






- 1 OBERES VORDERTEIL - A,B,C
2 MITTLERES VORDERTEIL - A,B,C
3 UNTERES VORDER- UND RÜCKENTEIL - A,B,C
4 OBERES RÜCKENTEIL - A,B,C
5 MITTLERES RÜCKENTEIL - A,B,C
6 Nackenband - A,B,C
7 ARMAUSSCHNITTBAND - A
8 ÄRMEL - B,C

FADENLAUF:

Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE:

Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG:

Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

KNOPFMARKIERUNG:

Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE:

Für passende Nähte und Ausfüh­rungs­details.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Klei­dungs­stücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erlei­cherung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE:

1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen.
Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN:

Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN:

Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

SCHRUMPFEN

Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN

Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.
Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.
Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.
***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Quer­falte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff.
Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

KLEID A

Teile: 1, 2, 3, 4, 5 6 7

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 8 10 12 14 16 18 20

GARNITURSTOFF 1 (OBERES VOR- DERTEIL UND NACKENBAND)

Teile: 1 4 6

150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 20-22-24-26

GARNITURSTOFF 2 (OBERES VOR- DER- UND RÜCKENTEIL)

Teil: 3

150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

KLEID C

Teile: 1, 2, 3, 4, 5 6 8

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 8-10-12-14-16-18

KLEID B

Teile: 2-3-5-8

150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

NÄHINFORMATIONEN STOFFSCHLÜSSEL

NAHTZUGABEN

Es sind 6 mm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, **RECHTS AUF RECHTS**, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

© 2024 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand. Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.

GLOSSAR

Lesen Sie die Allgemeine Hinweise auf Seite 1, bevor Sie beginnen.
Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:

KNAPPKANTIG STEPPEN - siehe **Maschinenstiche:** Video "Wie man knappkantig steppt".
EINHALTEN/EINREIHEN - siehe **Kräuseln:** "Zweireihige Kräuseln nähen" Video.
SCHMALER SAUM - siehe **Säume:** "Schmale Säume nähen" Video.
ÄRMEL - siehe **Armlöcher/Ärmel:** Video "Eingesetzter Ärmel einnähen".

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

NÄHTUTORIALS




Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.


KLEID A, B, C

VORDER- UND RÜCKENTEIL


Stecken Sie das MITTLERE VORDERTEIL (2) an die untere Kante des OBEREN VORDERTEILS (1), wobei die Einzelkerben übereinstimmen. Nähen Sie.




Stecken Sie das UNTERE VORDER- UND RÜCKENTEIL (3) an die untere Kante des mittleren Vorderteils, wobei die Einzel- und Doppelkerben übereinstimmen. Nähen Sie.




Stecken Sie das MITTLERE RÜCKENTEIL (5) an die untere Kante des OBEREN RÜCKENTEILS (4), wobei die Doppelkerben übereinstimmen. Nähen Sie.



Stecken Sie das restliche UNTERE VORDER- UND RÜCKENTEIL (3) an die untere Kante des mittleren Rückenteils, wobei die Einzel- und Doppelkerben übereinstimmen. Nähen Sie.




Nähen Sie das Rückenteil an den Schultern an das Vorderteil. Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den Seiten, wobei die Nähte übereinstimmen.




NACKENBAND


Nähen Sie die hintere Mittelnaht des NACKENBANDES (6). Falten Sie das Band der Länge nach in der Mitte LINKS AUF LINKS; bügeln Sie es. Stecken.



Stecken Sie das Band RECHTS AUF RECHTS und mit gleichmäßigen Schnittkanten an den Halsausschnitt, wobei die Mittelpunkt übereinstimmen und kleine Punkte an den Schulternähten gesetzt werden. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht und dehnen Sie das Band dabei, damit es passt.




Bügeln Sie die Naht zum Kleid hin und drücken Sie das Band nach außen. **STEPHEN** Sie die Halsausschnittkante des Kleides dicht an der Naht **KNAPPKANTIG**.




WIE FÜR MODELL A WIE FOLGT FORTFAHREN ARMBAND


Nähen Sie die Enden des ARMAUSSCHNITTBANDES (7). Falten Sie das Band der Länge nach zur Hälfte, die LINKEN Seiten liegen aufeinander, die kleinen Punkte passen zusammen; bügeln Sie. Stecken.



Stecken Sie das Band auf der AUSSENSEITE an der Armlochkante fest, setzen Sie dabei einen kleinen Punkt an der Schulternaht und passen Sie die Seitennähte an. Nähen Sie, wobei Sie das Band dehnen, damit es passt. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe nochmals 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.




Bügeln Sie die Naht zum Kleid hin und drücken Sie das Band nach außen. **STEPHEN** Sie das Kleid dicht an der Bandnaht **KNAPPKANTIG**.




ABSCHLUSS

Nähen Sie einen 1.5 cm SCHMALEN SAUM an der Unterkante.




FÜR DIE MODELLEN B, C WIE FOLGT FORTFAHREN


HALTEN Sie die obere Kante des ÄRMELS (8) zwischen den äußeren kleinen Punkten **EIN**.



Nähen Sie den Unterarm des Ärmels. Nähen Sie einen 1.5 cm SCHMALEN SAUM an der Unterkante.



Stecken Sie den ÄRMEL rechts auf rechts an das Armloch des Kleides, wobei die Kerben und die äußeren kleinen Punkte übereinstimmen und der mittlere kleine Punkt an der Schulternaht platziert wird. Passen Sie an. Nähen Sie den ÄRMEL. Nähen Sie erneut 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht.



ABSCHLUSS

Schlagen Sie den 1.5 cm Saum an der unteren Kante um; heften Sie dicht an der umgeschlagenen Kante. Nähen Sie 1 cm von der inneren Schnittkante entfernt, dabei halten Sie die Fülle ein, falls erforderlich.

