





→

FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

PLACEZ SUR LA PLIURE

×

○ △ □

⊕

MARQUES DU PATRON

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

ENCOCHES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

VALEUR DE COUTURE COMPRISE: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.

ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **ÉPAISSEUR SIMPLE** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Épinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.


NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE


CHEMISE A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


115 CM
AVEC SENS
TAILLES TP-P-M-G




115 CM
AVEC SENS
TAILLES TG-TTG



150 CM
AVEC SENS
TAILLES TP-P-M-G




150 CM
AVEC SENS
TAILLES TG-TTG



ENTOILAGE A

UTILISEZ LES PIÈCES 3 7 8 9 11 12


51 CM
SANS SENS
TOUTES LES TAILLES




CHEMISE B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14


115 CM
AVEC SENS
TAILLES TP-P-M-G



115 CM
AVEC SENS
TAILLES TG-TTG




150 CM
AVEC SENS
TAILLES TP-P-M-G



PLIURE


150 CM
AVEC SENS
TAILLES TG-TTG



PLIURE

ENTOILAGE B
UTILISEZ LES PIÈCES 3 7 8 9 11 12 14

51 CM
SANS SENS
TOUTES LES TAILLES




ÉPAISSEUR SIMPLE

LISIÈRE


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS



VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.



ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou batissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER

Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

GLOSSAIRE DE MÉTHODES DE COUTURE

Les méthodes de couture en **CARACTÈRES GRAS** sont expliquées ci-dessous :

PIQÛRE DE SOUTIEN – Piquer à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).

SOUS-PIQUER – Presser la parementure et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture aussi près possible de la couture.




LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

CHEMISE A, B


ENTOILAGE

Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS du RABAT (3), de la PATTE DE FERMETURE (7), du COL (8), du PIED DE COL (9), de la PATTE DE FERMETURE (11), du POIGNET (12), et en plus pour le modèle B, de la PATTE DE FERMETURE (14).
Faites adhérer l'entoilage en place en suivant la notice d'utilisation.




DEVANT ET POCHE


Pour former un pli creux sur l'ENVERS de la POCHE (2), amenez les lignes continues et pointillées l'une sur l'autre, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez le long des lignes pointillées jusqu'aux petits cercles. Batissez le long de la ligne continue entre les petits cercles.




Pressez le pli à plat en amenant la piqûre vers le milieu. Batissez à travers les bords supérieur et inférieur. Enlevez la ligne continue de bâti.




Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la poche. Retournez le bord supérieur vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Pour soutenir le bord arrondi de la poche, piquez à 6 mm DANS la ligne de couture, à grands points. Recoupez la valeur de couture dans la zone de la parementure à 6 mm.



Retournez les coins à l'ENDROIT, en retournant la parementure vers l'ENVERS ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre. Tirez sur le fauil pour former la courbe. Pour supprimer le volumen, coupez l'ampleur en faisant des encoches sur la valeur de couture le long des courbes aussi loin que le fauil. Piquez la parementure près du bord intérieur.




Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DEVANT (1) dans le sens de la flèche.
Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur le devant en faisant coïncider les grands cercles. Piquez le bord près des bords du côté et inférieur et surpiquez à 6 mm de la première piqûre.




ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la parementure sur le RABAT (3), en laissant ouvert le bord avec petits cercles. Recoupez la couture et biaisez les coins.



Retournez le rabat ; pressez. Batissez à la machine à 1.5 cm du bord non fini. Sur l'ENDROIT, surpiquez à 6 mm du bord fini.




Sur l'ENDROIT, épinglez le rabat sur le devant, en plaçant le bâti le long de la ligne de rabat, en faisant coïncider les petits cercles, comme illustré. Piquez le long du bâti. Recoupez près de la piqûre. Rabattez le rabat ; pressez. Surpiquez à 6 mm du bord supérieur.




EMPIÈCEMENT DEVANT A

Piquez le long de la ligne de couture de 1 cm sur le bord inférieur de l'EMPIÈCEMENT DEVANT (4). Rentez au fer le bord inférieur le long de la piqûre, en pliant l'ampleur au coin.




Sur l'ENDROIT, épinglez le bord pressé de l'empiecement sur le devant le long de la ligne d'emplacement. Piquez le bord près du bord fini et surpiquez à 6 mm de la première piqûre. Batissez ensemble les bords non finis.




DOS ET EMPIÈCEMENT DOS


Pour former les plis sur l'ENDROIT du DOS (5), pliez le long des lignes continues. Amenez les pliures vers les lignes pointillées ; épinglez. Batissez à travers le bord non fini.




Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure des pièces de l'EMPIÈCEMENT DOS (6) dans le sens de la flèche.




ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez l'empiècement sur le dos, ayant les bords non finis au même niveau. Épinglez l'ENDROIT de la parementure d'empiècement sur l'ENVERS du dos, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez à travers toute l'épaisseur. Recoupez la couture.




Relevez l'empiècement au fer, en laissant la parementure d'empiècement vers le bas, vers le dos, comme illustré. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez l'empiècement et les devants sur les bords de l'épaule.




Roulez le dos et les deux pièces du devant ensemble vers l'empiècement, comme illustré.




Amenez l'empiècement vers le haut et épinglez ensemble les bords de l'épaule. (La chemise roulée est entre les épaisseurs de l'empiècement). Piquez à travers toute l'épaisseur, en veillant à ne pas saisir la chemise roulée. Recoupez les coutures.




Tirez la chemise roulée à travers une ouverture de l'emmanchure, en retournant la chemise à l'ENDROIT. Pressez toutes les coutures d'empiècement. Bâissez ensemble à la machine les bords de l'encolure et de l'emmanchure. Piquez le bord sur l'empiècement près des coutures et surpiquez l'empiècement à 6 mm de la première piqûre.



Piquez le devant et le dos sur les bords du côté.




Piquez à la machine à 1.5 cm du bord inférieur de la chemise. Relevez l'ourlet au fer le long de la piqûre. Pour faire un ourlet étroit, rentrez 6 mm du bord non fini; pressez. Piquez le bord près du bord intérieur pressé.




PATTES DE FERMETURE DEVANT A


ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces de la PATTE DE FERMETURE (7) sur les bords du devant droit et du devant gauche, en faisant coïncider les encoches. (Le bord inférieur des pattes de fermeture s'étendra 1.5 cm au-dessous de la chemise). Piquez. Pressez les coutures vers les pattes, en pressant les pattes vers l'extérieur.




Rentrez au fer à un peu moins de 1.3 cm sur le bord à encoche de la parementure de patte. Recoupez à 6 mm. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure de patte sur la patte, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez le bord du devant et inférieur. Recoupez la couture et biaisez le coin.



SOUS-PIQUEZ la parementure aussi loin que possible. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez dans le sillon de la couture en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS.




Sur l'ENDROIT, surpiquez la patte à 6 mm de la couture et du bord fini. Bâissez à travers le bord supérieur.




PATTES DE FERMETURE DEVANT B


ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la pièce de la PATTE DE FERMETURE (7) sur le bord du devant DROIT, en faisant coïncider les encoches. (Le bord inférieur de la patte s'étendra 1.5 cm au-dessous de la chemise) Piquez. Pressez la couture vers la patte, en pressant la patte vers l'extérieur.




Rentrez au fer un peu moins de 1.3 cm sur le bord à encoche de la parementure de patte. Recoupez à 6 mm. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure de patte sur la patte, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez le devant et le bord inférieur. Recoupez la couture et biaisez le coin.




SOUS-PIQUEZ la parementure aussi loin que possible. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez dans le sillon de la couture, en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS.




Sur l'ENDROIT, surpiquez la patte à 6 mm de la couture et du bord fini. Bâissez à travers le bord supérieur.




Pour renforcer le bord de l'encolure de la PATTE DE FERMETURE (14) sur le petit cercle, piquez le long de la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté du petit cercle, en piquant à travers le cercle, comme illustré. Crantez vers la piqûre sur les cercles. Renforcez et crantez la parementure de patte de la même façon.




ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la patte sur le bord du devant GAUCHE, en faisant coïncider les encoches. (Le bord inférieur de la patte s'étendra 1.5 cm au-dessous de la chemise). Piquez. Pressez la couture vers la patte, en pressant la patte vers l'extérieur.




Rentrez au fer un peu moins de 1.3 cm sur le bord à encoche de la parementure de patte. Recoupez à 6 mm. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure de patte sur la patte, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez le bord inférieur, du devant, de l'épaule et de l'encolure jusqu'au petit cercle, en piquant au point arrière sur le cercle pour renforcer la couture. Recoupez la couture et biaisez le coin.



SOUS-PIQUEZ la parementure sur le bord du devant aussi loin que possible. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez dans le sillon de la couture, en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS.




Sur l'ENDROIT, surpiquez la patte à 6 mm de la couture et des bords finis. Bâissez à travers le bord supérieur.




PIED DE COL ET COL


Crantez le bord de l'encolure de la chemise vers la piqûre de soutien. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le bord à simple encoche du PIED DE COL (9) sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux dos et les petits cercles. (Le pied de col s'étend 1.5 cm au-delà des bords de l'ouverture du devant). Piquez le bord de l'encolure. Recoupez la couture ; crantez les courbes. Pressez la bande vers l'extérieur ; pressez la couture vers la bande.




ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, piquez la parementure sur le COL (8), en laissant les bords à encoche ouverts. Recoupez la couture et biaisez les coins.




SOUS-PIQUEZ le bord supérieur de la parementure de col aussi loin que possible. Retournez le col ; pressez. Bâissez ensemble à la machine les bords non finis. Surpiquez le col à 6 mm des bords finis. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le col (côté à parementure) sur le pied de col, en faisant coïncider les milieux du dos et les encoches doubles et en plaçant les extrémités aux grands cercles. Bâissez à la machine.



Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord à simple encoche de la parementure de pied de col ; recoupez à 6 mm. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure de pied de col sur le pied de col (par-dessus le col), en faisant coïncider les milieux. Piquez le devant et le bord à double encoche. Recoupez la couture ; crantez les courbes.




Retournez la parementure de pied de col vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez près de tous les bords du pied de col, en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS.




MANCHE


Pour renforcer le coin de la PATTE DE FERMETURE (11) sur le grand cercle, piquez le long de la ligne de couture sur 1 cm de chaque côté du cercle. Crantez le coin intérieur jusqu'au grand cercle, comme illustré.




Repliez 6 mm sur les bords du côté et l'extrémité supérieure de la patte, en pliant l'ampleur aux coins. Pressez.




Épinglez l'ENDROIT de la patte sur l'ENVERS de la MANCHE (10), en faisant coïncider les lignes de piqûre. Piquez sur les lignes de piqûre, en pivotant aux petits cercles. Faites une entaille entre la piqûre, en crantant en diagonale jusqu'aux petits cercles.




Retournez la patte vers l'EXTÉRIEUR. Pressez les coutures vers la patte et l'extrémité triangulaire vers le haut.




Pliez le côté plus étroit de la patte sur la ligne de pliure, en plaçant le bord pressé par-dessus la couture. Piquez près du bord, du petit cercle jusqu'au bord inférieur. Bâissez à travers le bord inférieur.




Pliez le côté restant de la patte sur la ligne de pliure, en plaçant le bord pressé par-dessus la couture. Piquez près du bord, du petit cercle jusqu'au bord inférieur. Bâissez à travers le bord inférieur.




Épinglez le bord supérieur de la patte sur la manche. Piquez près des bords et sur la ligne de piqûre, comme illustré.




Piquez les bords du dessous de bras de la manche.




Rentrez au fer un peu moins de 1.5 cm sur le bord sans encoche du POIGNET (12). Recoupez à 6 mm.




Pliez le poignet en deux sur la ligne de pliure ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez les extrémités. Recoupez la couture.




Retournez le poignet ; pressez. Épinglez le poignet sur la manche ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les petits cercles et les encoches. Piquez en maintenant le bord pressé libre. Recoupez la couture.




Pressez la couture vers le poignet, en pressant le poignet vers l'extérieur. Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez dans le sillon de la couture, en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS.



Sur l'ENDROIT, surpiquez le poignet à 6 mm de la couture et des bords finis.





Pour monter la manche, retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez la chemise à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Recoupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.





FINITION

POUR LE MODÈLE A – pour marquer les boutons sur la patte de fermeture devant GAUCHE, épinglez le GUIDE POUR BOUTONNIÈRES (13) sur le bord fini devant et supérieur, comme illustré. Reportez les marques. Faites les boutons sur les marques. Superposez le devant GAUCHE au DROIT, en faisant coïncider les milieux. Cousez les boutons sous les boutonsnières. Faites la boutonsnière sur la marque du pied de col ; cousez le bouton sur le petit cercle.



POUR LE MODÈLE B – pour marquer les boutons sur la patte de fermeture devant GAUCHE, épinglez le GUIDE POUR BOUTONNIÈRES (13) sur le bord fini devant et supérieur, comme illustré. Reportez les marques. Faites les boutons sur les marques et sur les marques additionnelles sur la patte. Superposez le devant GAUCHE au DROIT, en faisant coïncider les milieux. Cousez les boutons sous les boutonsnières. Faites la boutonsnière sur la marque du pied de col ; cousez le bouton sur le petit cercle.



POUR LES DEUX MODÈLES – faites la boutonsnière sur les marques du poignet et de la patte de manche. Cousez le bouton sur le petit cercle du poignet et sous la boutonsnière sur la patte.

