




@thecornyrainbow



The image displays 19 numbered pattern pieces for a costume. The pieces are as follows:

- 1**: Small rectangular piece with a vertical line.
- 2**: Small rectangular piece with a vertical line.
- 3**: Small rectangular piece with a vertical line.
- 4**: Large bodice piece with a vertical line.
- 5**: Small rectangular piece with a vertical line.
- 6**: Small rectangular piece with a vertical line.
- 7**: Small rectangular piece with a vertical line.
- 8**: Small rectangular piece with a vertical line.
- 9**: Small rectangular piece with a vertical line.
- 10**: Small curved piece with a vertical line.
- 11**: Small curved piece with a vertical line.
- 12**: Small curved piece with a vertical line.
- 13**: Small curved piece with a vertical line.
- 14**: Small rectangular piece with a vertical line.
- 15**: Small rectangular piece with a vertical line.
- 16**: Small curved piece with a vertical line.
- 17**: Small curved piece with a vertical line.
- 18**: Small curved piece with a vertical line.
- 19**: Large skirt piece with a vertical line.

- 1 Devant – A, B
- 2 Emplacement Devant – A, B
- 3 Dos – A, B
- 4 Manche – A, B
- 5 Bande de manche – A, B
- 6 Volant de manche – A, B
- 7 Guide pour élastique – B
- 8 Devant supérieur – C, D
- 9 Dos supérieur – C, D
- 10 Volant de taille 1 – C, D
- 11 Volant de taille 2 – C, D
- 12 Volant 1 – C, D
- 13 Volant 2 – C, D
- 14 Ceinture – C, D
- 15 Partie milieu devant et dos – D
- 16 Volant inférieur 1 – D
- 17 Volant inférieur 2 - D
- 18 Volant inférieur 3 – D
- 19 Devant et dos inférieurs - D

RENTRE DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.


Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.


ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU

Diagram of a two-piece swimsuit. It features a large front panel (1) and a smaller side panel (2). The side panel (2) is shaded with a cross-hatch pattern.


150 cm
avec sens
toutes les tailles




115 cm
avec sens
tailles 8-10-12-14-16-18-20




115 cm
avec sens
tailles 22-24-26




150 cm
avec sens
toutes les tailles




115 cm
avec sens
tailles 8-10-12-14-16-18




115 cm
avec sens
tailles 20-22-24-26



150 cm
avec sens
tailles 8-10-12-14-16-18




150 cm
avec sens
tailles 20-22-24-26




ENTOILAGE C, D
utilisez la pièce : 14

51 cm
toutes les tailles




DOUBLURE C, D
utilisez les pièces : 8, 9

115 cm
sans sens
toutes les tailles




INFORMATION DE COUTURE
LÉGENDE DES CROQUIS



RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.



ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

SOUTENIR - Piquer sur la ligne de couture à grands points. Tirer sur les bouts du fil au moment d'ajuster.

FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans le rentré ou sur les lignes de fronces indiquées sur le patron. Tirer les fils canette à l'ajustage et ré partir les fronces.

OURLET ÉTROIT – Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure ; presser. Replier le long du pli ; piquer.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 1.3 cm du bord non fini.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.



@thecornyrainbow


INSTRUCTIONS DE COUTURE

HAUT A, B

NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.


ENTOILAGE

Épinglez l'entoilage sur l'envers des pièces de la BANDE DE MANCHE (5). Faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation.






CORSAGE


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DOS (3). Rentez au fer 1.5 cm sur les bords du milieu dos.




Les fermetures séparables doivent être ajustées de la partie supérieure. Pour ajuster la longueur de la Fermeture séparable, mesurez le bord de l'ouverture du milieu dos, moins 3.8 cm. Marquez la longueur du ruban de la fermeture, en mesurant depuis le bord inférieur de l'arrêt inférieur. Découpez 2.2 cm extra de la fermeture au-dessus de la marque, en vous assurant que la tirette de la fermeture soit bien au-dessous de la marque de coupe. Ne jetez pas les pièces. En utilisant des pinces, enlevez les dents au-dessus de la marque pour raccourcir, et ouvrez les arrêts supérieurs et enlevez-les des pièces séparées de la fermeture. Installez de nouveau les arrêts supérieurs en les pinçant sur place au-dessus des dernières dents restantes. Pour les fermetures à glissière en plastique, achetez des arrêts supérieurs si nécessaire.




Épinglez la fermeture fermée sous les bords de l'ouverture du dos pressés, en plaçant l'extrémité inférieure de la fermeture à 1.5 cm au-dessus du bord inférieur et ayant les bords pressés au milieu de la fermeture. Veuillez vérifier que la fermeture fermée s'étende au-dessus du bord supérieur du dos. En utilisant un pied à fermeture réglable, sur l'endroît, piquez à 6 mm des bords pressés, en prenant le ruban de la fermeture.




Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de l'EMPIÈCEMENT DEVANT (2). Piquez l'empiècement devant et le dos sur les bords de l'épaule.




Piquez le DEVANT (1) et le dos sur les bords du côté.




Piquez la doublure de corsage comme décrit pour le corsage. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure et le corsage sur l'encolure et le bord supérieur du devant, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez. Égalisez la couture ; crantez les courbes et les coins intérieurs.




SOUS-PIQUEZ les bords de l'encolure et du devant supérieur. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord inférieur du devant et dos, et le bord inférieur de l'empiècement devant. Piquez. Piquez le bord devant du devant. Égalisez les coutures et biaisez les coins.




Dépliez les bords du dos, en déroulant les dents de la fermeture et la piqûre à l'opposé du bord de l'ouverture. Épinglez la doublure sur le ruban de la fermeture, (la doublure s'étendra au-delà du rentré du dos). Piquez à 2.3 cm du bord non fini de la doublure (près du bord plié du dos), en utilisant un pied à fermeture réglable, de 2.5 cm au-dessous du bord de l'encolure jusqu'à 2 .5 cm au-dessus du bord inférieur.




Retournez le haut à l'endroit en tirant chaque devant et dos à travers l'ouverture de dessous de bras de l'empiècement devant, comme illustré ; pressez. Bâissez ensemble les bords de l'emmanchure. Cousez les bords de l'ouverture du dos de la doublure sur le ruban de la fermeture aux **POINTS COULÉS**.



Pliez chaque pièce du devant vers l'intérieur sur la ligne de pliure par-dessus une barrette latérale de la boucle, comme illustré. Piquez sur place.




Superposez le bord inférieur de l'empiècement devant par-dessus le devant, en faisant coïncider le petit cercle et le grand cercle. **PIQUEZ LE BORD** sur l'empiècement devant sur place.




MANCHE


FRONCEZ le bord supérieur de la MANCHE (4) entre les encoches. **FRONCEZ** le bord inférieur de la manche entre les grands cercles. Piquez la couture de dessous de bras.




POUR LE MODÈLE B : coupez un morceau de ruban de biais de la longueur de chaque ligne d'emplacement pour la coulisse, plus 2.5 cm. Épinglez le bord inférieur du ruban de biais sur les lignes d'emplacement, ayant les extrémités rentrées et rejointes sur la couture de dessous de bras. Piquez près des deux longs bords du ruban.




POUR LES DEUX MODÈLES : piquez les extrémités de la BANDE DE MANCHE (5). Endroit contre endroit, épinglez la bande sur la manche, en faisant coïncider les coutures, les grands cercles et les encoches, en tirant sur le faufil pour ajuster. Bâissez.




Piquez les extrémités de la parementure de bande. Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord sans marque de la bande. Sur l'envers, épinglez la parementure de bande sur la manche, en faisant coïncider les coutures, les grands cercles et les encoches ; piquez. Égalisez la couture. Pressez la bande vers le bas, en pressant la couture vers la bande.




Piquez les extrémités du VOLANT DE MANCHE (6). **FRONCEZ** le bord supérieur. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur.




Épinglez le bord supérieur du volant de manche sur le bord inférieur de la bande, en maintenant la parementure libre, en tirant sur le faufil pour ajuster. Piquez. Égalisez la couture. Pressez la couture vers la bande.




Sur l'envers, épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'endroit. Sur l'endroit, piquez dans le sillon de la couture, en prenant le bord pressé de la parementure sur l'envers.




POUR LE MODÈLE B : coupez deux morceaux d'élastique de la longueur du GUIDE POUR ÉLASTIQUE (7) pour chaque manche.



Enfilez l'élastique dans les ouvertures des coulisses. Piquez solidement les extrémités. Égalisez. Cousez les bords de l'ouverture des coulisses ensemble aux **POINTS COULÉS**.




POUR LES DEUX MODÈLES : retournez la manche à l'endroit. Tenez le haut à l'envers avec l'emmanchure vers vous. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Tirez sur le fil de fronces. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Égalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que le rentré, en rétrécissant l'ampleur.



FINITION

Si vous préférez, sur l'envers, cousez l'agrafe sur l'ouverture du dos gauche sur le bord de l'encolure. Cousez la porte d'agrafe sur le dos droit sur le bord de l'encolure, sous l'agrafe.




JUPE C, D

NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.


ENTOILAGE

Épinglez l'Entoilage sur l'envers de la CEINTURE (14). Faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation.




JUPE


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur du DEVANT SUPÉRIEUR (8). Formez les pinces.




Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur du DOS SUPÉRIEUR (9). Formez les pinces.




Piquez le devant supérieur et le dos supérieur sur les bords du côté droit.




Piquez les pièces du VOLANT DE TAILLE 2 (11) ensemble sur les bords du côté droit. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur.




Piquez les pièces du VOLANT DE TAILLE 1 (10) ensemble sur les bords du côté droit. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur. Piquez à 1.5 cm du bord supérieur.




Épinglez l'envers du volant de taille 1 sur l'endroit du volant de taille 2, en faisant coïncider les coutures et les encoches. Piquez à 1.5 cm du bord supérieur.




Crantez le bord supérieur du volant de taille jusqu'à la piqûre. Sur l'endroit, épinglez le volant de taille sur la jupe, en faisant coïncider les coutures et les encoches. Bâissez.




Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la CEINTURE (14) sur la jupe, en faisant coïncider les encoches, en plaçant le petit cercle sur la couture du côté droit. Piquez. Égalisez la couture. Pressez la couture vers la ceinture.




Ouvrez la fermeture. Sur l'endroit, épinglez la fermeture sur le bord de l'ouverture du dos gauche, vers le bas sur le rentré, en plaçant l'arrêt supérieur à 3 mm au-dessous de la ligne de pliure de la ceinture, les dents de la fermeture sur la ligne de couture sur le bord du dos, et l'extrémité supérieure du ruban pliée en diagonale vers le rentré. Placez la rainure droite du pied à fermeture par-dessus les dents ; piquez près des dents, en arrêtant sur l'encoche.




Fermez la fermeture. Épinglez l'autre ruban de la fermeture sur le bord de l'ouverture du devant gauche, en plaçant les dents de la fermeture sur la ligne de couture. Ouvrez la fermeture. Placez la rainure gauche du pied à fermeture par-dessus les dents ; piquez jusqu'à l'encoche.




Fermez la fermeture. Glissez le pied à fermeture vers la gauche. Épinglez les côtés gauches ensemble au-dessous de la fermeture. Positionnez et abaissez l'aiguille légèrement au-dessus et vers la gauche de la piqûre de la fermeture à l'encoche. Piquez la couture du côté gauche restante au-dessous de l'encoche. Piquez ou cousez à la main chaque extrémité du ruban de la fermeture sur les rentrés, en maintenant la jupe libre au fur et à mesure.




Formez les pinces sur la doublure devant supérieur. Formez les pinces sur la doublure dos supérieur. Piquez la doublure devant supérieur et la doublure dos supérieur sur les bords du côté droit et les bords du côté gauche, du bord inférieur jusqu'à 1.3 cm au-dessous de l'encoche. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur de la doublure.




Endroit contre endroit, épinglez la doublure sur le bord supérieur de la ceinture, ayant le bord supérieur de la doublure s'étendant 6 mm au-dessus du bord supérieur de la ceinture et le petit cercle sur la couture latérale. Piquez à 2 cm du bord non fini de la doublure. Égalisez la couture.




Dépliez les bords de l'ouverture du côté gauche de la jupe, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. Pliez la ceinture vers l'extérieur sur la ligne de pliure. Épinglez les bords de l'ouverture du côté gauche endroit contre endroit, (la parementure de ceinture s'étendra 3 mm au-dessous de la couture de taille). En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez 1.3 cm des bords du côté gauche, en maintenant les dents de la fermeture libres. Biaisiez les coins. Ne coupez pas les bords du côté gauche.




Retournez la parementure, la doublure et les bords du côté gauche vers l'intérieur, en déroulant les dents de la fermeture sur place ; pressez. Sur l'envers, épinglez le bord cousu de la parementure par-dessus la couture de ceinture, en plaçant les épingles sur l'endroit. (La couture finie de la parementure s'étendra au-dessous de la couture). Sur l'endroit, piquez dans le sillon de la couture, entre la fermeture à glissière, en prenant la parementure sur l'envers.




Piquez les pièces du VOLANT 2 (13) ensemble sur les bords du côté. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur.




Piquez les pièces du VOLANT 1 (12) ensemble sur les bords du côté. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur. Piquez à 1.5 cm du bord supérieur.




Épinglez l'envers du volant 1 sur l'endroit du volant 2, en faisant coïncider les coutures et les encoches. Piquez à 1.5 cm du bord supérieur.



Crantez le bord supérieur du volant vers la piqûre. Sur l'endroit, épinglez le volant sur le bord inférieur de la jupe, en faisant coïncider les coutures et les encoches. Piquez. **Pour le modèle C :** pressez la couture vers le devant et le dos, en pressant les volants vers l'extérieur.




Si vous préférez, cousez l'agrafe sur les bords supérieurs du dos de la jupe.




CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LE MODÈLE D


Piquez les extrémités de la PARTIE MILIEU DEVANT ET DOS (15).




Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord supérieur de la partie milieu devant et dos sur le bord inférieur de la jupe (par-dessus le volant), en faisant coïncider les coutures et les encoches. Piquez. Pressez la couture vers la jupe.




Piquez les pièces du VOLANT INFÉRIEUR 2 (17) ensemble sur les bords du côté. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur.




Piquez les pièces du VOLANT INFÉRIEUR 1 (16) ensemble sur les bords du côté. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur. Piquez à 1.5 cm du bord supérieur.




Épinglez l'envers du volant 1 sur l'endroit du volant 2, en faisant coïncider les coutures et les encoches. Piquez à 1.5 cm du bord supérieur.




Crantez le bord supérieur du volant vers la piqûre. Sur l'endroit, épinglez le volant sur le bord inférieur de la jupe, en faisant coïncider les coutures et les encoches. Bâissez.




Piquez les pièces du VOLANT INFÉRIEUR 3 (18) ensemble sur les bords du côté. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur. Piquez à 1.5 cm du bord supérieur.



Crantez le bord supérieur du volant vers la piqûre. Sur l'endroit, épinglez le volant sur le bord inférieur de la jupe (par-dessus le volant 1 et 2), en faisant coïncider les coutures et les encoches. Bâissez.



Piquez trois pièces du DEVANT ET DOS INFÉRIEURS (19) ensemble sur les bords du côté. **SOUTENEZ** le bord supérieur. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur.



Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord supérieur du devant et dos inférieurs sur le bord inférieur de la partie milieu devant et dos (par-dessus les volants), en plaçant les coutures sur les petits cercles et le milieu dos, en tirant sur le fauil pour ajuster. Piquez. Pressez la couture vers la partie milieu devant et dos, en pressant vers l'extérieur la jupe inférieure et les volants.

