

1 / 3

NEWLOOK® N6620

 www.simplicity.com

 info@simplicity.com

 1-888-588-2700

Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

JEUNE FEMME: PATRON CINQ TAILLES

	TP	P	M	G	TG
Tailles	6-8	10-12	14-16	18-20	22-24
Tailles Françaises	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52
Poitrine	78-80	83-87	92-97	102-107	112-117
Taille	58-61	64-67	71-76	81-89	94-99
Hanches	83-85	88-92	97-102	107-112	117-122
Dos (encolure à Taille)	39.5-40	40.5-41.5	42-42.5	43-44	44-44.5

A					
115cm**	1.90	1.90	2.00	2.00	2.10
150cm**	1.40	1.50	1.60	1.60	1.80

B					
115cm**	1.80	1.90	1.90	1.90	2.00
150cm**	1.00	1.00	1.10	1.20	1.30

C					
115cm**	1.40	1.40	1.50	1.50	1.60
150cm**	1.00	1.00	1.10	1.20	1.30

MESURES DES VÊTEMENTS					
A,B,C Poitrine	89	95	106	116	126

TISSUS SUGGÉRÉS


Chambray, Linon de Coton, Cotonnades, Interlock, Jersey ITY, Jersey fin, Toile de Lin légère. Prévoyez davantage de tissu pour raccorder les écossois ou rayures.

MERCERIE


Fil, un paquet de ruban de biais simple de 1.3cm de large.

*sans sens **avec sens ***avec ou sans sens

4 PIÈCES DE PATRON



- 1-DEVANT -A,B,C
- 2-DOS ET LIEN A NOUER -A,B,C
- 3-MANCHE -A
- 4-MANCHE -B



Comment Utiliser Votre Patron
Multi-Tailles

D'abord Preparez Votre Patron

Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

1. **POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
2. **POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5.cm

Marques Du Patron

3. **DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
4. **PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
5. LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR
6. **VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
7. **CRANS:** superposez les crans.
8. **LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
9. **POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe

POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

10. CODE: patron côté imprimé sur le dessus
11. CODE: patron côté imprimé sur le dessous
12. CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
13. CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez- la a sec avec un fer chaud pour oter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture.**

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. ENTOILAGE - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.


19. Recoupez les coutures fermées.
20. Biaisiez les coins
21. Crantez les angles
22. Crantez les courbes
23. **SOUS-PIQUEZ** - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

Plans de Coupe


A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3

44" 45" (115CM)
AVEC SENS




58" 60" (150CM)
AVEC SENS




B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 4

44" 45" (115CM)
AVEC SENS




58" 60" (150CM)
AVEC SENS




C

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2


44" 45" (115CM)
AVEC SENS






58" 60" (150CM)
AVEC SENS



OURLET ETROIT



PIQÛRE DE SOUTIEN



GLOSSAIRE DE COUTURE

Les termes de couture imprimés en *ITALIQUE* sont expliqués ci-dessous:

OURLET ETROIT- Rentrez au fer la valeur de couture comme indiqué sur le patron.

Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli. Pressez.

Piquez l'ourlet en place.

LES PIECES DE PATRON SERONT IDENTIFIEES PAR DES NUMEROS LA PREMIERE FOIS QU'ELLES SONT UTILISEES.

PIQUEZ LES COUTURES AYANT ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUE DIFFERENMMENT.

HAUT A DOS ENVELOPPANT A, B, C

NOTE: POUR LE MODELE C – Découpez 6 mm des bords de l'emmanchure du devant (1) et du dos et attache (2).


1. Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du devant (1) à 6 mm du bord coupé.

2. Coupez un morceau de ruban de biais de la longueur d'un bord de l'encolure devant. Dépliez les longs bords du ruban; pressez-les à plat. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez le ruban sur le bord de l'encolure ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm. **COUPEZ LES VALEURS DE COUTURE EN DEGRADE.**

3. **SOUS-PIQUEZ** le ruban.


4. **ENDROIT CONTRE ENDROIT** et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le devant et le dos et attache (2) sur les coutures d'épaule, en faisant coïncider le bord de l'emmanchure et les petits pois. Piquez.

5




5. Retournez le ruban vers l'INTERIEUR, en rentrant la valeur de couture de l'ourlet sur le bord de l'encolure du dos et attache. Faites un **ourlet étroit** sur le ruban et les bords de l'encolure dos.

6




6. Piquez le devant et le dos sur les coutures latérales, en laissant une ouverture entre les petits pois sur le côté DROIT.

7









7. Sur l'ENDROIT, surpiquez à 6 mm des bords de l'ouverture, en piquant à angle droit au-dessus et au-dessous de l'ouverture.

8



8. Relevez au fer la valeur de couture sur le bord inférieur du vêtement. Faites un **OURLET ETROIT** sur les extrémités.



MANCHE A

9. Pour soutenir le haut de la manche (3) entre les encoches, piquez le long de la ligne de couture et à 6 mm à l'INTERIEUR de la ligne de couture à grands points. Piquez la couture de dessous de bras. Finissez le bord inférieur de la manche au point zigzag. Relevez au fer la valeur de couture sur le bord inférieur de la manche. Piquez à 2 cm du bord pressé. Si vous préférez, piquez de nouveau à 3 mm de la première couture. (Les croquis montrent le choix à double piqûre.)

10. Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le vêtement à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du centre sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le fauil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni plis sur la couture. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Egalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur. Pressez la couture vers la manche.

MANCHE B

11. Pour soutenir le haut de la manche (4) entre les encoches, piquez le long de la ligne de couture et à 6 mm à l'INTERIEUR de la ligne de couture à grands points. Piquez la couture de dessous de bras. Finissez le bord inférieur de la manche au point zigzag. Relevez au fer la valeur de couture de l'ourlet sur le bord inférieur de la manche. Piquez à 2 cm du bord pressé. Si vous préférez, piquez à 3 mm de la première couture. (Les croquis montrent le choix à double-piqûre.)

12. Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le vêtement à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du centre sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le fauil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni plis sur la ligne de couture. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première couture. Egalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture en rétrécissant l'ampleur. Pressez la couture vers la manche.

EMMANCHURE C

13. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l'emmanchure ayant les bords non finis au même niveau, en rentrant et en superposant une extrémité sur la couture latérale. Piquez en couture de 1 cm. **COUPEZ LES VALEURS DE COUTURE EN DEGRADE.**

14. SOUS-PIQUEZ le ruban. Retournez le ruban vers l'INTERIUR; pressez. Bâissez près du bord intérieur du ruban. Sur l'ENDROIT, surpiquez en suivant le point de bâti.

POUR TOUS LES MODELES

Passez l'extrémité GAUCHE du dos à travers l'ouverture dans la couture du côté DROIT. En superposant le dos DROIT au dos GAUCHE, amenez les attaches vers le devant et nouez-les comme illustré sur la pochette.