



1 / 3  
**NEWLOOK® N6752**

www.simplicity.com info@simplicity.com 1-888-588-2700

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity. Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.




11 PIÈCES DE PATRON



- 1 DEVANT DROIT A
- 2 DEVANT GAUCHE A
- 3 DOS A
- 4 BANDE D'ENCOLURE DROITE A
- 5 BANDE D'ENCOLURE GAUCHE A
- 6 DOUBLURE DE L'ENTREJAMBES A B
- 7 GUIDE POUR L'ÉLASTIQUE DE JAMBE A B
- 8 MANCHE -A B
- 9 DEVANT -B
- 10 DOS -B
- 11 COL -B

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)  
SEL. (S)= LIS.  
FOLD= PLIURE  
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR



**Comment Utiliser Votre Patron Multi-Tailles**

**D'abord Préparez Votre Patron**  
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au besoin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

1. **POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
2. **POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5cm

**Marques Du Patron**

3. **DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
4. **PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
5. **LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
6. **VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
7. **CRANS:** superposez les crans.
8. **LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
9. **POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Laissez les bouts de fil.

**Plans de Coupe**

**Instructions Pour La Coupe**

**POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE ÉPAISSEUR** - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

**POUR ÉPAISSEUR UNIQUE** - Épinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour les petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

10. CODE: patron côté imprimé sur le dessus
11. CODE: patron côté imprimé sur le dessous
12. CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
13. CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu est placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la à sec avec un fer chaud pour ôter les plis

**Instructions De Couture**

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture.**

**EPINGLEZ** ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

**PIQUEZ** en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

**OUVREZ LES COUTURES AU FER**, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. **POUR SOUTENIR ou FRONCER-** Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

**FINITON DU BORD** - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parementures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. **ENTOILAGE** - Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. **PIQURE DE SOUTIEN** - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

**COUPE EN DEGRADE** - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

19. Recoupez les coutures fermées.


20. Biaisiez les coins

21. Crantez les angles

22. Crantez les courbes

23. **SOUS-PIQUEZ** - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

**Cutting Layouts**



POSITION OF PATTERN PIECES MAY VARY SLIGHTLY ACCORDING TO YOUR PATTERN SIZE

**REMARQUE:** TOUTES LES VUES EN JERSEYS EXTENSIBLES SEULEMENT.

COUPEZ LA PIÈCE 7 DANS DE L'ÉLASTIQUE.

**A,B DOUBLURE DE L'ENTREJAMBES**

UTILISEZ LA PIÈCE 6


58" 60" (150CM)  
AVEC SENS  
TOUTES LES TAILLES




**A JUSTAUCORPS**

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 8

58" 60" (150CM)  
AVEC SENS  
TAILLES TP P




58" 60" (150CM)  
AVEC SENS  
TAILLES M G TG




**B JUSTAUCORPS**

UTILISEZ LES PIÈCES 8 9 10 11


58" 60" (150CM)  
AVEC SENS  
TAILLES TP P







58" 60" (150CM)  
AVEC SENS  
TAILLES M



58" 60" (150CM)  
AVEC SENS  
TAILLES G TG  
COUPEZ UNE PIÈCE 11



## Pose de l'Élastique



## MÉTHODES POUR COUDRE LES TISSUS DE SPORT ET LES JERSEYS À LA MACHINE À COUDRE ORDINAIRE

Utilisez une aiguille extensible de taille moyenne et du fil de polyester. Les aiguilles extensibles évitent de sauter des points.

**Coutures:** Étant donné que toutes les coutures des tissus de sport sont des coutures à forte résistance, il est essentiel de vous assurer que toutes vos coutures s'étirent avec le mouvement. Utilisez un point droit de longueur moyenne, un point zig-zag étroit, ou un point extensible.

Pour le point droit, étirez le tissu légèrement devant et derrière l'aiguille. Piquez à nouveau la couture à 1/4" (6mm) de la première piqûre, dans la valeur de couture.

Un point extensible automatique est une option idéale pour les tissus de maillot de bain; certaines machines peuvent piquer et finir la couture en même temps.

Si vous utilisez le point extensible, n'oubliez pas de BÂTIR et de vérifier l'ajustage avant la piqûre, car ces points sont très difficiles à ôter.

**Pose de l'Élastique-** Pour piquer l'élastique sur le vêtement, placez-le toujours sur le dessus et utilisez un long point droit ou un large point zig-zag en alignant les bords et en étirant l'élastique au fur et à mesure. Si vous piquez à point droit, piquez au milieu de l'élastique. Veillez à bien étirer le tissu devant et derrière l'aiguille pour éviter qu'elle ne se rompe. Après avoir replié les bords vers l'ENVERS, piquez tout près du bord non fini à longs points droits ou à points zig-zag moyens. N'oubliez pas d'étirer l'élastique en cousant.

**CONSEIL-** Si vous piquez un cercle, il vous sera plus facile de piquer avec l'aiguille à l'INTÉRIEUR du cercle.

## MÉTHODES POUR COUDRE LES TISSUS DE SPORT ET LES JERSEYS À LA MACHINE OVERLOCK/SURJETEUSE

La piqûre à point de surjet est idéale pour coudre les tissus de maillot de bain extensibles dans les deux sens. Les coutures à la machine overlock s'étirent bien et ne s'ouvrent pas.

Étant donné que la machine overlock/surjeteuse pique, amincit et finit (surfile) les coutures en une seule opération, il est très important de VÉRIFIER L'AJUSTAGE avant de piquer les coutures de façon permanente.

**Fil-** Le nylon laineux est idéal car il produit une couture plus souple s'étirant avec le mouvement.

**Aiguilles-** Utilisez une aiguille extensible de taille et de poids moyens comme pour la machine ordinaire pour obtenir les meilleurs résultats.

**Coutures -** La couture la plus extensible est faite avec un point overlock à trois fils, mais vous pouvez utiliser toutes les machines overlock pour coudre parfaitement votre vêtement.

Il est important de faire des points réguliers pour obtenir une couture extensible.

**Pose de l'Élastique-** Pour coudre l'élastique, maintenez la lame vers le haut. Réglez la longueur du point sur moyen à long et la largeur sur moyenne à large. Ensuite avec l'élastique sur le dessus, une main derrière le pied de biche pour maintenir les épaisseurs en place et l'autre sur le bord de l'élastique et le vêtement, piquez à points overlock à 2 ou 3 fils, en étirant l'élastique au fur et à mesure.

Après avoir replié les bords vers l'ENVERS, piquez tout près du bord non fini en utilisant la machine ordinaire réglée sur point long ou point zig-zag moyen.










LES PIÈCES DE PATRON SONT IDENTIFIÉES PAR NUMÉROS QUAND ELLES SONT UTILISÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS.

**N.B.:** ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez en coutures de 3/8" (1cm) et ouvrez-les toutes au fer, sauf indication contraire.

## JUSTAUCORPS A

1. Piquez la couture du milieu du dos (3). Piquez le devant droit (1) et le devant gauche (2) sur le dos les coutures d'épaules. Au fer, faites un rentré de 3/8" (1cm) sur le bord de l'entrejambes dos. Retournez le bord vers l'ENVERS le long de la ligne de pliure. Repassez. Piquez tout près du bord intérieur replié.

2. Piquez la bande d'encolure droite (4) sur la bande d'encolure gauche (5) le long de la couture du milieu dos. Pliez la bande d'encolure en deux, sur la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS, en alignant les bords non finis. Repassez.



3. Sur l'ENDROIT, épinglez la bande d'encolure sur le justaucorps, en superposant les milieux, les gros pois et les petits pois, en plaçant les petits pois du milieu sur les coutures d'épaules. Piquez en étirant la bande pour ajuster. Piquez à nouveau à 1/4" (6mm) de la première piqûre, dans la valeur de couture.

4. Repassez la couture vers le justaucorps, et la bande vers l'extérieur. Pliez la bande d'encolure droite vers le bas pour dégager la valeur de couture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le devant gauche sur le devant droit (par-dessus la bande d'encolure droite), en superposant les gros pois, les petits pois et les bords non finis. Piquez la couture au-dessous du gros pois en repiquant pardessus la piqûre.

5. Repassez la couture vers le justaucorps et la bande vers l'extérieur. Sur l'ENDROIT, piquez sur le vêtement à point standard ou zig-zag jusqu'à la couture d'encolure, comme illustré.

6. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures de côté.

7. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure de l'entrejambes (6) sur le devant en superposant les milieux devant et les bords non finis. Piquez les bords crantés ensemble. Recoupez la couture.



8. Retournez la doublure vers l'ENVERS; repassez. Bâissez les bords non finis ensemble.

9. Coupez deux morceaux d'élastique de la longueur du guide pour l'élastique de jambe (7). Sur l'ENVERS, épinglez l'élastique sur le bord de jambe en alignant les bords. Piquez à points zig-zag ou overlock en étirant légèrement au fur et à mesure.

10. Retournez l'élastique vers l'ENVERS; repassez. Épinglez, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez à 1/4" (6mm) du bord fini.

11. Séparez les pressions. Sur l'ENDROIT, cousez la moitié saillante des pressions sur l'entrejambe du dos, à intervalles réguliers. Sur l'ENVERS, cousez la moitié creuse des pressions sur la doublure de l'entrejambes du devant, sous les moitiés saillantes.

12



**12.** Piquez la couture du dessous de bras de la manche (8). Repliez l'ourlet au fer. Piquez à point standard OU zig-zag à 1/4" (6mm) du bord non fini.  
Il est plus facile de piquer le cercle en plaçant l'ENDROIT de la manche contre la machine et le poignet vers vous avec l'ENVERS vers vous et l'aiguille à l'INTÉRIEUR du cercle, comme illustré.

**13.** Retournez la manche sur l'ENDROIT. Tenez le vêtement sur l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur l'emmanchure avec le petit pois de milieu sur la couture d'épaule en superposant les coutures de dessous de bras, les crans et les autres petits pois. Piquez. Repassez la valeur de couture seulement en résorbant l'ampleur.

## JUSTAUCORPS B

1. Piquez ensemble le devant (9) et le dos (10) par les coutures d'épaules et de côté.
2. Pliez le col (11) en deux, sur la longueur en superposant les petits pois et les bords non finis. Repassez. Bâissez les bords non finis ensemble.
3. Sur l'ENDROIT, épinglez le col sur le bord d'encolure du justaucorps en superposant les milieux et en plaçant les petits pois sur les coutures d'épaules. Piquez. Piquez à nouveau à 1/4" (6mm) de la première piqûre, dans la valeur de couture. Repassez la couture vers le justaucorps et le col vers l'extérieur.

**N.B.:** Piquez la glissière invisible avec un pied à glissière invisible. Avant de commencer, veillez à bien placer l'aiguille au milieu de la glissière pour éviter de la casser. Il sera nécessaire d'ajuster la glissière invisible à la longueur de l'ouverture du vêtement, entre le cran et le gros pois inférieur. Si les mailles se trouvent à GAUCHE du bord non fini, utilisez le sillon GAUCHE et si elles se trouvent à DROITE, utilisez le sillon DROIT.

4. Ouvrez la glissière et repassez le galon à plat sur l'ENVERS en déroulant les mailles (avec le fer réglé sur basse température). Ne repassez pas les mailles. Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de l'envers de la glissière sur le côté DROIT de l'ouverture. Placez les mailles le long de la ligne de couture, le galon dans la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 1/4" (6mm) au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâissez à la main au milieu du galon de la glissière. Placez le pied de biche en haut de la glissière avec le sillon DROIT du pied de biche sur les mailles. Piquez le long du galon. Faites des points arrière pour renforcer.
5. Épinglez l'autre moitié de la glissière sur le bord du dos GAUCHE, de la même manière. Veillez à bien aligner les bords supérieur et inférieur du justaucorps. Bâissez à la main au milieu du galon. Placez le pied de biche en haut du galon de la glissière avec le sillon GAUCHE sur les mailles. Piquez le long du galon jusqu'au cran. Faites des points arrière pour renforcer la couture. Rabattez les extrémités du galon de la glissière par-dessus les valeurs de couture et cousez-les sur le col.
6. Fermez la glissière et vérifiez qu'elle soit invisible sur l'ENDROIT. Tirez les extrémités du galon en dehors de la valeur de couture. Épinglez le reste de la couture du milieu dos au-dessous de la glissière. Placez le pied de biche sur la GAUCHE de façon à piquer dans le cran extérieur. Commencez à piquer la couture à 1/4" (6mm) au-dessous et légèrement à GAUCHE du point le plus bas. Piquez la couture sur environ 3" (7.5cm). Piquez le reste de la couture avec un pied de biche ordinaire.
7. Au fer, faites un rentré de 3/8" (1cm) sur le bord de l'entrejambes du dos. Retournez le bord vers l'ENVERS le long de la ligne de pliure. Repassez. Piquez tout près du bord intérieur replié. **Continuez en procédant comme pour le Justaucorps A, étapes 7 à 13.**

