

1 / 4


NEWLOOK® N6757

 www.simplicity.com


 info@simplicity.com

 1-888-588-2700

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.



8 PIÈCES DE PATRON




- 1 DEVANT - A
- 2 DOS - A
- 3 DEVANT - B
- 4 DOS - B
- 5 PAREMENTURE DE POCHE - B
- 6 EMPIÈCEMENT DEVANT ET POCHE - B
- 7 CEINTURE DEVANT - B
- 8 CEINTURE DOS - B

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)

SEL. (S)= LIS.

FOLD= PLIURE

SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR



Comment Utiliser Votre Patron
Multi-Tailles

D'abord Préparez Votre Patron
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

1. **POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
2. **POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5.cm

Marques Du Patron

3. **DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
4. **PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
5. **LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
6. **VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
7. **CRANS:** superposez les crans.
8. **LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
9. **POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe
POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

10. CODE: patron côté imprimé sur le dessus
11. CODE: patron côté imprimé sur le dessous
12. CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
13. CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez- la a sec avec un fer chaud pour oter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture.**

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. ENTOILAGE - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

19. Recoupez les coutures fermées.

20. Biaisiez les coins


21. Crantez les angles

22. Crantez les courbes


23. SOUS-PIQUEZ - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

Plansde
Coupe

 patron côté imprimé sur le dessous

 Envers du patron

 patron côté imprimé sur le dessus

 VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE
DE LA TAILLE AMÉRICAINA CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

HAUT A – POUR DES TRICOTS EXTENSIBLES
SEULEMENT

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES




B JUPE

UTILISEZ LES PIÈCES 3 4 5 6 7 8


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16




44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 18 20 22



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18




58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20 22



B ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 7 8

20" A 25" (51CM A 64CM)
THERMOCOLLANT LÉGER
TOUTES LES TAILLES



Instructions de Couture

CODE

ENDROIT

ENVERS

ENTOILAGE

DOUBLURE

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

GLOSSAIRE DE MÉTHODES DE COUTURE

Les termes de couture imprimés en **ITALIQUE** sont expliqués ci-dessous :

PINCE DE TAILLE- Endroit contre endroit, pliez le tissu le long du milieu de la pince, en amenant les lignes pointillées, et les petits pois l'un sur l'autre. Sur l'envers, placez les épingles PERPENDICULAIRES aux lignes pointillées. Piquez la pince de la partie la plus large à la pointe.

ASTUCE – pour empêcher la formation d'une "bulle" à la pointe, faites les derniers points exactement sur la pliure et laissez les bouts du fil assez longs pour les nouer. NE piquez PAS au point arrière à la pointe.

Pressez la pince plate le long de la piqûre pour "intégrer" les points ; puis pressez la pince vers le milieu.

ENTOILAGE- Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Faites adhérer l'entoilage en place en suivant la notice d'utilisation.

PIQÛRE DE SOUTIEN- Piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).

SOUS-PIQUER- Pressez la parementure et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture aussi près possible de la couture.





LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

HAUT A

1. Piquez le devant (1) et le dos (2) sur les coutures d'épaule.

2. Dépliez un bord du ruban de biais simple. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l'encolure, ayant les bords non finis au même niveau, en rentrant et en superposant une extrémité sur une couture d'épaule. Piquez. Égalisez la couture. Crantez les courbes si nécessaire. Pressez le ruban vers l'extérieur, en pressant la couture vers le ruban. **SOUS-PIQUEZ.**



3. Retournez le ruban vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Bâissez près du bord intérieur. Sur l'ENDROIT, piquez le long du faufil.


4. Piquez le dos et le devant sur les coutures latérales.

5. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l'emmanchure ayant les bords non finis au même niveau, en rentrant et en superposant une extrémité sur la couture de dessous de bras. Piquez. Égalisez la couture ; crantez les courbes. Pressez le ruban vers l'extérieur, en pressant la couture vers le ruban. **SOUS-PIQUEZ.**


6. Retournez le ruban vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Bâissez près du bord intérieur. Sur l'ENDROIT, piquez le long du faufil.

7. Relevez l'ourlet au fer sur le bord inférieur. Piquez au point droit ou au point zigzag à 6 mm du bord non fini.


JUPE B



1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur des pièces du devant (3) et du dos (4).




2. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure de poche (5) sur le devant, en faisant coïncider les petits pois. Piquez le bord à simple encoche. Égalisez la couture.




3. **SOUS-PIQUEZ** la poche. Retournez la parementure de poche vers l'INTÉRIEUR ; pressez.


4. Sur l'ENVERS, ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez l'empiècement devant et la poche (6) sur la parementure de poche, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez le bord à double encoche, comme illustré.



5. Sur l'ENDROIT, superposez la jupe devant à la pièce de l'empiècement et poche, en faisant coïncider les petits pois, ayant les bords non finis au même niveau ; épinglez. Bâissez ensemble les bords du côté et supérieur.




6. Piquez la couture du milieu devant des pièces du devant jusqu'au grand pois, en piquant au point arrière sur le grand pois pour renforcer la couture.




7. Faites la **PINCE DE TAILLE** sur le dos. Piquez la couture du milieu dos des pièces du dos.

8. Piquez le devant et le dos sur la couture latérale DROITE. Piquez la couture latérale GAUCHE du bord inférieur à 7.5 cm au-dessous de l'encoche, en piquant au point arrière pour renforcer la couture.





9. Posez l'**ENTOILAGE** sur la ceinture devant (7) et la ceinture dos (8). Piquez la couture latérale DROITE des pièces de la ceinture.




10. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la ceinture sur le bord supérieur de la jupe, ayant les bords non finis au même niveau, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les coutures latérales DROITES. Piquez. Égalisez la couture. Pressez la couture vers la ceinture.

NOTE : Piquez la fermeture à glissière en utilisant un pied à fermeture à glissière invisible. Avant de commencer, assurez-vous d'aligner l'aiguille avec le centre du pied à fermeture invisible, sinon l'aiguille peut se casser. Si les spirales sont vers la GAUCHE du bord non fini, utilisez la rainure GAUCHE et si les spirales sont vers la DROITE du bord non fini, utilisez la rainure DROITE.




11. Ouvrez la fermeture et pressez le ruban à plat sur l'ENVERS, en déroulant les spirales. Ne les pressez pas. (Utilisez un fer réglé à basse température.) Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.


12. Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur du vêtement soient au même niveau. Bâissez à la main le long du centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.




- 13.** Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT.
Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture.
Épinglez la couture latérale GAUCHE ensemble au-dessous de la fermeture.
Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencer à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez le reste de la couture en raccordant avec la piqûre précédente.
Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celle-là.




- 14.** Piquez la couture latérale DROITE des pièces de la parementure.
Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord inférieur.
Ouvrir les bords de l'ouverture GAUCHE de la parementure, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord supérieur, en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales DROITES.
Piquez le bord supérieur.
Égalisez la couture ; crantez les courbes.



- 15.** Épinglez ensemble les bords de l'ouverture du côté. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords GAUCHES, en maintenant les dents de la fermeture libres. Biaisiez les coins. Ne coupez pas les bords du côté GAUCHE.
SOUS-PIQUEZ.



- 16.** Retournez la parementure et les bords du côté vers l'INTÉRIEUR, en déroulant les dents de la fermeture sur place ; pressez. Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la parementure à 3 mm par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez dans le sillon ou la rainure de la couture de ceinture, en prenant le bord pressé sur l'ENVERS.
ASTUCE – pour intégrer les points dans le sillon ou la rainure de la couture, essayez en utilisant un pied à fermeture, en étendant aux doigts le pantalon et l'empiècement à l'opposé de la couture.



- 17.** Marquez la longueur.
Relevez au fer l'ourlet le long de la marque.
Marquez la profondeur de l'ourlet ; coupez uniformément.
Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini.
Piquez l'ourlet sur place.
Rentrez au fer 1.5 cm sur les bords de l'ouverture de la fente.
Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini ; piquez, en piquant à angle droit au-dessus de l'ouverture.