



Simplicity® 7024 1 / 4

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.



TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

14 pièces de patron



- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1-DEVANT -A,B | 8-DESSUS-DE-COL -C |
| 2-DOS -A,B | 9-DESSOUS-DE-CO -C |
| 3-PAREMENTURE D'ENCOLURE -A,B | 10-PAREMENTURE DEVANT -C |
| 4- PAREMENTURE D'EMMANCHURE-A,B | 11- PAREMENTURE DOS -C |
| 5- DEVANT SUPÉRIEUR ET MANCHE -C | 12-PANTALON DEVANT -D,E |
| 6-DEVANT INFÉRIEUR -C | 13-PANTALON DOS -D,E |
| 7-DOS ET MANCHE -C | 14-SOUTIEN DE TAILLE -D,E |

Plans de Coupe

- patron côté imprimé sur le dessous
- patron côté imprimé sur le dessus
- ★

Voyez REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON


IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINA CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

D,E REMARQUE: COUPEZ LA PIÈCE 14 DANS DE LA TALONNETTE DE COTON
REMARQUE: LA LIGNE-EN-TIRETS SUR LES PIÈCES DE PATRON DANS LE PLAN DE COUPE
INDIQUE LA LIGNE DE COUPE POUR LES MODÈLES COURTS


A ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLE 10
COUPEZ UNE PIÈCE 3




44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 12 14 16 18
TAILLES 20W 22W 24W
26W 28W



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18




58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W
COUPEZ UNE PIÈCE 3




B HAUT

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18



44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W
24W 26W 28W



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18
TAILLES 20W 22W 24W



www.simplicity.com

E-mail uk.eusales@simplicity.com

Instructions Générales

Le Patron

SYMBOLES

-
- LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.
-
- PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.
-
- MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.
-
- CRANS
-
- POIS
-
- LIGNE DE COUPE
-
- LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

VALEUR DE COUTURE: Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER:
Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.


Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:



Amincissez les coutures enfermées en dégradé



Biaisez les coins



Crantez les courbes intérieures



Encochez les courbes

Coupe/Marques

AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

- POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
- POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.


- POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLETS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, utilisez les plans de coupe "avec sens".

APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.


Pour marquer rapidement:

- Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
- Epinglez dans les pois.




REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


- ★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.




- ✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).




Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.



- Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épaisseurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).





58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 26W 28W
COUPEZ UNE PIÈCE 3




C VESTE

UTILISEZ LES PIÈCES 5 6 7 8 9 10 11



44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14
COUPEZ UNE PIÈCE 11



44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 16 18
COUPEZ UNE PIÈCE 8 9 11




44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W
24W 26W 28W





SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18
COUPEZ UNE PIÈCE 8 9 11




58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W
COUPEZ UNE PIÈCE 11



ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 8 9 10 11


22" À 25" (55CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES




D,E PANTALON

UTILISEZ LES PIÈCES 12 13


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES




58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18
TAILLES 20W 22W 24W



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 26W 28W



Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

ROBE A OU HAUT B

- Faites une piqûre de soutien sur les bords d'encolure devant et dos à 1/4" (6mm) des bords coupés en direction des flèches. Cette piqûre de soutien est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer.

La piqûre de soutien ne paraîtra plus sur les croquis suivants.







- Pour faire les pinces du devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles à angle DROIT sur les lignes en tirets. Piquez la pince depuis l'extrémité large jusqu'à la pointe.

CONSEIL - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un noeud. NE FAITES PAS de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis repassez-la vers le bas.

- Piquez la couture du milieu dos. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures d'épaules. Piquez les coutures de côté en piquant la couture du côté GAUCHE au-dessus du gros pois pour la Vue A. Faites des points arrière au gros pois pour renforcer la couture. Piquez entièrement les coutures de côté pour la Vue B.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture du milieu de la parementure d'encolure dos. Pliez la parementure en deux, sur la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS, en superposant les petits pois; repassez.

- Sur l'ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord d'encolure du vêtement en superposant les milieux et en plaçant le petit pois sur la couture d'épaule. Piquez en couture de 3/8" (1cm). Recoupez la couture à tout juste 1/4" (6mm).



- Retournez la parementure vers l'ENVERS; repassez. Bâissez tout près du bord intérieur de la parementure. Sur l'ENDROIT, surpiquez en suivant le bâti.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez ensemble les extrémités de la parementure d'emmanchure. ENVERS CONTRE ENVERS, pliez la parementure en deux sur la longueur, en superposant les petits pois; repassez

- Sur l'ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord d'emmanchure, en plaçant le petit pois sur la couture d'épaule et en superposant les autres coutures. Piquez en couture de 3/8" (1cm). Recoupez la couture à tout juste 1/4" (6mm).


- Retournez la parementure vers l'ENVERS; repassez. Bâissez tout près du bord intérieur de la parementure. Sur l'ENDROIT, surpiquez en suivant le bâti.

- Marquez la longueur. Au fer, repliez l'ourlet le long de la marque. Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez aux ciseaux. Pour faire la FINITION DU BORD...piquez un rentré de 1/4" (6mm) ou piquez à point zig-zag OU overlock/point de surjet. Cousez l'ourlet à points glissés.


- POUR LA VUE A** - Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur les bords de la fente et de 1/4" (6mm) sur le bord non finis; piquez, en pivotant à angle droit au-dessus de l'ouverture.

VESTE C


1 PIQÛRE DE SOUTIEN




2




3




4




5



6



7



1. Faites une piqûre de soutien sur les bords d'encolure du devant, du dos et des manches supérieures, à 1/2" (1.3cm) des bords coupés, en direction des flèches.
Cette piqûre de soutien est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer.
La piqûre de soutien ne paraîtra plus sur les croquis suivants.

2. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le devant inférieur sur le devant supérieur et manche en superposant les gros pois et les bords non finis. Piquez la couture et les bords de la poche en pivotant aux gros pois, comme illustré.

3. Rabattez le devant inférieur (par-dessus la poche) le long de la ligne de pliure ; repassez.


4. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble les sections de dos et manche en superposant les crans et les gros pois. Piquez le long de la ligne de couture au-dessus du gros pois. Bâissez à la machine le long de la ligne continue jusqu'au gros pois. Piquez la couture du dépassant du pli.

5. Placez la couture du pli sur la couture; repassez en ouvrant toutes les coutures au fer. Bâissez en travers du bord supérieur du pli en prenant toutes les épaisseurs.


6. Sur l'ENDROIT, faites une surpiqûre le long du bâti. Otez tout le bâti du pli.

7. Piquez ensemble le devant et le dos le long des coutures d'épaules, en laissant une ouverture entre les gros pois; faites des points arrière aux gros pois pour renforcer la couture. Piquez ensemble le devant et le dos le long de la couture de dessous de bras. Pour renforcer la courbe de dessous de bras, repiquez par-dessus la première piqûre. Crantez les courbes.


8




9




10




11




12




13




14



15



16



8. Pour faire la FINITION du bord inférieur de la manche, piquez un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini, ou piquez à point zigzag OU overlock/point de surjet. Repliez le reste de l'ourlet vers l'EXTERIEUR, en superposant les gros pois. Piquez les extrémités en couture de 5/8" (1.5cm)

9. Repliez l'ourlet vers l'ENVERS. et cousez-le en place à points glissés.

10. Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS d'une section de dessus-de-col et de dessous-de-col. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites adhérer en suivant le mode d'emploi.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessus-de-col de sur le dessous-de-col en superposant les milieux dos, les petits pois et les gros pois. Piquez la couture en soutenant le col supérieur pour ajuster et en laissant ouvert le bord à cran simple. Recoupez la couture.

11. Retournez le col et repassez-le en plaçant la couture vers le dessous-de-col. Bâissez les bords non finis ensemble.

12. Crantez le bord d'encolure jusqu'à la piqûre de soutien. Sur l'ENDROIT, épinglez le col (côté dessous de col) sur le bord d'encolure en superposant les milieux et en plaçant le petit pois sur la couture d'épaule. Bâissez.

13. Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS des sections de parementure devant et dos. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites adhérer en suivant le mode d'emploi. Piquez les coutures d'épaules des sections de parementure. Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord d'encolure de la parementure. Crantez le bord d'encolure de la parementure jusqu'à la piqûre.

Pour faire la FINITION du bord sans crans, piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez OU faites un point zigzag OU overlock/point de surjet par-dessus le bord.



14. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le vêtement (par-dessus le col) en superposant les milieux dos et les coutures d'épaules. Piquez en travers de la parementure, à exactement 1-1/4" (3.2cm) au-dessus du bord inférieur puis le long de la ligne de couture des bords avant et d'encolure. Recoupez la parementure à ras de la piqûre. Recoupez le vêtement à 5/8" (1.5cm) du bord intérieur de la parementure. Recoupez la couture et biaisiez les coins; crantez les courbes.

15. Pour sous-piquer, repassez la parementure en dehors du vêtement et la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, piquez tout près de la couture en prenant la parementure et les valeurs de couture le plus loin possible.


16. Retournez la parementure vers l'ENVERS; repassez, en repliant l'ourlet. Pour faire la FINITION DU BORD...piquez un rentré de 1/4" (6mm), ou piquez à point zig-zag OU overlock/point de surjet. Cousez l'ourlet à points glissés. Cousez la parementure sur l'ourlet à petits points. Pour empêcher la parementure de se replier vers l'EXTERIEUR, fixez-la dans les valeurs de coutures en la cousant à la main, en piquant dans le sillon ou en utilisant un petit morceau de matière thermocollante.

PANTALONS D, E


1 PIQÛRE DE SOUTIEN




3




4




5




6



7



8



1. Faites une piqûre de soutien sur le bord supérieur du devant et du dos, à 3/8" (1cm) des bords coupés, en direction des flèches.

La piqûre de soutien est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer.

.La piqûre de soutien ne paraîtra plus sur les croquis suivants.

2. Pour faire les pinces du pantalon dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles à angle DROIT sur les lignes en tirets. Piquez la pince depuis l'extrémité large jusqu'à la pointe.

CONSEIL - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un noeud. NE FAITES PAS de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis repassez- la vers le milieu.

3. Epinglez ensemble les pantalons devant et dos le long des coutures intérieures de jambe en superposant les crans et les petits pois. Piquez la couture en étirant le dos pour ajuster.

4. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la couture du milieu en superposant les coutures intérieures de jambe et les crans. Piquez. Pour renforcer la couture et repiquez par-dessus la première piqûre. Recoupez la couture à 1/4" (6mm) le long de la courbe. Ouvrez le reste de la couture au fer.

5. Piquez ensemble le devant et le dos le long des coutures de côté en laissant ouverte la couture du côté GAUCHE au-dessus du cran. Faites des points arrière au cran pour renforcer la couture.

6. Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur le bord avant GAUCHE de l'ouverture et de 1/2" (1.3cm) sur le bord arrière GAUCHE.

Epinglez le bord du dos GAUCHE sur le galon de la glissière avec le bord replié tout près des mailles et la tirette à 1" (2.5cm) au-dessous du bord supérieur. Bâissez.

Epinglez et bâissez le bord du devant GAUCHE sur le galon de la glissière en le croisant de 1/8" (3mm) sur le dos GAUCHE.

Piquez le long du bâti avec un pied ganseur réglable.

7. Coupez un morceau de talonnette de coton de la longueur du soutien de taille. Reportez les marques. Sur l'ENDROIT, épinglez un long bord de la talonnette sur le bord supérieur du pantalon, le long de la piqûre de soutien, en superposant les milieux et en plaçant le petit pois sur la couture du côté DROIT (la talonnette dépasse de 5/8" (1.5cm) au-delà du bord avant GAUCHE de l'ouverture et de 1/2" (1.3cm) au-delà du bord arrière GAUCHE). Piquez le long du bord intérieur de la talonnette.

Rentrez les extrémités de la talonnette. Retournez la talonnette vers l'ENVERS; repassez. Bâissez tout près du bord intérieur de la talonnette. Sur l'ENDROIT, piquez en suivant le bâti. Cousez une agrafe au bord supérieur une fois le vêtement fini.

8. Marquez la longueur.

Au fer, repliez l'ourlet le long de la marque.

Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez aux ciseaux.

Pour faire la FINITION DU BORD...piquez un rentré de 1/4" (6mm), ou piquez à point zig-zag, OU overlock/point de surjet. Cousez l'ourlet à points glissés.

Si vous préférez faire des plis au pantalon, pliez les bords de jambe en faisant coïncider les coutures intérieures et latérales; repassez.