



SIMPLICITY® S9106

Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.



9 PIÈCES DE PATRON



- 1-DEVANT DROIT -A,B,C,D
- 2-DEVANT GAUCHE -A,B,C,D
- 3-PAREMENTURE DE DEVANT DROIT -A,B,C,D
- 4-PAREMENTURE DE DEVANT GAUCHE -A,B,C,D
- 5-DOS -A,B,C,D
- 6-COL -A,B
- 7-MANCHE -A,B,C,D
- 8-GUIDE DE BOUTONNIERES -A,B,C,D
- 9-COL -C,D

Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus

★


VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON


A CHEMISE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18




44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W
COUPEZ UNE PIÈCE 3



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18




58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W



A,B ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 3 4 6


20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES




B CHEMISE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18



44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18



Instructions Générales

Le Patron

↔

LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.

⇄

PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

▽▽▽

CRANS

○

POIS

—

LIGNE DE COUPE

==

LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

FAITES les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER: Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
 - EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
 - PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
 - OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures se reposent bien à plat.
 - AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:
- Amincissez les coutures enfermées en dégradé

Biaisez les coins

Crantez les courbes intérieures

Encochez les courbes

Coupe/Marques

- AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.

POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.

POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLÈTS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, utilisez les plans de coupe "avec sens".
- APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.

Pour marquer rapidement:

Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.

Epinglez dans les pois.

REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.

Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.

✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).

Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épaisseurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W




C CHEMISE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 7 9


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18



44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W
COUPEZ UNE PIÈCE 3



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18




SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2

S9106


2 / 4

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W



C,D ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 3 4 9
20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES




D CHEMISE


UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 7 9

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W



Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

GLOSSAIRE DE COUTURE

Les termes de couture imprimés en **ITALIQUE** sont expliqués ci-dessous:

PINCE- ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu à travers le milieu de la pince, en amenant les lignes discontinues et les petits pois l'un sur l'autre. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIRES aux lignes discontinues. Piquez la pince de l'extrémité large à la pointe.

ASTUCE- Pour empêcher la formation d'une "bulle" à la pointe, faites les derniers points juste sur la pliure et laissez les bouts du fil assez longs pour les nouer. NE piquez PAS au point arrière à la pointe.

Pressez la pince plate le long de la piqûre pour "intégrer" les points; puis pressez-la comme indiqué dans les instructions de couture.

ENTOILAGE- Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Faites adhérer l'entoilage en suivant la notice d'utilisation.

OURLET ÉTROIT- Rentrez au fer la valeur de couture de l'ourlet comme indiqué sur le patron. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place.

PIQURE DE SOUTIEN- Piquez à 6 mm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis.)

SOUS-PIQUER- Pressez la parementure et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture près de la couture.


LES PIÈCES DE PATRON SONT INDIQUÉES PAR NUMÉROS QUAND ELLES SONT UTILISÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT SAUF INDICATION CONTRAIRE.

CHEMISE A, B, C, D

NOTE: Si le patron a été modifié, distribuez de nouveau les marques de boutonnière sur le guide de boutonnières (8), et les petits pois pour les boutons sur le devant gauche (2).

1. Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du devant droit (1) et du devant gauche (2). Faites la(les) **PINCE(s)**. Bâissez le long de la valeur de couture de l'ourlet de 1 cm sur le bord inférieur.



2. Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du dos (5). Ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT et les bords non finis au même niveau, épinglez la couture au niveau du milieu des pièces du dos. Piquez. Bâissez le long de la valeur de couture de l'ourlet de 1 cm sur le bord inférieur.

3. Piquez le devant et le dos sur les coutures d'épaule.

COL A, B


4. Posez **l'ENTOILAGE** sur une pièce du col (6). L'autre pièce du col servira de parementure. Rentrez au fer 1 cm sur le bord avec encoche. Coupez à 6 mm.







5. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la parementure sur le col entre les grands pois, en laissant ouvert le bord avec encoche. Egalisez la couture; crantez les courbes.

6. **SOUS-PIQUEZ** le bord supérieur du col. Retournez le col; pressez.

COL C, D

7. Posez **l'ENTOILAGE** sur une pièce du col (9). L'autre pièce du col servira de parementure. Rentrez au fer 1 cm sur le bord avec encoche. Coupez à 6 mm.





8. Endroit contre endroit, piquez la parementure sur le col entre les grands pois, en laissant ouvert le bord avec encoche. Egalisez la couture et biaisez les coins.

9. **SOUS-PIQUEZ** le bord supérieur de la parementure de col. Retournez le col; pressez.

CONTINUEZ COME SUIT POUR TOUS LES MODELES


10. Crantez le bord de l'encolure de la chemise jusqu'à la piqûre de soutien. Déplacez le bord pressé de l'encolure du col à l'opposé de la ligne de couture de la parementure de col. Sur l'ENDROIT, épinglez la parementure de col sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les grands pois et les encoches, en plaçant les petits pois sur les coutures d'épaule. Bâissez, en veillant à ne pas prendre le bord pressé du col.

11. Posez l'**ENTOILAGE** sur la parementure de devant droit (3) et la parementure de devant gauche (4). Piquez à 1 cm des longs bords sans marque. Rentez les bords sans marques le long de la piqûre; pressez. Coupez à 6 mm.

12. Ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT et les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure de devant droit sur le devant droit et la parementure de devant gauche sur le devant gauche, en faisant coïncider les grands pois et les encoches. Piquez le bord du devant et de l'encolure, en veillant à ne pas prendre le bord pressé du col. Egalisez la couture et biaisez les coins; crantez jusqu'aux grands pois.


13. **SOUS-PIQUEZ** les parementures devant. Retournez-les vers l'INTERIEUR; pressez, en pressant le col vers le haut et la couture vers le col entre les grands pois. Piquez les parementures devant près du bord intérieur pressé, de la couture de l'encolure à 12.5 cm au-dessus du bord inférieur.

14




14. Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé du col par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez dans le sillon de la couture, en prenant le bord pressé du col sur l'ENVERS.

15




15. Piquez le devant et le dos sur les coutures latérales.

16



16. Retournez la parementure devant vers l'EXTERIEUR. Piquez à 1.5 cm du bord inférieur de la parementure. Egalisez la parementure près de la piqûre. Coupez la chemise à 1.5 cm du bord intérieur de la parementure.


17



17. Retournez la parementure vers l'INTERIEUR, en relevant l'ourlet au fer le long du faufil. Faites un **OURLET ETROIT**, en piquant l'ourlet entre les bords de l'ouverture. Piquez le reste des parementures devant près du bord intérieur pressé, en raccordant avec la piqûre précédente.


MANCHE A, C

18




18. Pour soutenir le haut de la manche (7) entre les encoches, piquez à grands points le long de la ligne de couture et à 6 mm à l'INTERIEUR de la ligne de couture. Piquez la couture de dessous de bras. Relevez la valeur de couture de l'ourlet au fer sur le bord inférieur de la manche. Rentez 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé.


19




20



21



22



19. Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le vêtement à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du centre sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le fauil pour ajuster.
Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni plis sur la ligne de couture. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Egalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.

MANCHE B, D

20. Pour soutenir le haut de la manche (7) entre les encoches, piquez à grands points le long de la ligne de couture et à 6 mm à l'INTERIEUR la ligne de couture.
Piquez la couture de dessous de bras.
Relevez la valeur de couture de l'ourlet au fer sur le bord inférieur de la manche. Faites un **OURLET ETROIT.**

21. Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le vêtement à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du centre sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le fauil pour ajuster.
Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni plis sur la ligne de couture. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Egalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.

CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR TOUS LES MODELES

22. Epinglez le guide de boutonniers (8) sur le bord du devant DROIT, en plaçant le bord supérieur du guide sur la couture d'encolure. Reportez les marques. Faites les boutonniers sur le devant DROIT.
Superposez le devant DROIT au GAUCHE, en faisant coïncider les milieux. Cousez les boutons sous les boutonniers, par-dessus les petits pois.