



Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.



11 PIÈCES DE PATRON



- 1 CORSAGE DEVANT A,B,C
- 2 CORSAGE COTE DEVANT A,B,C
- 3 CORSAGE DOS A,B,C
- 4 CORSAGE COTE DOS A,B,C
- 5 JUPE DEVANT A,B,C
- 6 JUPE COTE DEVANT A,B,C
- 7 JUPE DOS A,B,C
- 8 JUPE COTE DOS A,B,C
- 9 VOLANT DEVANT B,C
- 10 VOLANT DOS B,C
- 11 VOLANT D'EPAULE B,C

SELVAGES= LISIÈRES
FOLD= PLIURE

Instructions Générales

Le Patron

SYMBÔLES

↔ LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.

⇓ PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

— — — — — MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

▽ ▽ ▽ CRANS

• • POIS

— LIGNE DE COUPE

== LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER: Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures se reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:

Amincissez les coutures enfermées en dégradé

Biaisez les coins

Crantez les courbes intérieures

Encochez les courbes

Coupe/Marques

AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

- POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
- POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
- POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLETS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, ut ilisez les plans de coupe "avec sens".

APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.

Pour marquer rapidement:

- Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
- Epinglez dans les pois.

REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.

Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.

✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).

Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épais seurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).

PLIURE DANS LA LARGEUR

a. LISIERE

b. LISIERE

Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus

Envers du patron

★ VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

✱


LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

A,B,C DOUBLURE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4


44"45" (115CM)
SANS SENS
TOUTES LES TAILLES




A ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8


44"45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12




44"45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18



44"45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20-22




58"60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14 16 18



SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2

S9326


58"60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20 22




B ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


44"45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14 16




44"45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 18 20 22



58"60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14 16




58"60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 18 20 22




C ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


44"45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14 16




44"45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 18 20 22




58"60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10



58"60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 18 20 22



58"60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 12 14 16



Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

GLOSSAIRE DE COUTURE

Les termes de couture imprimés en ITALIQUE sont expliqués ci-dessous :

FRONCER- Pour froncer la partie supérieure de la manche entre les encoches, piquez sur la ligne de couture et à 6 mm DANS la ligne de couture à grands points.

PIQURE DE SOUTIEN- Piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis.)

SOUS-PIQUER – Pressez la doublure et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture près de la couture.

LES PIECES DU PATRON SERONT IDENTIFIEES PAR DES NUMEROS LA PREMIERE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISEES.


PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUE DIFFEREMMENT.

ROBE A, B, C

1. Piquez le corsage devant (1) entre les encoches sur les bords latéraux.
2. Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du corsage côté devant (2) au-dessus du petit pois. En commençant à 2.5 cm au-dessus du petit pois, en faisant de petits points, piquez le long de la ligne de piqûre aux coins intérieurs pour renforcer la couture. Crantez le coin intérieur de la valeur de couture jusqu'au petit pois, en veillant à ne pas couper la piqûre.
3. Piquez le côté devant sur le devant. Pressez la couture vers le milieu devant.
4. Pour renforcer le bord intérieur des pièces du corsage côté dos (4), piquez le long de la ligne de couture sur 2.5 cm sur chaque côté du grand pois, en piquant à travers le grand pois. Épinglez le côté dos sur le dos (3), en faisant coïncider les grands pois. Piquez la couture au-dessous du grand pois; pressez vers le milieu dos.
5. Piquez le corsage dos et le devant sur les coutures d'épaule.

VOLANT B, C

6. **FRONCEZ** le bord supérieur du volant devant (9) entre les petits pois.
FRONCEZ le bord supérieur des pièces du volant dos (10) entre le petit et le grand pois.
FRONCEZ le bord supérieur des pièces du volant d'épaule (11) entre le petit et le grand pois.



7. Piquez le volant devant et les pièces du volant d'épaule au-dessous du petit pois, en piquant au point arrière au petit pois pour renforcer la couture.
Piquez le volant dos sur les volants d'épaule au-dessous du grand pois; en piquant au point arrière aux grands pois.

8. Pour former un ourlet étroit sur les bords du dos du volant, rentrez au fer 6 mm sur le bord inférieur. Piquez près du bord pressé. Egalisez près de la piqûre. Rentez au fer d'autres 3 mm et piquez sur place. Former de la même façon un ourlet étroit sur le bord extérieur sans marque du volant.

NOTE : Pour éviter de prendre le volant dos au moment de piquer la fermeture à glissière et la doublure, vous devez froncer le volant dos auparavant.






9. Mesurez le bord de l'encolure du dos entre le petit et le grand pois.
10. Tirez sur le faufil sur le volant dos pour ajuster la mesure entre le petit et le grand pois sur le corsage dos. Distribuez l'ampleur également et consolidez les extrémités du fil. Glissez un morceau de papier de soie derrière le bord froncé. Bâissez à la machine le long des points de fronce pour fixer les fronces en place. Coupez le papier de soie au même niveau que les bords extérieurs.

11. Avec les ENDROITS vers le haut, épinglez le volant sur les bords de l'encolure du corsage, en faisant coïncider les milieux devant et dos, le petit et le grand pois. Tirez sur le faufil pour ajuster sur le devant et les volants d'épaule. Bâissez le volant sur place jusqu'à 5 cm des bords du milieu dos, en bâttissant sur le papier de soie. Les bords non finis restants de l'encolure du volant seront piqués plus tard.

CONTINUEZ COMME SUIT POUR TOUS LES MODELES

12. Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** et piquez les coutures de la doublure de corsage comme décrit pour le corsage. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur le corsage (par-dessus le volant pour les modèles B, C), en faisant coïncider les milieux, les coutures d'épaule, le petit et le grand pois. Piquez le bord de l'encolure jusqu'à 5 cm des bords du dos, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur le petit et le grand pois. Le bord restant de l'encolure sera piqué après insérer la fermeture à glissière.
SOUS-PIQUEZ le bord de l'encolure jusqu'à 6.5 cm des bords du dos. Egalisez la couture; n'égalisez pas le bord de l'encolure du dos qui n'a pas été piqué.
13. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure et le corsage sur les bords de l'emmanchure. Piquez, en veillant à ne pas prendre les bords libres du volant pour les modèles B et C. Egalisez la couture. Crantez les courbes.

14. Retournez le corsage à l'ENDROIT en tirant sur chaque dos à travers le devant aux coutures d'épaule.



15. SOUS-PIQUEZ les bords de l'emmanchure.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant une piqûre continue, piquez toutes les coutures latérales du bord inférieur du corsage au bord inférieur de la doublure, en faisant coïncider les coutures. Retournez la doublure dos vers l'INTERIEUR. Pressez, en repliant au fer 1.5 cm sur le bord inférieur de la doublure; coupez à 1 cm.

16. POUR LES MODELES A, C- faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur des pièces de la jupe devant (5) et de la jupe côté devant (6).

Piquez la jupe devant et la jupe côté devant sur les bords intérieurs.

POUR LE MODELE B- faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur des pièces de la jupe devant (5) et de la jupe côté devant (6).

Épinglez la jupe devant et la jupe côté devant sur les bords intérieurs, en faisant coïncider les grands pois. Piquez la jupe devant et la jupe côté devant sur les bords intérieurs droits. Piquez la couture intérieure gauche au-dessus du grand pois, en piquant au point arrière sur le grand pois pour renforcer la couture.









17. POUR TOUS LES MODELES- piquez la jupe dos (7) et la jupe côté dos (8) sur les bords intérieurs, en faisant coïncider les encoches doubles. Piquez la jupe dos et la jupe devant sur les coutures latérales.

18. Épinglez la jupe sur le bord inférieur du corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez. Pressez la couture vers le corsage.

NOTE : Piquez la fermeture en utilisant un pied spécial à fermeture à glissière invisible. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aligner l'aiguille avec le milieu du pied à fermeture invisible, sinon l'aiguille peut casser. Quand les spirales sont vers la GAUCHE du bord non fini, utilisez la rainure GAUCHE et quand les spirales sont vers la DROITE du bord non fini, utilisez la rainure DROITE.

19. Ouvrez la fermeture à glissière et pressez le ruban à plat sur l'ENVERS en déroulant les spirales. Ne les pressez pas. (Utilisez le fer réglé à basse température.) Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâissez à la main le long du milieu du ruban, en maintenant la doublure éloignée pour tous les modèles et le bord libre du volant éloigné pour les modèles B et C.

Placez le pied à fermeture sur la partie supérieure de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez le long du ruban jusqu'à l'encoche, en maintenant les bords libres éloignés. Piquez au point arrière pour renforcer.



20. Épinglez la moitié restante de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture de la même façon. Les bords supérieur et inférieur de la robe doivent être au même niveau et les coutures de taille doivent coïncider. Bâissez à la main le long du milieu du ruban, en maintenant la doublure éloignée pour tous les modèles et le bord libre du volant éloigné pour les modèles B et C. Placez le pied à fermeture sur la partie supérieure de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez le long du ruban jusqu'à l'encoche, en maintenant les bords libres éloignés. Piquez au point arrière pour renforcer.

21. Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle est invisible de l'ENDROIT. Tirez sur les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez la couture restante du milieu dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez la couture sur environ 7.5 cm. Piquez le reste de la couture en utilisant un pied-de-biche régulier. Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture sur l'extrémité de la fermeture et piquez le ruban sur la valeur de couture.

22. POUR LES MODELES B, C- Épinglez les bords libres du volant sur le bord de l'encolure du dos, en faisant coïncider les petits pois; bâissez.

23. POUR TOUS LES MODELES- retournez la doublure dos vers l'EXTERIEUR. Dépliez les bords de l'ouverture du milieu dos de la robe, en roulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur la robe, en faisant coïncider les milieux dos. Piquez le bord supérieur restant, en raccordant avec la piqûre précédente. Egalisez la couture.

24. SOUS-PIQUEZ le bord restant de l'encolure du dos. Épinglez les bords de l'ouverture du dos ensemble. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents de la fermeture libres pour tous les modèles et les bords du volant libres pour les modèles B, C éloignés. Biaisez les coins. N'égalisez pas les bords du milieu dos.

25. Retournez les bords de la doublure et du dos vers l'INTERIEUR, en roulant les dents de la fermeture en place; pressez. Cousez le bord pressé de la doublure par-dessus la couture de taille.

26. Marquez la longueur. Au fer, repliez l'ourlet le long de la marque. Marquez la profondeur de l'ourlet; coupez également. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini de façon à ce qu'il rejoigne le pli; pressez. Piquez l'ourlet sur place.

27. POUR LE MODELE B- rentrez au fer 1.5 cm sur les bords de la fente. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini; piquez, en piquant à angle droit au-dessus de l'ouverture.