



Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.



TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

11 PIÈCES DE PATRON



- 1 DEVANT - A
- 2 DOS - A
- 3 CORSAGE - B
- 4 MANCHE - B
- 5 PAREMENTURE DEVANT - B
- 6 CORSAGE - C
- 7 BANDE D'ENCOLURE - C
- 8 CORSAGE DROIT - D
- 9 (9A) CORSAGE GAUCHE - D
- 10 BANDE DE MANCHE - D,E
- 11 CORSAGE - E

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE

Instructions Générales

Le Patron

SYMBÔLES

LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.

PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

CRANS

POIS

LIGNE DE COUPE

LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER:
Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR:
Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures se reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:

Amincissez les coutures enfermées en dégradé

Biaisez les coins

Crantez les courbes intérieures

Encochez les courbes

Coupe/Marques

AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

- POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
- POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
- POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLETS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, ut ilisez les plans de coupe "avec sens".

APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.

Pour marquer rapidement:

- Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
- Epinglez dans les pois.

REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.

Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).

Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épais seurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).

Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus

Envers du patron

VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINA CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.


TOUS LES MODELES SONT CRÉÉS POUR DES TRICOTS EXTENSIBLES SEULEMENT

A ROBE
UTILISEZ LES PIÈCES 1 2

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES TTP TP P M G TG




58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLE TTG




B BOLÉRO
UTILISEZ LES PIÈCES 3 4 5

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES



C BOLÉRO
UTILISEZ LES PIÈCES 6 7

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES TTP TP P M G




SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2

S9372


2 / 4

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES TG TTG




D VÊTEMENT ENVELOPPANT
UTILISEZ LES PIÈCES 8 9 (9A) 10

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES



E VÊTEMENT ENVELOPPANT
UTILISEZ LES PIÈCES 10 11

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES



Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------


Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

Les termes de couture imprimés en **ITALIQUE** sont expliqués ci-dessous :

OURLET ETROIT- Rentrez au fer la valeur de couture de l'ourlet comme indiqué sur le patron. Pour former un ourlet étroit, repliez le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli. Pressez.

SOUS-PIQUER- Pressez le ruban de biais et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers le ruban et les valeurs de couture près de la couture.

FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. Sur l'ENDROIT, piquez à 1.5 cm du bord coupé à grands points. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre dans la valeur de couture.



OURLET ETROIT



SOUS-PIQUER



FRONCER

SIMPLEMENT LES MEILLEURS TECHNIQUES DE COUTURE...

POUR DES TRICOTS

- Utilisez une aiguille à pointe bille ou stretch.
- Diminuez la pression du pied-de-biche pour les tricotés plus épais pour chandail ; augmentez-la pour les tricotés pour lingerie.
- Les tricotés extensibles ont besoin de coutures assez souples pour “tomber” avec le tissu. Vous pouvez les coudre au point droit (en étirant légèrement le tissu au fur et à mesure que vous piquez), au point zigzag étroit ou au point machine extensible, ou à la surjeteuse.
- Quelque tricotés ont besoin de très peu de repassage ou même il ne faut pas les presser au fur et à mesure. Utilisez le réglage de température convenable. Pressez légèrement ou utilisez de la vapeur.
- Pour empêcher que les coutures d'épaule se détendent, épinglez le centre du ruban d'ourlet, de l'élastique transparent ou du galon croisé le long de la ligne de couture sur les bords de l'épaule du devant, puis piquez les coutures d'épaule.
- Piquez les ourlets en place à 6 mm du bord non fini.
- Les bords non finis de l'ourlet et les parementures peuvent rester sans finition, au moins que vous utilisez une surjeteuse.
- Utilisez une aiguille double à machine à coudre pour un ourlet piqué double.

POUR LA SURJETEUSE




- Une surjeteuse peut s'utiliser toute seule ou comme le complément de votre machine à coudre conventionnelle.
- Les surjeteuses coupent et finissent les bords à mesure qu'elles effectuent la couture, tout dans une seule opération. Cependant, il est TRES important de vérifier l'ajustage avant de faire les coutures.
- En utilisant du fil en couleur assortie, bâtissez les coutures et essayez le vêtement. S'il n'est pas nécessaire ajuster, surjeter les coutures le long du bâti.
- La surjeteuse à trois fils est idéale pour les coutures plus importantes comme celles d'épaule, latérales, de dessous de bras et de manche.
- A cause de la tension exercée sur les coutures, comme celles d'entrejambe et des emmanchures, le point de surjeteuse à 4 fils est le meilleur...OU, utilisez un point de surjeteuse à 3 fils, et piquez le long de la couture à la machine conventionnelle pour renforcer.
- Le point de surjeteuse à 2 ou 3 fils est une finition parfaite pour les bords des parementures, des ourlets et des rentrés.
- Ourlet roulé : c'est une super alternative à l'ourlet étroit pour finir les jupes circulaires, les volants, les châles et la lingerie. Reportez-vous aux instructions de la machine à coudre.









LES PIECES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

ROBE A

- Pour faire les pinces sur le devant (1), ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu à travers le milieu de la pince, en superposant les lignes pointillées et les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIRES aux lignes pointillées. Piquez la pince de la partie la plus large à la pointe. **ASTUCE**- pour empêcher la formation d'une “bulle” à la pointe, faites les derniers points exactement sur la pliure et laissez les bouts du fil assez longs pour les nouer. NE piquez PAS au point arrière à la pointe. Pressez la pince à plat le long de la piqûre pour “intégrer” les points, puis pressez la pince vers le bas.
 - Pour faire les pinces sur les pièces du dos (2), ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu à travers le milieu de la pince, en superposant les lignes pointillées et les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIRES aux lignes pointillées. Piquez la pince de la partie milieu à une pointe. Puis, en superposant plusieurs points, travaillez du milieu à l'autre pointe. Si nécessaire, crantez soigneusement la pince à sa pointe plus large pour qu'elle reste à plat. **ASTUCE**- pour empêcher la formation d'une “bulle” à chaque pointe, faites les derniers points exactement sur la pliure et laissez les bouts du fil assez longs pour les nouer. NE piquez PAS au point arrière sur les pointes. Pressez la pince à plat le long de la piqûre pour “intégrer” les points, puis pressez la pince vers le milieu.
- NOTE:** Piquez la fermeture à glissière en utilisant un pied à fermeture à glissière invisible. Avant de commencer, assurez-vous d'aligner l'aiguille avec le centre du pied à fermeture invisible, sinon l'aiguille peut casser. Si les spirales sont vers la GAUCHE du bord non fini, utilisez la rainure GAUCHE et si elles sont vers la DROITE du bord non fini, utilisez la rainure DROITE.
- Il peut être nécessaire d'ajuster la longueur de la fermeture à glissière. Mesurez l'ouverture du vêtement entre l'encoche et la ligne de couture sur le bord supérieur, moins 6 mm. Fermez la fermeture et mesurez depuis la patte vers le bas le long des dents jusqu'à la longueur nécessaire. Marquez la nouvelle longueur.
 - Avec du fil pour boutonnière ou du fil résistant, faites plusieurs points de surfilage à travers les dents de la fermeture sur la marque. Recoupez l'extrémité inférieure du ruban de la fermeture jusqu'à 1.5 cm des points de surfilage.





5. Ouvrez la fermeture et pressez le ruban à plat sur l'ENVERS, en déroulant les spirales. Ne les pressez pas. (Utilisez le fer réglé à basse température).
Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 1.3cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâissez à la main le long du milieu du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

6. Epinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieurs du vêtement soient au même niveau. Bâissez à la main le long du milieu du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

7. Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Epinglez la couture restante (milieu dos) ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez la couture sur environ 7.5 cm, changez au pied-de-biche régulier et piquez le reste de la couture. Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture sur l'extrémité de la fermeture et piquez le ruban jusqu'à la valeur de couture.

8. Ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le devant et le dos sur les coutures d'épaule.












9. Dépliez un bord du ruban de biais simple. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l'encolure ayant les bords non finis au même niveau et le ruban étendu 1 cm au-delà des bords de l'ouverture du dos, comme illustré. Piquez en couture de 1 cm. Egalisez la couture ; crantez les courbes.

10. **SOUS-PIQUEZ** le ruban.
Retournez le ruban vers l'INTERIEUR, en rentrant les extrémités sur l'ouverture du dos. Pressez. Bâissez près du bord intérieur du ruban, en dégageant les dents de la fermeture. Sur l'ENDROIT, surpiquez le long du faufil.

11. Ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le devant et le dos sur les coutures latérales.

12. Dépliez un bord du ruban de biais simple. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l'emmanchure ayant les bords non finis au même niveau, en rentrant et en superposant une extrémité à la couture latérale. Piquez en couture de 1 cm. Egalisez la couture ; crantez les courbes.

13. **SOUS-PIQUEZ** le ruban.
Retournez le ruban vers l'INTERIEUR ; pressez. Bâissez près du bord intérieur du ruban. Sur l'ENDROIT, surpiquez le long du faufil.



14. Relevez l'ourlet au fer sur le bord inférieur de la robe. Piquez au point droit ou au point zigzag à 6 mm du bord non fini.

BOLÉRO B

1. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche (4) sur le bord de l'emmanchure du corsage (3) en faisant coïncider les encoches et les petits pois sur les coutures d'épaule. Piquez, puis piquez à 6 mm de la première piqûre. Egalisez près de la seconde piqûre. Pressez la couture vers le corsage.

2. Ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les coutures de dessous de bras de la manche, en arrêtant aux grands pois sur le corsage. Piquez au point arrière aux grands pois pour renforcer la couture.

3. Formez un **OURLET ETROIT** sur les bords du dos et de l'encolure du corsage, en piquant à angle droit au-dessus des grands pois, comme illustré.

4. Ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les extrémités à encoche de la parementure de manche (5). Pressez le bord inférieur de la parementure vers l'INTERIEUR le long de la ligne de pliure. Cousez le bord non fini en place aux points coulés.

5. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les encoches et les coutures. Piquez, puis piquez à 6 mm à l'opposé dans la valeur de couture. Egalisez près de la seconde piqûre.

6. Retournez la parementure vers l'INTERIEUR ; pressez.

7. Retournez 6 cm sur le bord inférieur de la manche vers l'EXTERIEUR, en formant le poignet. Pressez. Piquez la parementure en place le long de la couture de dessous de bras pour fixer.

BOLÉRO C

1. Ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture du milieu devant des pièces du corsage (6).


2. Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord sans encoche de la bande d'encolure (7). Coupez à 6 mm.
NOTE : Pour le tissu de tricot épais, au lieu de rentrer, vous pouvez préférer surjeter OU piquer au point zigzag le long du bord non fini.

3. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la bande sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux et les marques, en étirant la bande pour ajuster. Bâissez. Piquez. Pressez la couture vers la bande.

NOTE: Piquez la fermeture à glissière en utilisant un pied à fermeture à glissière invisible. Avant de commencer, assurez-vous d'aligner l'aiguille avec le centre du pied à fermeture invisible, sinon l'aiguille peut casser. Si les spirales sont vers la GAUCHE du bord non fini, utilisez la rainure GAUCHE et si elles sont vers la DROITE du bord non fini, utilisez la rainure DROITE.

- Ouvrez la fermeture et pressez le ruban à plat sur l'ENVERS, en déroulant les spirales. Ne les pressez pas. (Utilisez le fer réglé à basse température). Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 3 mm au-dessous de la ligne de pliure (sur le col), comme illustré. Bâissez à la main le long du milieu du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.
- Epinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur du vêtement soient au même niveau. Bâissez à la main le long du milieu du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.
- Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Epinglez la couture restante du milieu dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez la couture. Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture sur l'extrémité de la fermeture et piquez le ruban jusqu'à la valeur de couture. Egalisez les extrémités supérieures du ruban de la fermeture au même niveau que la ligne de pliure, comme illustré.

- Dépliez les bords de l'ouverture du milieu dos, en roulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. Pliez la bande d'encolure sur l'ENDROIT le long de la ligne de pliure. Epinglez les bords de l'ouverture du dos ensemble. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à travers la bande à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents de la fermeture libre. Biaisez les coins. N'égalisez pas les bords du milieu dos.
- Retournez les bords de la bande et du dos vers l'INTERIEUR le long de la ligne de pliure, en roulant les dents de la fermeture en place ; pressez. Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la bande par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez dans le sillon de la couture, entre la fermeture à glissière, en saisissant le bord pressé de la bande sur l'ENVERS.
ASTUCE- pour intégrer les points dans le sillon de la couture, essayez en utilisant un pied à fermeture, en étendant aux doigts le vêtement et la bande à l'opposé de la couture.
- Ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les coutures de dessous de bras du corsage, en arrêtant aux grands pois. Piquez au point arrière sur les grands pois pour renforcer la couture.
- Formez un **OURLET ETROIT** sur les bords de l'ouverture du corsage, en piquant à angle droit au-dessus des grands pois, comme illustré.



- Relevez l'ourlet au fer sur le bord inférieur de la manche. Piquez au point droit OU au point zigzag à 6 mm du bord non fini.

VÊTEMENT ENVELOPPANT D

- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le corsage droit (8) sur le corsage gauche (9) en faisant coïncider les encoches. Piquez la couture du milieu dos.
FRONCEZ les bords de la manche du corsage entre les grands pois.
- Ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les coutures de dessous de bras du corsage, en arrêtant aux petits pois. Piquez au point arrière sur les petits pois pour renforcer la couture.
- Formez un **OURLET ETROIT** sur les bords de l'ouverture du corsage, en piquant à angle droit au-dessus des petits pois, comme illustré.
- Ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les extrémités à encoche de la bande de manche (10).
- Relevez l'ourlet au fer sur le bord inférieur de la bande. Piquez au point droit OU piquez au point zigzag à 6 mm du bord non fini.
- Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les coutures et ayant les bords non finis au même niveau. Tirez sur le fauil pour ajuster. Bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm de la première piqûre dans la valeur de couture. Egalisez près de la seconde piqûre.
- Pressez la couture vers la bande, en pressant la bande vers l'extérieur.

VÊTEMENT ENVELOPPANT E

- Ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture du milieu dos des pièces du corsage (11).
FRONCEZ les bords de la manche du corsage entre les grands pois.
- Ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les coutures de dessous de bras du corsage, en arrêtant aux petits pois. Piquez au point arrière sur les petits pois pour renforcer la couture.
- Formez un **OURLET ETROIT** sur les bords de l'ouverture du corsage, en piquant à angle droit au-dessus des petits pois, comme illustré.
- Ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les extrémités à encoche de la bande de manche (10).
- Relevez l'ourlet au fer sur le bord inférieur de la bande. Piquez au point droit OU au point zigzag à 6 mm du bord non fini.
- Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les coutures et ayant les bords non finis au même niveau. Tirez sur le fauil pour ajuster. Bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm de la première piqûre dans la valeur de couture. Egalisez près de la seconde piqûre.
- Pressez la couture vers la bande, en pressant la bande vers l'extérieur.