



VORDERTEIL



- 1 VORDERTEIL - A
2 TASCHE - A
3 BINDEBAND - A
4 VORD. BESATZ- A
5 RÜCKENTEIL - A,B
6 HALSBAND - A,B
7 KRAGEN - A
8 ÄRMEL- A,B
9 MANSCHETTE - A,B
10 VORDERTEIL - B
11 VORDERER BESATZ - B
12 KNOPFLOCHLEISTE- B
13 VORDERTEIL - C
14 RÜCKENTEIL - C
15 FÜHRUNG FÜR TAILLENLINIE - C

KÖRPERMASSE
DAMEN

Größen	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Oberweite (cm)	80	83	87	92	97	102	107	112	117	122
Taillenweite	61	64	67	71	76	81	87	94	97	104
Hüftweite	85	88	92	97	102	107	112	117	122	127
hintere Taillienlänge	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44	45	46

STOFFSCHNITTEILE

Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE


MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

OHNE STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.



STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

KLEID A


TEILE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

45" (115 cm)

G

8 10 12 14


16 18



45" (115cm)

G

20 22 24 26



45" (115cm)

G


20 22 24 26



45" (115cm)

G


20 22 24 26



45" (115cm)

G


20 22 24 26



45" (115cm)

G

20 22 24 26



45" (115cm)

G

20 22 24 26



45" (115cm)

G


20 22 24 26



45" (115cm)

G

20 22 24 26



45" (115cm)

G


20 22 24 26



60" (150 cm)

G


8 10 12 14 16 18



60" (150cm)

G


20 22 24 26



60" (150cm)

G

20 22 24 26



60" (150cm)

G


20 22 24 26



60" (150cm)

G

20 22 24 26



60" (150cm)

G


20 22 24 26



60" (150cm)

G


20 22 24 26



60" (150cm)

G


20 22 24 26



60" (150cm)

G

20 22 24 26



60" (150cm)

G

20 22 24 26



60" (150cm)

G

20 22 24 26



GLOSSAR


Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.
EINHALTEN - Nähen Sie entlang der Nahtlinie mit langen Maschinenstichen. Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform.
KNAPPKANTIG STEPPEN - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.
VERSÄUBERN - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.
OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband an.
SCHMALER SAUM - Schlagen Sie den Saum ein, bügeln und bei Bedarf die Fülle einhalten. Öffnen Sie den Saum. Wieder einschlagen, so dass die Schnittkante entlang der Falte liegt; bügeln. Entlang der Falte einschlagen; nähen.
VERSTÄRKEN- Mit kleinen Maschinenstichen nähen Sie entlang der Nahtlinie, wie in der Nähanleitung angegeben.
SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.
FESTSTEPPEN– Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 1.3 cm von der Schnittkante).
ABSTEPPEN- Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.
UNTERSTEPPEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.

TOP A,B

HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell.


EINLAGE

Stecken Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTES. Schneiden Sie die Ecken diagonal innerhalb der Nahtzugabe, wie gezeigt. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.




VORDER- UND RÜCKENTEIL


MODELL A:
Schlagen Sie 6 mm an der Oberkante der TASCHE (2) ein. Bügeln Sie.




Wenden Sie die Oberkante entlang der Faltlinie nach außen. Nähen Sie die Enden. Beschneiden.




Wenden Sie die Oberkante der Tasche nach innen, schlagen Sie die verbleibenden Nahtzugaben ein und falten Sie die Ecken diagonal, wie gezeigt.
Bügeln Sie. Heften Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.




STEPPEN Sie entlang der Heftung **AB**.



Stecken Sie die Tasche auf das rechte VORDERTEIL (1), wobei die Symbole übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die Seiten- und Unterkanten **KNAPPKANTIG**, dabei die oberen Enden verstärken.




Schlagen Sie 1 cm Nahtzugabe an einem Ende des BINDEBANDENDES (3) ein. Bügeln Sie.




Falten Sie das Bindebandende rechts auf rechts der Länge nach in die Hälfte.
Nähen Sie, lassen Sie die Enden offen. Beschneiden.




Zum Wenden befestigen Sie einen schweren Faden an einem Ende des Bandes. Stechen Sie die Nadel (Öhr zuerst) durch den Streifen. Bügeln Sie.




SÄUMEN Sie die gebügelten Kanten zusammen.




Auf der Außenseite das Band an der Seitenkante des linken Vorderteils am oberen großen Punkt feststecken, wie gezeigt, wobei die Schnittkanten gerade sein müssen. Heften.




Stecken Sie das verbleibende Bindebandende an der Vorderkante des rechten Vorderteils am großen Punkt fest, wie gezeigt, wobei die Schnittkanten gerade sein müssen. Heften.




VERSÄUBERN Sie die lange nicht eingekerbte Kante des VORDEREN BESATZES (4).




Stecken Sie den vord. Besatz rechts auf rechts an das Vorderteil, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. **STEPPEN** Sie den Besatz **UNTER**.




Wenden Sie die untere Kante des Besatzes entlang der Naht nach außen. Nähen Sie 1.5 cm von der Unterkante entfernt. Beschneiden Sie wie gezeigt.




Wenden Sie den Besatz nach innen. Bügeln Sie. Heften Sie die Oberkante.
Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** Naht an der Unterkante der beim Nähen über den Besatz verläuft. Heften Sie dicht an der fertigen Kante des Besatzes.




Nähen Sie auf der Außenseite entlang der inneren Heftung, wie gezeigt.




Nähen Sie das RÜCKENTEIL (5) an den Schultern auf das Vorderteil.




MODELL B:
VERSÄUBERN Sie die lange nicht eingekerbte Kante des VORDEREN BESATZES (11).




Stecken Sie den vord. Besatz rechts auf rechts an das VORDERTEIL (10) wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. **STEPPEN** Sie den Besatz **UNTER**.




Wenden Sie die untere Kante des Besatzes entlang der Naht nach außen. Nähen Sie 1.5 cm von der Unterkante entfernt. Beschneiden Sie wie gezeigt.



Wenden Sie den Besatz nach innen. Bügeln Sie. Heften Sie die Oberkante.
Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** Naht an der Unterkante der beim Nähen über den Besatz verläuft. Heften Sie dicht an der fertigen Kante des Besatzes.




Nähen Sie das Rückenteil an den Schultern auf die Vorderteile.




ÄRMEL


VERSTÄRKEN Sie die Unterkante des ÄRMELS (8) durch die kleinen Punkte. Schneiden Sie zu den kleinen Punkten ein.




Bringen Sie zwischen den Clips einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an.




Um eine Falte im Ärmel herzustellen, falten Sie außen entlang der durchgezogenen Linie. Bringen Sie die Falte zur gestrichelten Linie; heften Sie sie. Heften Sie über die Unterkante. Bügeln Sie.




Stecken Sie den Ärmel an der Armausschnittkante, platzieren Sie den mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.




Stecken Sie Vorder- und Rückenteil an den Seiten; stecken Sie die Ärmelkanten zusammen. Nähen Sie in einer durchgehenden Naht, dabei unter dem großen Punkt offen lassen.




Schlagen Sie die Nahtzugabe an der nicht eingekerbten Kante von MANSCHETTE (9) ein. Bügeln Sie. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.




Stecken Sie die Manschette an den Ärmel, wobei die kleinen Punkte mit den Öffnungskanten des Ärmels übereinstimmen und der große Punkt an der Naht platziert wird. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Aufschlag hin.




Legen Sie die Manschette rechts auf rechts entlang der Faltlinie um. Nähen Sie die Enden. Beschneiden.



Wenden. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante über die Naht.




STEPPEN Sie über die Oberkante der Manschette **KNAPPKANTIG**. **STEPPEN** Sie die untere Kante und Öffnungskante AB, wie gezeigt.




KRAGEN UND HALSBAND


STEPPEN Sie die Halsausschnittkante **FEST**.




MODELL A: Nähen Sie **KRAGEN** (7) zusammen, lassen Sie dabei die gekerbte Kante offen. Beschneiden. Für den Besatz das Kragenteil mit der Einlage so weit wie möglich **UNTERSTEPPEN**.




Wenden. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. **STEPPEN** Sie die fertigen Kragenkanten AB, wie gezeigt.




Stecken Sie den Kragen an das mit Einlage nicht versehene **HALSBANDTEIL** (6), mit der Besatzseite nach unten, wobei die Mitten und die großen Punkte übereinstimmen. Heften.




Wenden Sie die Nahtzugabe des mit Einlage versehenen Halsausschnittes für den Besatz, um die Fülle zu vergrößern, falls erforderlich. Bügeln Sie. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.




Stecken Sie den Besatz des Halsbandes über den Kragen an das Halsband, wobei die Mittelpunkte und Symbole übereinstimmen. Nähen, dabei die untere Kante offen lassen. Beschneiden. **STEPPEN** Sie den Halsbandbesatz so weit wie möglich **UNTER**.




Wenden. Bügeln Sie.




Stecken Sie das Band und den Kragen an der Halskante, dabei die inneren kleinen Punkte an den Schulternähten platzieren, wobei die Mitten übereinstimmen, dabei schneiden Sie die Halskante gegebenenfalls ein. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Halsband hin.



SÄUMEN Sie die gebügelte Kante über die Naht. **STEPPEN** Sie das Halsband wie gezeigt **KNAPPKANTIG**.




MODELL B: Wenden Sie die Nahtzugabe des mit Einlage versehenen Halsausschnittes für den Besatz, um die Fülle zu vergrößern, falls erforderlich. Bügeln Sie. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.




Stecken Sie den Halsbandbesatz auf das Halsband, wobei die Mittelpunkte und Symbole übereinstimmen. Nähen Sie, lassen Sie die Unterkante offen. Beschneiden.


STEPPEN Sie den Halsbandbesatz so weit wie möglich **UNTER**.




Wenden. Bügeln Sie.



Stecken Sie das Band an der Halskante, dabei die inneren kleinen Punkte an den Schulternähten platzieren, wobei die Mitten übereinstimmen, dabei schneiden Sie die Halskante gegebenenfalls ein. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Halsband hin.



SÄUMEN Sie die gebügelte Kante über die Naht. **STEPPEN** Sie die Unterkante des Halsbandes **KNAPPKANTIG**, wie gezeigt.




ABSCHLUSS


Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Rückenteils, wie abgebildet.




Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an den seitlichen Öffnungskanten, der oberhalb des großen Punktes spitz ausläuft. Beim Nähen 6 mm oberhalb des großen Punktes über die Naht drehen.




Machen Sie Knopflöcher in der Manschette an den Markierungen. Nähen Sie die Knöpfe an den Markierungen.



MODELL B: Legen Sie die **KNOPFLOCHLEISTE** (12) auf das rechte Vorderteil, so dass die untere und vordere Kante des Gewebes mit den fertigen Kanten des Hemdes bündig sind, wie gezeigt. Übertragen Sie die Markierungen. Stechen Sie die Knopflöcher auf den Markierungen.




Überlappen Sie die Öffnungskanten wie gezeigt, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Verwenden Sie die Knopflöcher als Hilfslinien und machen Sie Knopfmarkierungen auf dem linken Vorderteil. Nähen Sie Knöpfe an den Markierungen.




HOSE C

VORDER- UND RÜCKENTEIL


Nähen Sie einen Abnäher im **VORDERTEIL** (13). Bügeln Sie zur Mitte hin.




Nähen Sie den Abnäher im **RÜCKENTEIL** (14). Bügeln Sie zur Mitte hin.




Nähen Sie das rechte Vorder- und Rückenteil an der Seite zusammen.




Nähen Sie das linke Vorderteil und Rückenteil an der Seite, lassen Sie dabei 1.5 cm unterhalb der Kerbe bis zur Oberkante offen.



Stecken Sie Vorder- und Rückenteil am inneren Bein zusammen. Nähen Sie, wobei Sie das Rückenteil so dehnen, dass es über die Kerbe passt.




Wenden Sie für die Schrittnaht ein Bein auf die rechte Seite; stecken Sie das verbleibende Hosenbein nach innen. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 6 mm von der Nahtzugabe entfernt entlang der gebogenen Kante. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.




REISSVERSCHLUSS


HINWEIS: Verwenden Sie einen speziellen Fuß für unsichtbare Reißverschlüsse, wenn Sie einen unsichtbaren Reißverschluss nähen.
Öffnen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie den Reißverschluss Reißverschluss außen an der linken vorderen Öffnungskante mit der Vorderseite nach unten in der Nahtzugabe fest und platzieren Sie das Reißverschlussband 6 mm unterhalb der Oberkante des Stoffes und die Reißverschlusszähne auf der Nahtlinie. Legen Sie die linke Rille des Reißverschlussfußes über die Zähne; nähen Sie dicht an den Zähnen entlang und enden Sie an der Kerbe.




Schließen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie das verbleibende Reißverschlussband an der linken hinteren Öffnungskante fest und legen Sie die Reißverschlusszähne auf die Nahtlinie.




Öffnen Sie den Reißverschluss. Positionieren Sie die rechte Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnen; nähen Sie bis zur Kerbe.



Schließen Sie den Reißverschluss. Schieben Sie den Reißverschlussfuß nach links. Stecken Sie Vorder- und Rückenteil unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie die Nadel etwas oberhalb und links von der Naht des Reißverschlusses an der Kerbe und senken Sie sie ab. Nähen Sie den Rest der linken Seitennaht unterhalb der Kerbe und schließen Sie an die vorherige Naht an.




Nähen Sie jedes Ende des Reißverschlussbandes mit der Hand an die Nahtzugaben, lassen Sie die Hose beim Nähen frei.




ABSCHLUSS


HALTEN Sie die obere Hosenkante **EIN**.




Schneiden Sie ein Stück Grosgrainband in der Länge von FÜHRUNG FÜR TAILLENLINIE (15) zu. Übertragen Sie die Markierungen.




Stecken Sie den Streifen an der Außenseite an der Oberkante der Hose fest, indem Sie eine lange Kante entlang der Nahtlinie platzieren, wobei die Mittelpunkte und den kleinen Punkt auf die rechte Seitennaht übereinstimmen. Passen Sie die Leichtigkeit an; heften Sie sie. Nähen Sie dicht an der unteren Kante des Streifens und nochmals 6 mm entfernt, wie gezeigt.
Schneiden Sie die Nahtzugabe dicht an der Naht zurück, achten Sie dabei darauf, den Streifen nicht zu zerschneiden.




Wenden Sie den Streifen entlang der Nahtlinie nach innen und schlagen Sie die Enden ein, um die Reißverschlusszähne freizulegen. **SAUMEN** Sie an das Reißverschlussband. Heften Sie an Nähten und Abnähern.



STEPPEN Sie die obere Hosenkante **AB**.



Nähen Sie Haken und Öse an den Streifen, wie gezeigt.



Drehen Sie den Saum um. Heften Sie dicht an der Falte. **VERSÄÜBERN** Sie die Schnittkante. Nähen Sie den Saum fest, geben Sie dabei ggf. etwas mehr Weite ein. Bügeln Sie.

