

1 BRUSTLATZ - A,B
 2 RÜCKW. TRÄGER A,B
 3 VORLAGE FÜR RÜSCHE - A,B
 4 HÖSCHEN-VORDERTEIL - A,B,C
 5 HÖSCHEN-RÜCKENTEIL A,B,C
 6 VORDER- UND RÜCKENTEIL DES ÜBERROCKS - A,B
 7 ROCKVORDER- UND -RÜCKENTEIL - A,B
 8 GUMMIFÜHRUNG FÜR TAILLE - A,B,C
 9 GUMMIFÜHRUNG FÜR BEIN - A,B,C
 10 TRÄGER- C
 11 NACKENBAND- D
 12 SCHLEIFE- D
 13 KNOTEN- D

KÖRPERGRÖSSE

Größen	MISSES			
	XS/TP 4-6	S/P 8-10	M/M 12-14	L/G 16-18
Oberweite (cm)	75-78	80-83	87-92	97-102
Taillenweite	56-58	61-64	67-71	76-81
Hüftweite	80-83	85-88	92-97	102-107
rückw. Taillenlänge	39-39.5	40-40.5	41.5-42	42.5-43

STOFFSCHNITTEILE

Bezeichnet Brustumfang, Tailenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Tragekomfort + Designkomfort). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHANLEITUNGEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Zuschneideplan(-e) nach Kleidungsstück/Modell, Stoffbreite und Größe. Die Zuschneidepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterenteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Zuschneidepläne sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Zuschneidepläne MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
 AG = ALLE GRÖSSEN
 * = MIT STRICHRICHTUNG
 ** = OHNE STRICHRICHTUNG
 SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
 FOLD = STOFFBRUCH
 SINGLE THICKNESS = EINZELNE DICKE
 DOUBLE THICKNESS = DOPPELTE DICKE
 CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FÄDENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fädenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE

MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

OHNE STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.



STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterenteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).

★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).



HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Zuschneideplänen stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

BABY-STRAMPLER A

TEILE 1 2 4 5

115CM *

AG




BABY-STRAMPLER B

TEILE 1 2 4 5 6 7

115CM *

AG




A KONTRAST 1 (LÄTZCHEN, RÜCKW. TRÄGER)

TEILE 1 2

115CM/150CM *

AG




A KONTRAST 2 (ÜBERROCK, ROCK)

TEILE 6 7

150CM

G - XS S M





BABY-STRAMPLER C

TEILE 4 5

115/150CM *

AG





KONTRAST C (TRÄGER)

TEILE 10

115/150CM *

AG





FLIEGE D

TEILE 11 12 13

115/150CM *

AG




FUTTER A,B

TEILE 1 2

115CM **

AG




NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.



GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:

EINREIHEN – siehe Kräuseln: Video "Wie man zweireihige Kräuseln näht".

KNAPPKANTIG STEPPEN – siehe Maschinenstiche: Video "Wie man knappkantig steppt".

SCHMALER SAUM – siehe Säume: Video "Schmale Säume nähen".

SÄUMEN – siehe Handstiche: Video "Wie man säumt".

FESTSTEPPEN – siehe Maschinenstiche: Video "Wie man einen Steppstich macht".

NAHT BESCHNEIDEN – Siehe Nähte: Video "Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet".

UNTERSTEPPEN – siehe Maschinenstiche: Video "Wie man untersteppt".

NÄHTUTORIALS



SCAN ME

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

ANBRINGEN VON DRUCKKNOPFBAND

- Trennen Sie die Knopfhälfte von der Ösenhälfte, bevor Sie sie am Höschen anbringen.
- Achten Sie beim Anbringen des Druckknopfbandes auf das Höschen, dass die Knöpfe und Ösen frei lassen.
- Verwenden Sie beim Annähen des Druckknopfbandes einen verstellbaren Reißverschlussfuß.


DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.

BABY-STRAMPLER A, B, C


BRUSTLATZ A,B

Um die Halskante des BRUSTLATZES (1) **FESTZUSTEPSEN**, nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante entfernt in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt.) Stecken Sie den RÜCKW. TRÄGER (2) an den Schulterkanten auf den Brustlatz, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.




FÜR MODELL A

Stecken Sie den RÜCKW. TRÄGER (2) an den Schulterkanten auf den BRUSTLATZ (1) RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**




Stecken Sie die LINKE Seite des Brustlatzes in Kontrast 1 und Träger auf die RECHTE Seite des Stoffbrustlatzes und Träger, sodass die Schnittkanten gerade sind. Heften Sie 1.3 cm von den Schnittkanten entfernt.




BORTE UND RÜSCHE A,B

Schneiden Sie ein Stück schmale Spitzenborte entlang der Länge des Halses und der inneren Rückenkante und zwei Stücke entlang der Länge der äußeren Latz- und Trägerkanten zu. Stecken Sie die Bortenabschnitte RECHTS AUF RECHTS an den entsprechenden Kanten, wobei die gerade Kante der Borte die Nahtlinien knapp 6 mm überlappen sollte. Heften Sie die Borte entlang der Nahtzugabe direkt innerhalb der Nahtlinie fest.




Um eine Rüsche zu machen, stecken Sie die **VORLAGE FÜR RÜSCHE** (3) an die breite Ösenborte, wobei die äußere Kante der Bogenkante entlang der geraden Kante des Musters verläuft. Schneiden Sie die Borte entlang der äußeren durchgezogenen Linie zu. Übertragen Sie die Markierungen.



Um die innere Kante der Borte **EINZUREIHEN**, lockern Sie die Nadelspannung etwas. Nähen Sie auf der **INNENSEITE** entlang der Nahtlinie mit einem langen Stich. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt.




Stecken Sie die Rüschenborte RECHTS AUF RECHTS an die Außenkante von Brustlatz und Träger, wobei die Nahtlinien übereinstimmen, legen Sie dabei einen kleinen Punkt an der Schulternäht und ziehen Sie die Kräuselstiche gleichmäßig nach oben. Heften Sie entlang der Nahtlinie.




FUTTER A,B

STEPSEN Sie die Halskante des Futters des Brustlatzes **FEST**. Nähen Sie das Futter des Brustlatzes an die Futterteile des rückw. Trägers an den Schulterkanten.




Stecken Sie die gewellte Kante der Rüsche von der Nahtzugabe an der Halskante weg.

Stecken Sie das Futter entlang den Hals- und inneren Trägerkanten auf den Brustlatz RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**




STEPPEN Sie das Futter **UNTER**.

Stecken Sie das Futter auf den Brustlatz und den Träger entlang den Außenkanten RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**




STEPPEN Sie das Futter so weit wie möglich **UNTER**. Wenden Sie das Futter nach **INNEN**; bügeln Sie es und bügeln Sie die Borten heraus. Heften Sie die Schnittkanten entlang den 2 cm Nahtlinien zusammen.



TRÄGER C

Falten Sie jeden **SCHULTERTRÄGER** (10) der Länge nach in der Mitte RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie entlang der Nahtlinie und lassen Sie das Ende mit kleinen und großen Punkten offen. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**




Wenden Sie die Träger; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten entlang den 2 cm Nahtlinien zusammen. Stechen Sie die Knopflöcher auf den Markierungen.




ÜBERROCK UND ROCK A,B

HINWEIS: Die Abschnitte **VORDER- UND RÜCKENTEIL DES ROCKS** (7) und **VORDER- UND RÜCKENTEIL DES ÜBERROCKS** (6) sind für Modell A nicht gesäumt.

Stecken Sie **VORDER- UND RÜCKENTEIL DES ROCKS** (7) an den Seitenkanten zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.




Stecken Sie **VORDER- UND RÜCKENTEIL DES ÜBERROCKS** (6) an den Seitenkanten zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.



FÜR MODELL B - Bügeln Sie unter die 1.5 cm Saumzugabe am Rock. Um einen **SCHMALEN SAUM** zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte. Bügeln Sie. **STEPSEN** Sie den Saum fest **KNAPPKANTIG**.

SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK SCHMALE SPITZE ZU, DIE LÄNGE DER UNTEREN ROCKKANTE PLUS 2.5 cm. Falten Sie 1.3 cm an einem Ende um. Lappen Sie die untere Kante des Rocks knapp 6 mm über die Borte und lassen Sie die Enden der Borte an einer Seitennaht zusammentreffen. Nähen Sie die Borte über die vorherige Saumnaht.

MACHEN SIE EINEN SCHMALEN SAUM UND NÄHEN SIE EINE BORTE AN DEN ÜBERROCKE AUF DIE GLEICHE WEISE.




HÖSCHEN A, B, C

Stecken Sie das HÖSCHEN-VORDERTEIL (4) an den Seitenkanten auf das HÖSCHEN-RÜCKENTEIL (5), wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind.


Nähen Sie.




Bügeln Sie unter 2 cm an den Beinkanten. Um einen Tunnel für das Gummiband zu bilden, schlagen Sie die Schnittkante 6 mm breit um und bügeln Sie darüber. **STEPHEN** Sie dicht an der inneren gebügelten Kante **KNAPPKANTIG**.




Schneiden Sie für jedes Bein ein Stück Gummiband in der Länge von GUMMIFÜHRUNG FÜR BEIN (9) zu. Übertragen Sie die Markierungen. Befestigen Sie eine Sicherheitsnadel an einem Ende des Gummibandes. Führen Sie das Gummiband durch den Tunnel ein. Nähen Sie die Nahtlinie sicher.




Stecken Sie eine Kante der Noppenhälfte des Druckknopfbandes mit den Noppen nach oben auf der AUSSENSEITE 1.5 cm über der Kante der vorderen Mitte und platzieren Sie den mittleren Druckknopf wie abgebildet an der vorderen Mitte des Höschen. Wenn die Druckknöpfe über die Beinkante hinausragen, machen Sie kleine Falten im Band, um die äußeren Druckknöpfe auf 1.3 cm an die äußere Beinkante zu bringen. Beschneiden Sie die Bandenden so, dass 6 mm zum Umschlagen übrig bleiben. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Bandes.




Wenden Sie das Band nach INNEN und schlagen Sie die Enden um. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Bandes.



Mit den Ösen nach oben, auf der INNENSEITE, stecken Sie die Ösenhälfte des Klebebands an der Kante der hinteren Mitte, legen Sie dabei die Mitte des Klebebands wie abgebildet an der hinteren Mitte. Achten Sie darauf, dass die Ösen mit den Noppen übereinstimmen. Beschneiden Sie die Bandenden so, dass 6 mm zum Umschlagen übrig bleiben. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Bandes.




Wenden Sie das Band nach AUSSEN und schlagen Sie die Enden nach unten. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Bandes.




WIE FÜR MODELL A WIE FOLGT FORTFAHREN

Stecken Sie die LINKE Seite des Überrock auf die RECHTE Seite des Rocks entlang der oberen Kante, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen.


Um entlang den gestrichelten Linien **EINZUREIHEN**, lockern Sie die Nadelspannung leicht lockern. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE entlang den gestrichelten Linien entfernt mit einem langen Stich.




Stecken Sie die LINKE Seite des Rocks auf die RECHTE Seite des Höschen, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen, und ziehen Sie die Kräuselsticke nach oben. Nähen Sie durch die oberen und mittleren Kräuselungslinien.




Stecken Sie den Brustplatz und Träger RECHTS AUF RECHTS und mit gleichmäßigen Schnittkanten an das Höschen (über Rock und Überrock), wobei Sie große Punkte in der Mitte platzieren. Nähen Sie durch die oberen und mittleren Kräuselungslinien.




Wenden Sie die Oberkante von Höschen, Rock und Latz entlang der gestrichelten Mittellinie nach INNEN; feststecken, legen Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. Um einen Tunnel für das Gummiband zu bilden, auf der AUSSENSEITE entlang der unteren gestrichelten Linie über die vorherige Naht nähen, dabei an einer Seitennaht eine Öffnung zum Einführen des Gummibandes lassen.




Stecken Sie den Brustplatz und Träger RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind, legen Sie dabei die großen Punkte an die Mitten. Nähen Sie entlang der Mittellinie der Kräuselungslinie fest.




Wenden Sie die Schnittkante von Überrock, Latz und Trägern entlang der gestrichelten Mittellinie nach INNEN; feststecken, legen Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. Um einen Tunnel für das Gummiband zu bilden, auf der AUSSENSEITE entlang der unteren gestrichelten Linie über die vorherige Naht nähen, dabei an einer Seitennaht eine Öffnung zum Einführen des Gummibandes lassen.



Schneiden Sie ein Stück Gummiband in der Länge der GUMMIFÜHRUNG FÜR TAILLE (8) zu. Übertragen Sie die Markierungen. Befestigen Sie eine Sicherheitsnadel an einem Ende des Gummibandes. Fädeln Sie das Gummiband auf der INNENSEITE durch den Tunnel und führen Sie die Enden zusammen. Nähen Sie die Enden fest. Beschneiden Sie die Enden.




Nähen Sie die Öffnung zu und schließen Sie dabei an die vorherige Naht an.



WIE FOLGT FÜR MODELL B FORTFAHREN


Stecken Sie die LINKE Seite des Überrocks auf die RECHTE Seite des Rocks entlang der oberen Kante, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen.

REIHEN Sie entlang der unteren Nahtlinie mit langen Stichen **EIN**. Beschneiden Sie NUR die Nahtzugabe des ROCKS auf 1.3 cm über der unteren Nahtlinie.




REIHEN Sie den Überrock entlang der mittleren und oberen Nahtlinie mit langen Stichen **EIN**.

Stecken Sie die UNTERE Seite des Rocks auf die RECHTE Seite des Höschen, sodass die Schnittkanten gleichmäßig sind, wobei die Mitten und die Nähte übereinstimmen, ziehen Sie dabei die Kräuselsticke gleichmäßig nach oben. Nähen Sie durch die untere Kräusellinie. Verknoten Sie die Fadenenden der verbleibenden Kräusellinien, um sie zu fixieren. Beschneiden Sie NUR die Nahtzugabe des HÖSCHENS auf 6 mm über der unteren Nahtlinie.




Nähen Sie die Öffnung zu und schließen Sie dabei an die vorherige Naht an.




FÜR MODELL C WIE FOLGT FORTFAHREN


Stecken Sie die Träger RECHTS AUF RECHTS und mit gleichmäßigen Schnittkanten an das Höschen, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie durch Träger entlang der 2 cm Nahtlinie.




Bügeln Sie die Oberkante des Höschens und der Träger entlang der 2 cm langen Nahtlinie nach INNEN. Drehen Sie die Schnittkante 6 mm nach unten; bügeln. **STEPPEN** Sie dicht an der inneren gebügelten Kante **KNAPPKANTIG**, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Einsetzen des Gummibands.



Schneiden Sie ein Stück Gummiband in der Länge der **GUMMIFÜHRUNG FÜR TAILLE** (8) zu. Übertragen Sie die Markierungen. Befestigen Sie eine Sicherheitsnadel an einem Ende des Gummibandes. Fädeln Sie das Gummiband auf der **INNENSEITE** durch den Tunnel und führen Sie die Enden zusammen. Nähen Sie die Enden fest. Beschneiden Sie die Enden.




Nähen Sie die Öffnung zu und schließen Sie dabei an die vorherige Naht an.



ABSCHLUSS


FÜR MODELL B - Schneiden Sie zwei 71 cm lange Bänder zu. Stecken Sie die Teile mit den versäuberten und geschnittenen Kanten aufeinander. Nähen Sie quer durch die Mitte. Zentrieren Sie das Band über dem Futter, wobei die Naht in der hinteren Mitte liegt. Nähen Sie über der vorherigen Naht fest.




Binden Sie das Band wie abgebildet zu einer doppelten Schleife.



Heften Sie drei Blumenapplikationen vorne in der Mitte über dem Tunnel.




FÜR MODELL C - Nähen Sie auf der **INNENSEITE** die Knöpfe an das Höschenrückenteil an den kleinen Punkten. Kreuzen Sie die Träger auf dem Rückenteil und Knopf, wie abgebildet.




FLIEGE D


Falten Sie das **NACKENBAND** (11) der Länge nach in der Mitte, RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die lange Kante und die Enden in einer 1 cm Naht zusammen, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**




Wenden Sie das Nackenband; bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen. Schneiden Sie ein 1.5 cm langes Stück Klettband ab. Trennen Sie das Band ab. Stecken Sie auf der **INNENSEITE** den Schlaufenabschnitt des Bandes zwischen den durchgezogenen Linien auf das **RECHTE** Ende des Nackenbandes. Stecken Sie auf der **AUSSENSEITE** den Schlaufenabschnitt des Bandes zwischen den durchgezogenen Linien auf das **LINKE** Ende des Nackenbandes. **STEPPEN** Sie das Band **KNAPPKANTIG**.




Stecken Sie die eingekerbte Kante der **SCHLEIFE** (12) RECHTS AUF RECHTS zusammen, sodass die Schnittkanten gleich sind. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden.



Falten Sie die Schleife entlang der Faltlinien RECHTS AUF RECHTS und bringen die Naht in die Mitte. Nähen Sie die Enden mit einer 1 cm lange Naht. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**




Wenden Sie die Schlaufe; bügeln Sie sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen.



Falten Sie den **KNOTEN** (13) der Länge nach in der Mitte, RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die eingekerbte Kante mit einer 1 cm langen Naht. Drehen Sie den Knoten auf die **RECHTE** Seite und bringen Sie die Naht auf der **UNTERSEITE** in die Mitte; bügeln Sie.



Drücken Sie die Schleife in der Mitte zusammen und legen Sie den Knoten um die Mitte der Schleife, dabei drehen Sie um und lappen Sie ein Ende auf der **UNTERSEITE**. **SÄUMEN** Sie die Enden sicher, indem Sie die **UNTERSEITE** der Schleife mitfassen lassen.



Nähen Sie die Schleife mit der Hand sicher an der vorderen Mitte des Nackenbands.

