






- 1 VORDER- UND RÜCKENTEIL A,B
- 2 TASCHE B
- 3 Klappe B
- 4 INNENTASCHE A,B
- 5 TASCHENEINFASS-STREIFEN A,B
- 6 SEITENTEIL A,B
- 7 VORDER- UND RÜCKENTEIL C
- 8 VORDER- UND RÜCKENTEIL D
- 9 VORDERES UND RÜCKWÄRTIGES FUTTER D
- 10 INNENTASCHE D
- 11 INNENTASCHE D

MARKIERUNGS-ZEICHEN

FADENLAUF: Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

STOFFBRUCH: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Zeigt die Länge und Position der Knopflöcher.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Position des Knopfes.

EINSCHNITTE UND MARKIERUNGEN: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Zeigt die Brust-, Taillen-, Hüft- und/oder Bizepslinie. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Naht- und Bequemlichkeitszugaben). Passen Sie den Schnittbogen wenn nötig an. Die Messung schließt aus: Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugabenurement excludes pleats, tucks, darts and seam allowances.

NAHTZUGABE: Es sind 1,5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben, jedoch nicht auf dem Stoff gedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder Verkürzen entsprechend der Anpassungslinien (==) oder wie angezeigt auf den Schnittbogen. Falls eine beträchtliche Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff erwerben.

ZU VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZU VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Machen sie wie benötigt auf, so dass die Kanten parallel liegen. Kleben Sie auf Papier.

Wenn es keine Hilfslinie für Änderung auf dem Stoff gibt, verlängern Sie oder verkürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie den Stoff auf. Für "Schnitt 1" Teile: schneiden Sie das Teil einmal einlagig mit der Vorderseite nach oben auf der Stoffaußenseite.

Der Schnittbogen kann Schnittlinien für verschiedene Größen haben. Wählen Sie die entsprechende Schnittlinie oder Schnittmusterteile für Ihre Größe.

Vor dem **SCHNEIDEN** legen Sie alle Teile auf Stoff nach der Zeichnung. Stecken. (**Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.**) Schneiden Sie **SORGFÄLTIG**, dabei schneiden Sie Kerben nach außen.

Mit Hilfe einer Kreide oder Schneiderrädchen, **ÜBERTRAGEN** Sie die **MARKIERUNGEN** und Bearbeitungslinien vor dem entfernen des Schnittmusters auf die entsprechende Stoffseite. Die benötigten Markierungen auf der rechten Stoffseite sollten durchgeschlagen werden.

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

GEHEN Sie den **STOFF EIN**, wenn nicht als "vorgeschrumpft" gekennzeichnetet.

KREISEN Sie ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.

Für Stoffe mit Muster mit Laufrichtung, Strich, Flor oder Farbverläufe benutzen Sie das **"WITH NAP"** (Strichrichtung) Schnittteil. Da die meisten Gestricke Farbverläufe haben, wird eine Zeichnung mit Strich verwendet.

ZWEILAGIG (MIT STOFFBRUCH) - Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

✳ **ZWEILAGIG (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strich schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Markieren Sie wie abgebildet. Schneiden Sie quer entlang Stoffbruch (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung laufen und auf der unteren Lage liegen (B).

EINLAGIG - Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

SCHNITTMUSTERTEILE

AUSSENSEITE DES SCHNITTBogens

INNENSEITE DES SCHNITTBogens

STOFFAUSENSEITE

STOFFINNENSEITE

Fold=Stoffbruch
Selvage(s)=Webkante(n)
Edge(s)=Kante(n)

Crosswise fold=Querliegender stoffbruch
Single Thickness=Einlagig
Double Thickness=Zweilagig

TASCHE A

Schnitt-Teile: 1,4,6

45" (115 cm)
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

SELVAGES

1

4

6

FOLD

KONTRAST A

Schnitt-Teile: 1,5,6

45" (115 cm)
mit und
ohne Strichrichtung
alle Größen

SELVAGES

1

5

6

FOLD

TASCHE B

Schnitt-Teile: 1,2,4,6

45" (115 cm)
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

SELVAGES

1

2

4

6

FOLD

EINLAGE A

Schnitt-Teile: 1,6

60" (150 cm)
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

SELVAGE

6

6

1

SINGLE THICKNESS

SELVAGE

KONTRAST B

Schnitt-Teile: 1,3,5,6

45" (115 cm)
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

SELVAGES

1

3★

5

6

FOLD

FUTTER D

Schnitt-Teile: 9,10,11

45" (115 cm)
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

SELVAGE

11

10

9

9

SINGLE THICKNESS


SELVAGE

© 2022 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand.

Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.


NÄHANLEITUNGEN

LEGENDE



NAHTZUGABEN

Es sind 1,5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt
(sofern nicht anders angegeben).



STECKEN UND ANPASSEN

RECHTS AUF RECHTS stecken oder heften Sie die Nähte, so dass die Einschnitte übereinstimmen. Vor dem richtigen Nähen passen Sie das Kleidungsstück an.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben glatt; dann bügeln Sie sie auseinander, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie wo nötig ein, so dass sie glatt liegen.

GLOSSAR

FETT GEDRUCKTE Nähworte der Nähanleitungen werden weiter unten erklärt.

EINLAGE - Das (aufbügelbare) Volumenvlies auf die linke Seite der Teile gemäß Nähanleitung aufstecken. Das Volumenvlies heften oder gemäß Packungsanleitung aufbügeln. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird das Heften in den Abbildungen nicht gezeigt.

ECKEN ZURÜCKSCHNEIDEN - Überstehende Nahtzugabe an der Spitze und den Seiten der fertigen Ecke zurückschneiden, damit Sie eine scharfe Punktspitze erhalten.


REISSVERSCHLUSSLÄNGE ANPASSEN - Um die Länge des Reißverschlusses anzupassen. Messen Sie die Reißverschlussöffnung minus 3 mm. Schließen Sie den Reißverschluss und messen Sie von der Lasche abwärts entlang der Zähne bis zur benötigten Länge. Neue Länge markieren. Mit passendem Knopflochzwirn oder strapazierfähigem Garn an der Markierung mehrere Überstiche über die Reißverschlusszähne nähen. Schneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1 cm von den Überstichen zurück.

Mit 1,3 cm Nahtzugabe steppen, wenn nicht anders angegeben.

TASCHE A, B

HINWEIS: Kontraststoff wird auf der Innenseite der Tasche verwendet. Schneiden Sie den Stoff im Kreis "Cut Out" noch nicht aus. Dies geschieht beim Anbringen der Ösen in einem späteren Schritt.


1. Die **EINLAGE** auf das Vorder- und Rückenteil (1) und auf die Seitenteile (6) aufbügeln.




2. Die Innentasche (4) entlang der Bruchkante LINKS auf links falten, die Schnittkanten sind bündig; bügeln.




3. Falten Sie die gefaltete Kante entlang der Faltlinie nach oben und passen Sie die kleinen Punkte an; bügeln. Die Schnittkanten entlang der 1 cm Nahtlinie aufeinander heften.




4. 1 cm Zugabe an einer Längskante und 1 cm Zugabe an einem Ende des Tascheneinfass-Streifens (5) einschlagen, bügeln. RECHTS auf rechts den Streifen auf die Seitenkante der Innentasche aufstecken, die eingeschlagenen Enden liegen an der Unterkante, die Oberkanten sind bündig. Mit 1 cm Nahtzugabe steppen.




5. Nahtzugaben in den Streifen bügeln, Streifen ausbügeln.




6. Streifen nach INNEN legen, so dass die Schnittkante verdeckt ist und die Naht etwa 3 mm überdeckt. Stecken, die Stecknadeln von AUSSEN platzieren.



7. Von AUSSEN im Nahtschatten der Streifennaht steppen.




8. RECHTS auf rechts die Innentasche auf die Oberkante des Rückenteils zwischen den großen Punkten wie gezeigt aufstecken. Heften.




Tasche und Klappe B


9. Die männliche Seite der versteckten Druckknöpfe auf die Einlagen-Seite der Klappe (3) mittig auf den kleinen Punkten auflegen. Steppen.




10. Die weibliche Seite der verdeckten Druckknöpfe auf die Einlagen-Seite der Tasche (2) mittig auf den kleinen Punkten auflegen. Steppen. Klappeneinlage überlappend auf die Tascheneinlage auflegen, so dass die Druckknöpfe schließen. Beachten Sie auch die Anweisungen des Herstellers.




11. Die **EINLAGE** auf die Tasche (2) Belegteil aufbügeln (Druckknopf schaut zu Ihnen). RECHTS auf rechts den Beleg auf die Tasche aufstecken. Steppen, dabei eine Wendeöffnung an der Unterkante der Tasche offen lassen. **ECKEN ZURÜCKSCHNEIDEN.**




12. Die Tasche auf RECHTS wenden; bügeln. Die Öffnung mit Saumstich schließen. Von AUSSEN mit 6 mm Abstand zur Oberkante absteppen.




13. Von AUSSEN die Tasche auf das Vorderteil entlang der Ansatzlinien aufstecken. Mit 6 mm Abstand zu den Seiten- und Unterkanten steppen. Entlang der Stepplinien der Tasche steppen.




14. Die **EINLAGE** auf die Klappe (3) (Druckknopf schaut zu Ihnen) aufbügeln. RECHTS auf rechts den Beleg auf die Klappe aufstecken, großen Punkte treffen aufeinander. Steppen, dabei eine Wendeöffnung an der Unterkante der Tasche offen lassen. **ECKEN ZURÜCKSCHNEIDEN.**



15. Klappe auf rechts wenden; bügeln. Die Öffnung mit Saumstich schließen. Von AUSSEN mit 6 mm Abstand zu den Seiten- und Unterkanten absteppen.




16. Von AUSSEN die Klappe entlang der Ansatzlinie auf das Vorderteil aufstecken, die großen Punkte treffen aufeinander. Nah an der Oberkante und 6 mm darunter nähen.




Weiter Wie Folgt Für Beide Modelle


17. RECHTS auf rechts den Kontraststoff auf die Tasche aufstecken, die Mitten treffen aufeinander, die Schnittkanten sind bündig. Steppen, dabei an der Seitenkante eine Wendeöffnung offen lassen und die freien Kanten der Innentasche nicht mitfassen. **ECKEN ZURÜCKSCHNEIDEN.**




18. Tasche auf rechts wenden; bügeln. Die Öffnung mit Saumstich schließen. Innentasche auffalten. Von AUSSEN mit 6 mm Abstand zu den Oberkanten das Vorder- und Rückenteil absteppen.




19. RECHTS auf rechts den Kontraststoff auf das Seitenteil aufstecken, die kleinen Punkte treffen aufeinander. Steppen, dabei eine Wendeöffnung an einer Seitenkante offen lassen. **ECKEN ZURÜCKSCHNEIDEN.**




20. Auf rechts wenden; bügeln. Die Öffnung mit Saumstich schließen. Mit 6 mm Abstand zur Oberkante des Seitenteils an der Kante ohne Punkte absteppen.




21. Arbeiten Sie jeweils an einer Hälfte der Tasche. Von AUSSEN mit den Kontrastseiten aufeinander ein Seitenteil auf die Seitenkanten der Tasche aufstecken, die kleinen Punkte treffen aufeinander, die fertigen Kanten sind bündig. Mit dem Seitenteil zu Ihnen liegend und die Tasche zum Transporteur liegend mit 6 mm Abstand zu den fertigen Kanten steppen, dabei an der Oberkante beginnen und bis 6 mm oberhalb des kleinen Punkts steppen; 6 mm oberhalb des kleinen Punkts mit Rückstich sichern.



22. Die Unterkante des Seitenteils auf die Unterkante der Tasche aufstecken, die kleinen Punkte treffen aufeinander, die fertigen Kanten sind bündig. Mit dem Seitenteil zu Ihnen liegend und die Tasche zum Transporteur liegend die Nadel wieder in den letzten Stich einstecken, die Mehrweite der Tasche darunter auffalten, die Bruchkante von der Naht fernhalten. (Sie sollten verhindern, dass die Bruchkanten der Tasche in dieser Naht mitgefasst werden.) Mit 6 mm Abstand zur fertigen Kante steppen, diese Naht wie gezeigt verbinden. Zum Verstärken der Kante nochmals entlang der ersten Naht steppen.




23. Wiederholen Sie diese Schritte für die andere Hälfte der Tasche. Bringen Sie Ösen an den Cut-Out-Kreisen gemäß Packungsanleitung an. Seil halbieren. Seil durch die Ösen führen und die Enden wie auf dem Umschlag gezeigt verknoten. Mit einem feinen Kamm die Seilenden kämmen.




BEUTEL C


1. REISSVERSCHLUSSLÄNGE ANPASSEN.
Vorderteil wie folgt vorbereiten:
Von AUSSEN an einem Vorder- und Rückenteil (7) den geschlossenen Reißverschluss rechts auf rechts auflegen, die Zähnchen liegen 6 mm von der Nahtlinie entfernt, der obere Stopper sitzt 3 mm von einem großen Punkt entfernt, Ende anpassen, so dass es am verbleibenden großen Punkt sitzt, siehe Zeichnung. Knappkantig zur Nahtlinie innerhalb der Nahtzugabe mit dem verstellbaren Reißverschlussfuß heften.




2. Die EINLAGE auf das vordere und rückwärtige Futter aufbügeln. RECHTS auf rechts das vordere Futter auf das Vorderteil aufstecken, der Reißverschluss ist zwischengefasst, die Schnittkanten sind bündig; knappkantig zur Nahtlinie auf der Nahtzugabe heften. Entlang der Nahtlinie steppen.




3. Vorderteil und Futter vom Reißverschluss weg bügeln. Von der AUSSENSEITE des Rückenteils aus den geschlossenen Reißverschluss rechts auf rechts aufstecken, die Kante der Reißverschlusszähnchen liegt 6 mm von der Nahtlinie entfernt, die seitlichen Schnittkanten sind bündig. Knappkantig zur Nahtlinie innerhalb der Nahtzugabe mit dem verstellbaren Reißverschlussfuß heften.




4. RECHTS auf rechts das rückwärtige Futter auf das Rückenteil aufstecken, der Reißverschluss ist zwischengefasst, die Schnittkanten sind bündig; knappkantig zur Nahtlinie auf der Nahtzugabe heften. Entlang der Nahtlinie steppen.




5. Rückenteil und Futter vom Reißverschluss weg bügeln.




6. Von AUSSEN das Vorder- und Rückenteil knappkantig zu den Reißverschlussnähten wie gezeigt absteppen.




7. Öffnen Sie den Reißverschluss. RECHTS auf rechts das Vorderteil auf das Rückenteil aufstecken, ebenso das vordere Futter auf das rückwärtige Futter, die Seiten- und Unterkanten sind bündig, die Schnittkanten treffen aufeinander. Beutel und Futter zusammennähen, dabei an einer Futterkante eine Öffnung zum Wenden lassen. Nahtzugaben zurückschneiden. **ECKEN ZURÜCKSCHNEIDEN.**



8. Den Beutel durch die Öffnung im Futter nach AUSSEN wenden. Die Öffnung mit Saumstich schließen. Futter in Beutel einlegen; bügeln.




9. Von AUSSEN den Quasten-Reißverschluss-Pull auf dem Reißverschluss befestigen.



BEUTEL D


1. Ein Vorder- und Rückenteil (8) aus Oberstoff auf ein Vorder- und Rückenteil aus Kontraststoff an den Kanten mit Passzeichen aufsteppen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Verbleibende Vorderteile ebenso steppen.




2. Die Innentasche (10) entlang der Faltlinie RECHTS auf rechts falten. Steppen, dabei die Enden offen lassen.




3. Die Tasche auf RECHTS wenden; bügeln.




4. Die EINLAGE auf das vordere und rückwärtige Futter (9) aufbügeln. Von AUSSEN die Tasche auf ein vorderes und rückwärtiges Futter aufstecken, die gesäumte Kante liegt entlang der Ansatzlinie, die kleinen Punkte treffen aufeinander. Seitenkanten zusammenheften. Knappkantig zu den Unterkanten und entlang der Stepplinien steppen.




5. Die Innentasche (11) entlang der Faltlinie RECHTS auf rechts falten. Steppen, dabei eine Wendeöffnung an der Unterkante der Tasche offen lassen. **ECKEN ZURÜCKSCHNEIDEN.**



6. Die Tasche auf RECHTS wenden; bügeln. Die Öffnung mit Saumstich schließen.



7. Von AUSSEN die Tasche auf das verbleibende vordere und rückwärtige Futter aufstecken, die großen Punkte treffen aufeinander. Knappkantig zu den Seiten- und Unterkanten steppen. Weiter den Beutel wie bei **Modell C** arbeiten, siehe Schritte 1 bis 8, dabei keine Einlage auf das Futter in Schritt 2 aufbügeln.



8. Von AUSSEN den Quasten-Reißverschluss-Pull auf dem Reißverschluss befestigen.

