




DEVANT




15"W x 10.5"H
38 x 27cm



DOS



20 PIÈCES DU PATRON



- 1 TÊTE DEVANT – A, B, C, D

2 TÊTE CÔTÉ – A, B, C, D, E

3 CORPS – A, B, C, D, E

4 FOND – A, B, C, D, E

5 APPLIQUÉ – A, B, C, D

6 LANGUE – A

7 OREILLE – A, B

8 QUEUE – A, D

9 QUEUE – B

10 OREILLE – C
- 11 QUEUE – C

12 OREILLE – D, E

13 TÊTE DEVANT – E

14 APPLIQUÉ – E

15 QUEUE (SUPÉRIEURE) – E

16 QUEUE (INFÉRIEURE) – E

17 QUEUE (DU FOND) – E

18 ÉCAILLES – E

19 CORNE – E

20 AILE – E

MARQUES DU PATRON



LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.




LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.



MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.



MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.



REPÈRES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.



Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.



RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieure.

COUPER ET MARQUER

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrécit. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. **(Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron).** Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.


PLANS DE COUPE

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU
-------------------	------------------	------------------	-----------------

PETIT CHIEN A

utilisez les pièces : 1, 2, 3, 4, 7, 8


115, 150 cm
avec sens



MOUTON

utilisez les pièces : 1, 2, 3, 4


115, 150 cm
avec sens



INTÉRIEURS D'OREILLE CONTRASTANTS C

utilisez la pièce : 10


115, 150 cm
avec sens



DRAGON E

utilisez les pièces : 2, 3, 4, 12, 13, 15, 16, 17


115, 150 cm
avec sens



CONTRASTE 2 AILES et ÉCAILLES E

utilisez les pièces : 18, 20

115, 150 cm
avec sens



CONTRASTE 1 Intérieur d'oreille A

utilisez la pièce : 7


115, 150 cm
avec sens



OREILLES CONTRASTANTES et QUEUE B

utilisez les pièces : 7, 9


115, 150 cm
avec sens



LAPIN C

utilisez les pièces : 1, 2, 3, 4, 10, 11


115, 150 cm
avec sens



CHATON D

utilisez les pièces : 1, 2, 3, 4, 8, 12

115, 150 cm
avec sens



INTÉRIEUR D'OREILLE CONTRASTANT D, E

utilisez la pièce : 12


115, 150 cm
avec sens



MATIÈRE THERMOCOLLANTE AVEC SUPPORT DE PAPIER E


utilisez les pièces : 18, 20

115, 150 cm
avec sens



INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS



ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou batissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE
Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE
Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini.

INSTRUCTIONS DE COUTURE

Pour la Fausse fourrure :

Avant de piquer les coutures, recoupez le poil de fourrure sur le rentré aussi court que possible. Pendant la piqûre, tenez le poil de fourrure non recoupé vers l'extérieur du rentré. Quelque poil pris dans le rentré, peut être enlevé avec une épingle droite. Pressez les coutures aux doigts.

Instructions pour rembourrer :
Le look fini du projet dépend de la façon dont il est rembourré. Avant de rembourrer, séparez doucement le rembourrage synthétique afin de le faire bouffer et séparer les fibres.


Rembourrez d'abord les petites zones et les pointes avec de petites quantités de rembourrage. A mesure que vous rembourrez, mettez le rembourrage avec un outil époiné pour lui donner forme plus facilement. Après rembourrer les petites zones, rembourrez les zones restantes en utilisant des quantités légèrement plus grandes de rembourrage (selon la taille de la zone à rembourrer).

Remplissez et donnez forme au rembourrage avec les mains jusqu'à ce que les coutures soient complètement étendues.


PETIT CHIEN A, MOUTON B, LAPIN C, CHATON D

NOTE : Les croquis montrent le **Modèle A**, sauf indiqué différemment. Rentrés de 1.3 cm compris.


Piquez ensemble les pièces de la TÊTE DEVANT 1 au niveau du milieu devant.




Pour les yeux, appliquez les yeux de sécurité sur les grands cercles, en suivant la notice d'utilisation. Si vous préférez, renforcez la zone de l'œil avec un petit coupon d'entoilage thermocollant.




Découpez la pièce du patron de l'APPLIQUÉ 5 en feutre pour le nez. Épinglez le nez sur la tête devant le long de la ligne d'emplacement. **PIQUEZ LE BORD** ou collez le nez sur place.



MODÈLE A – posez la matière thermocollante avec support de papier sur l'envers d'une pièce en tissu pour la **LANGUE 6**, en suivant la notice d'utilisation. Enlevez le papier de la matière thermocollante. Envers contre envers, faites adhérer les tissus ensemble, en suivant la notice d'utilisation.




Coupez la pièce du patron de la langue le long de la ligne continue extérieure. Épinglez le patron sur le tissu préparé. Découpez la langue. Reportez les marques sur un côté de la langue en utilisant un feutre ou crayon qui part au lavage.




Piquez la langue sur la ligne de couture de 6 mm. Égalisez près de la piqûre.

Épinglez la langue sur la tête devant, en plaçant la piqûre sur la ligne d'emplacement, comme illustré. Piquez la langue sur place le long des lignes d'emplacement.




MODÈLE D – endroit contre endroit, épinglez l'OREILLE 12 sur l'intérieur d'OREILLE 12 contrastant. Piquez, en laissant les bords ouverts entre le petit cercle et le grand cercle. Égalisez la couture.




Retournez à l'endroit. Pressez. Batissez ensemble les bords non finis.


Épinglez les intérieurs d'oreille sur la tête devant, en faisant coïncider le petit cercle et le grand cercle. Batissez.




TOUS LES MODÈLES – piquez ensemble les extrémités de la TÊTE CÔTÉ 2.




Endroit contre endroit, épinglez la tête côté sur la tête devant, en faisant coïncider les milieux, les coutures et les encoches. Piquez.




MODÈLES A, C – endroit contre endroit, épinglez l'OREILLE 7 ou 10 sur l'intérieur d'OREILLE 7 ou 10 contrastants. Piquez, en laissant les bords rectilignes ouverts. Égalisez la couture.




MODÈLE B – endroit contre endroit, épinglez ensemble les pièces de l'OREILLE 7. Piquez, en laissant les bords rectilignes ouverts. Égalisez la couture.




MODÈLES A, B, C – retournez à l'endroit. Pressez aux doigts. Batissez ensemble les bords non finis.




Épinglez les oreilles (les intérieurs d'oreille pour les **Modèles A, C** sont vers le haut) sur la tête côté, en plaçant la ligne de couture sur la ligne d'emplacement, comme illustré. Piquez sur la ligne de couture. Égalisez près de la piqûre.




Retournez les oreilles vers le bas. Piquez près de la couture.




TOUS LES MODÈLES : piquez la pince sur les pièces du CORPS 3, puis pressez-la vers le bord à simple encoche.




MODÈLES A, D – piquez ensemble les pièces de la QUEUE 8, en laissant les bords rectilignes ouverts. Égalisez la couture.




Retournez à l'endroit. Rembourrez la queue avec du rembourrage en suivant les Instructions pour rembourrer. Pliez la queue pour faire coïncider les coutures. Batissez ensemble les bords non finis.




Épinglez la queue sur la pièce du corps droit, en faisant coïncider les petits cercles, ayant les bords non finis au même niveau, comme illustré. Batissez.



TOUS LES MODÈLES – piquez ensemble les pièces du corps au niveau du milieu dos, en faisant coïncider les pinces.




MODÈLE B – piquez ensemble les pièces de la QUEUE 9, en laissant les bords rectilignes ouverts. Égalisez la couture.




Retournez à l'endroit. Pressez. Rembourrez légèrement la queue avec du rembourrage en suivant les Instructions pour rembourrer. Batissez ensemble les bords non finis.


Épinglez la queue sur le corps, en plaçant la ligne de couture sur la ligne d'emplacement. Piquez sur la ligne de couture. Égalisez la couture près de la piqûre.




Retournez la queue vers le bas. Piquez près de la couture.





TOUS LES MODÈLES - piquez ensemble les pièces du FOND 4, en laissant une ouverture entre les petits cercles.




Endroit contre endroit, épinglez le corps et le fond sur les coutures latérales, en faisant coïncider les milieux. Piquez.




Endroit contre endroit, insérez la tête dans le corps. Épinglez ensemble les bords de l'encolure, en faisant coïncider les milieux. Piquez.




Retournez à l'endroit. Rembourrez fermement la tête et le corps avec du rembourrage. Cousez l'ouverture aux **POINTS COULÉS**.




MODÈLE C – froncez à la main la QUEUE 11 le long de la ligne de couture de 6 mm. Tirez légèrement sur le fil de fronces.



Rembourrez légèrement la queue avec du rembourrage. Tirez fermement sur le fil de fronces ; consolidez les bouts du fil.




Placez la queue sur le milieu dos, en centrant par-dessus le petit cercle. Cousez fermement sur place.




DRAGON E

NOTE : Rentrés de 1.3 cm compris.


Piquez ensemble les pièces de la TÊTE DEVANT 13 au niveau du milieu devant.




Pour les yeux, appliquez les yeux de sécurité sur les grands cercles, en suivant la notice d'utilisation. Si vous préférez, renforcez la zone de l'œil avec un petit coupon d'entoilage thermocollant.



Coupez la pièce du patron de l'APPLIQUÉ 14 en feutre pour le museau. Épinglez les pièces du museau sur la tête devant le long des lignes d'emplacement. **PIQUEZ LE BORD** ou collez le museau sur place. Centrez le ruban de biais le long de la ligne d'emplacement pour la bouche. Piquez le long du milieu du ruban. Pour les oreilles, reportez-vous au Modèle D, étapes 8 à 10. Pour la tête côté, reportez-vous à Tous les modèles, étapes 11 et 12.





Piquez la pince sur les pièces du CORPS 3, puis pressez-la vers le bord à simple encoche.



Appliquez la matière thermocollante avec support de papier sur l'envers d'une pièce en tissu pour les ÉCAILLES 18, en suivant la notice d'utilisation. Enlevez le papier de la matière thermocollante. Envers contre envers, faites adhérer les tissus ensemble, en suivant la notice d'utilisation.




Coupez la pièce du patron des écailles le long de la ligne continue extérieure. Épinglez le patron sur le tissu préparé. Découpez les écailles. Reportez les marques sur un côté des écailles en utilisant un feutre ou crayon qui part au lavage.




Piquez sur toutes les lignes de piqûre. Coupez les bords à pointes près de la piqûre. Ne coupez pas le long du bord rectiligne.




Épinglez les écailles sur la QUEUE 15 (supérieure) le long du bord à encoche, en plaçant une extrémité sur le petit cercle. Crantez le bord rectiligne des écailles vers la piqûre de sorte qu'il s'ajuste le long du bord arrondi de la queue supérieure. Bâissez.




Piquez à la machine la QUEUE 16 (inférieure) à 1.5 cm du bord à double encoche.




Endroit contre endroit, épinglez la queue inférieure sur la queue supérieure, en faisant coïncider les petits cercles. Crantez la queue inférieure vers la piqûre pour l'ajuster le long des bords arrondis de la queue supérieure. Piquez. Égalisez la couture.




Endroit contre endroit, épinglez la QUEUE 17 (du fond) sur les queues supérieure et inférieure. Piquez. Égalisez la couture.




Retournez à l'endroit. Rembourrez fermement la queue avec du rembourrage synthétique en suivant les Instructions pour rembourrer. Amenez les coutures l'une sur l'autre au niveau du milieu ayant les petits cercles sur les extrémités. Bâissez ensemble les bords non finis.




Épinglez la queue sur la pièce du corps droit, en faisant coïncider les petits cercles, ayant les bords non finis au même niveau, comme illustré. Bâissez.




Piquez ensemble les pièces du corps au niveau du milieu dos, en faisant coïncider les pinces.



Préparez le tissu pour l'AILE 20 comme décrit pour les écailles. Coupez la pièce du patron de l'aile le long de la ligne continue extérieure. Épinglez le patron sur le tissu préparé. Découpez les écailles. Reportez les marques sur un côté de l'aile, en utilisant un feutre ou crayon qui part au lavage.




Piquez sur les lignes de piqûre sur l'aile. Égalisez près de la piqûre.




Épinglez l'aile sur le corps, en plaçant les lignes de piqûre le long de la couture du milieu dos, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez sur les lignes de piqûre le long de la couture du milieu dos. Piquez la partie supérieure de l'aile entre les bords arrondis, comme illustré.

Pour finir de faire le corps, reportez-vous à Tous les modèles, étapes 27 à 30.



Découpez la pièce du patron de la CORNE 19 en feutre. Épinglez les pièces de la CORNE endroit contre endroit. Piquez sur la ligne de couture de 6 mm, en laissant les bords rectilignes ouverts.



Retournez à l'endroit. Rembourrez les cornes avec du rembourrage.



Placez les cornes sur la tête sur les lignes d'emplacement, ayant les bords recourbés vers le milieu. Cousez fermement les cornes sur place aux **POINTS COULÉS**.

