





DEVANT



DOS




34 PIÈCES DU PATRON



- 1 Devant A
- 2 Dos A
- 3 Capuche A
- 4 Parementure d'encolure dos A
- 5 Manche A
- 6 Appliqué A
- 7 Appliqué A
- 8 Corsage devant B, C
- 9 Corsage côté devant B, C
- 10 Corsage Dos B, C
- 11 Corsage côté dos B, C
- 12 Volant B, C
- 13 Parementure corsage devant B, C
- 14 Parementure corsage dos B, C
- 15 Corselet B, C
- 16 Pantalon devant B, C
- 17 Pantalon dos B, C
- 18 Corsage devant D, E
- 19 Corsage dos D, E
- 20 Manche D, E
- 21 Jupe devant D, E
- 22 Jupe dos D, E
- 23 Pantalon devant D
- 24 Ceinture devant D
- 25 Pantalon dos D
- 26 Volant devant E
- 27 Volant dos E
- 28 Devant F
- 29 Dos F
- 30 Bande d'encolure F
- 31 Manche F
- 32 Volant F
- 33 Culotte devant F
- 34 Culotte dos F

MARQUES DU PATRON



ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhère en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhère sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

COUPER ET MARQUER

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrécit. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.


PLANS DE COUPE

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU
-------------------	------------------	------------------	-----------------

ROBE DE CHAMBRE A

utilisez les pièces : 1, 2, 3, 4, 5


115 cm
avec sens



BARBOTEUSE B

utilisez les pièces : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


115 cm
avec sens



CONTRASTE D

utilisez les pièces : 23, 24, 25


115 cm
avec sens



VOILE THERMOCOLLANT SUR PAPIER A

utilisez les pièces : 6, 7


21 cm x 26 cm
avec sens



BARBOTEUSE C

utilisez les pièces : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


115 cm
avec sens



ROBE E

utilisez les pièces : 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27


115 cm
avec sens



MAILLOT DE BAIN F

utilisez les pièces : 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34


150 cm
avec sens




HAUT ET PANTALON D

utilisez les pièces : 18, 19, 20, 21, 22

115 cm
avec sens




INFORMATION DE COUTURE
LÉGENDE DES CROQUIS



RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.



ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou bâtissez les coutures, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE
Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini.

FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans le rentré ou sur les lignes de fronces indiquées sur le patron. Tirer les fils canette à l'ajustage et réparer les fronces.

OURLET ÉTROIT – Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure ; presser. Replier le long du pli ; piquer.


POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer sur la ligne de couture, en utilisant des petits points à la machine.


INSTRUCTIONS DE COUTURE

ROBE DE CHAMBRE A


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la parementure intégrée du devant du **DEVANT 1** entre les encoches. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du **DOS 2**.



Piquez le devant et le dos ensemble sur les épaules.




Pour faire le pli sur l'endroit de chaque pièce de la **CAPUCHE 3**, pliez sur la ligne avec petits cercles. Superposez le pli à la ligne avec grands cercles ; pressez. Bâtissez le bord inférieur.




Piquez les pinces sur les pièces de la capuche. Pressez vers le bas. Piquez les pièces de la capuche ensemble au niveau du milieu dos.




Préparez la **DOUBLURE DE CAPUCHE 3** comme décrit pour la capuche. Épinglez la doublure sur la capuche, endroit contre endroit, en faisant coïncider les milieux, les plis et les pinces. Piquez le bord du devant.




Retournez la doublure vers l'intérieur ; pressez. Bâtissez les bords non finis ensemble.




Épinglez la capuche sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux, en plaçant les plis sur les coutures d'épaule, en crantant le bord de l'encolure du vêtement si nécessaire. Bâtissez ensemble les bords non finis.




Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la **PAREMENTURE D'ENCOLURE DOS 4**. Piquez la parementure d'encolure dos et la parementure intégrée du devant ensemble sur les épaules.




FINISSEZ le bord intérieur des parementures.




Épinglez la parementure sur le bord de l'encolure, en pliant le devant sur la ligne de pliure et ayant endroit contre endroit, en faisant coïncider les milieux et les coutures, en crantant le bord de l'encolure de la parementure si nécessaire. Piquez le long du bord de l'encolure. Égalisez.




Retournez les parementures vers l'intérieur ; pressez. Bâtissez la parementure sur les coutures d'épaule. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord de l'encolure de la robe de chambre.




Relevez l'ourlet de la **MANCHE 5**, en rentrant 6 mm sur le bord non fini ; pressez. Piquez près du bord intérieur pressé.




Épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure, en plaçant le petit cercle sur la couture d'épaule et en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers la manche.




Épinglez les pièces du dos et devant ensemble sur les côtés ; épinglez ensemble les bords de la manche. Piquez en couture continue.




Dépliez les parementures devant. Relevez l'ourlet, en rentrant 6 mm sur le bord non fini ; pressez. Piquez près du bord intérieur pressé.




Retournez les parementures dos en place. Cousez les parementures sur l'ourlet.



Coupez un morceau de ruban de fermeture autoagrippant de 19 cm de longueur. Sur l'envers, épinglez la partie crochet du ruban autoagrippant sur le bord de l'ouverture du devant droit, comme illustré. Piquez sur place. Sur l'endroit, épinglez la partie velours du ruban autoagrippant sur le bord de l'ouverture du devant gauche, comme illustré. Piquez sur place.



Appliquez le voile thermocollant sur papier sur l'envers du tissu de l'appliqué, en suivant la notice d'utilisation. Coupez les blocs en papier de soie de l'**APPLIQUÉ 6** et **7** le long de la ligne continue extérieure. Épinglez le patron sur l'endroit du tissu préparé. Découpez chaque appliqué. Reportez les marques sur l'endroit de l'appliqué en utilisant un feutre ou crayon qui part au lavage.




Sur l'endroit, épinglez douze ou quatorze appliqués sur le devant et le dos de la robe de chambre, comme illustré, ou comme vous préférez. Enlevez le papier du voile thermocollant. Faites adhérer les appliqués sur place, en suivant la notice d'utilisation. Piquez le long des bords non finis. Cousez les boutons sur les petits cercles des appliqués.




DOS

BARBOTEUSE B, C


NOTE : Les croquis montrent le modèle B. Piquez les pièces du **CORSAGE DEVANT 8** et du **CORSAGE DOS 10** ensemble sur les épaules.



FRONCEZ le bord à encoche du **VOLANT 12**. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur du volant.




Épinglez le volant sur les bords du côté du corsage, en faisant coïncider les encoches et en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule. Tirez sur le fil de fronces ; bâtissez.




Pour chaque côté, piquez les pièces du **CORSAGE CÔTÉ DEVANT 9** et du **CORSAGE CÔTÉ DOS 11** ensemble sur les épaules.




Endroit contre endroit, épinglez chaque pièce du corsage côté sur les pièces du corsage (par-dessus le volant), en faisant coïncider les coutures d'épaule. Piquez.




Pressez les pièces du corsage côté et les volants vers l'extérieur, en pressant les coutures vers le corsage.




Piquez la **PAREMENTURE CORSAGE DEVANT 13** et la **PAREMENTURE CORSAGE DOS 14** ensemble sur les épaules.




Endroit contre endroit, épinglez la parementure sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures d'épaule. Piquez les bords de l'encolure et de l'emmanchure, en veillant à ne pas prendre les bords libres du volant.




Retournez le corsage à l'endroit en tirant sur chaque dos à travers l'épaule et vers l'extérieur à travers les ouvertures du fond et du côté, comme illustré.




Dépliez le corsage sur les bords du côté. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le corsage devant et le corsage dos sur les bords du côté, et la parementure devant et la parementure dos sur les côtés, en faisant coïncider les coutures d'emmanchure et les encoches. Piquez les coutures latérales du corsage et la parementure en couture continue. Retournez le corsage vers le bas ; pressez. Bâissez ensemble les bords non finis.




Épinglez le bord supérieur d'une pièce du **CORSELET 15** sur le corsage, endroit contre endroit, en faisant coïncider les milieux et les petits cercles, en plaçant les petits cercles restants sur les coutures latérales ; bâissez. Note : Le corselet restant sera utilisé pour la parementure.




Épinglez la parementure de corselet sur la parementure de corsage endroit contre endroit, en faisant coïncider les milieux et les petits cercles, en plaçant les petits cercles restants sur les coutures latérales. Piquez.




Retournez le corselet et la parementure vers le bas ; pressez. Bâissez ensemble les bords non finis.




Piquez les pièces du **PANTALON DEVANT 16** ensemble au niveau du milieu devant.




Épinglez les pièces du **PANTALON DOS 17** ensemble au niveau du milieu dos, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez le milieu dos le long du bord inférieur, en pivotant la piqûre au grand cercle et à travers la parementure intégrée, comme illustré.




Pressez la couture vers le dos gauche. Piquez le devant et le dos ensemble sur les côtés. Piquez ensemble les bords intérieurs de la jambe.




Relevez l'ourlet, en rentrant 6 mm sur le bord non fini ; pressez. Piquez près du bord intérieur pressé.




Dépliez la parementure intégrée du dos gauche. **FRONCEZ** le bord supérieur du pantalon entre les petits cercles.



Épinglez le pantalon sur le bord inférieur du corselet, en faisant coïncider les milieux et les petits cercles, en plaçant les coutures latérales et les petits cercles restants. Tirez sur le fil de fronces. Piquez. Pressez les coutures vers le corsage.




Retournez le dos gauche de la barboteuse vers l'intérieur le long du milieu dos ; pressez. Coupez un morceau de ruban de fermeture autoagrippant de 12.5 cm de longueur. Sur l'envers, centrez la partie crochet du ruban autoagrippant sur le dos gauche à l'intérieur du milieu dos et du bord du dos, comme illustré. Piquez sur place. Sur l'endroit, centrez la partie velours du ruban autoagrippant sur le dos droit à l'intérieur du milieu dos et du bord du dos, comme illustré. Piquez sur place.



HAUT D, ROBE E


NOTE : Les croquis montrent le modèle D, sauf indiqué différemment. Pour chaque côté, piquez un **CORSAGE DEVANT 18** et le **CORSAGE DOS 19** sur l'épaule. **Note :** Les pièces restantes du corsage seront utilisées pour la parementure.




Piquez les coutures d'épaule de la parementure corsage devant et de la parementure corsage dos comme décrit pour le corsage.




Pour chaque côté, épinglez la parementure sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures d'épaule. Piquez le bord de l'encolure. Égalisez la couture.




Retournez la parementure vers l'intérieur ; pressez. Bâissez ensemble les bords non finis.




Superposez le corsage devant droit au devant gauche, en faisant coïncider les milieux, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez ensemble les bords non finis.




FRONCEZ le bord supérieur de la **MANCHE 20** entre les encoches. Pour former la coulisse, relevez le bord inférieur de la manche vers l'intérieur le long de la ligne de pliure, en rentrant 6 mm sur le bord non fini ; pressez. Piquez près du bord intérieur pressé.




Épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure, en plaçant le petit cercle sur la couture d'épaule et en faisant coïncider les encoches. Tirez sur le fil de fronces. Piquez. Pressez la couture vers la manche.




Coupez deux morceaux d'élastique de 11.5 cm de longueur chacun. Enfilez l'élastique dans la coulisse, ayant les extrémités au même niveau ; bâissez.




Épinglez les pièces du devant et dos ensemble sur les côtés ; épinglez ensemble les bords de la manche. Piquez en couture continue.




Piquez la **JUPE DOS 22** et la **JUPE DEVANT 21** ensemble sur les côtés.




FRONCEZ le bord supérieur de la jupe entre les petits cercles.




Épinglez la jupe sur le bord inférieur du corsage, en faisant coïncider les milieux, les petits cercles et les coutures latérales. Tirez sur le fil de fronces. Piquez. Relevez la couture au fer.




MODÈLE E – Piquez le **VOLANT DOS 27** et le **VOLANT DEVANT 26** ensemble sur les côtés.




FRONCEZ le bord supérieur du volant entre les petits cercles.




Épinglez le volant sur le bord inférieur de la jupe, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les petits cercles. Tirez sur le fil de fronces. Piquez. Relevez la couture au fer.



MODÈLES D, E
Relevez l'ourlet, en rentrant 6 mm sur le bord non fini ; pressez. Piquez près du bord intérieur pressé.



Retournez le dos gauche du haut ou de la robe vers l'intérieur le long du milieu dos ; pressez.
Coupez un morceau de ruban de fermeture autoagrippant de 14 cm de longueur pour le **modèle D** ou de 23 cm pour le **modèle E**.
Sur l'envers, centrez la partie crochet du ruban autoagrippant sur le dos gauche à l'intérieur du milieu dos et du bord du dos, comme illustré. Piquez sur place.
Sur l'endroit, centrez la partie velours du ruban autoagrippant sur le dos droit à l'intérieur du milieu dos et du bord du dos, comme illustré. Piquez sur place.




Formez un nœud avec le ruban. Cousez à la main sur le devant, comme illustré.




PANTALON D


Piquez les pièces du PANTALON DEVANT 23 ensemble au niveau du milieu devant.




Repliez le rentré sur le bord supérieur de la CEINTURE DEVANT 24 ; pressez. Endroit contre endroit, épinglez la ceinture devant sur le devant, ayant les bords au même niveau. Piquez. Pressez la couture vers la ceinture.




Piquez les pièces du PANTALON DOS 25 ensemble au niveau du milieu dos.




Pour former la coulisse, retournez le bord supérieur du dos vers l'intérieur le long de la ligne de pliure, en repliant 6 mm sur le bord non fini ; pressez. Piquez près du bord intérieur pressé.




Coupez un morceau d'élastique de 12.5 cm de longueur. Enfilez l'élastique dans la coulisse, ayant les extrémités au même niveau sur les côtés ; bâtissez.




Épinglez les pièces du dos et devant ensemble sur les côtés, ayant le bord supérieur de la coulisse dos le long de la ligne de pliure sur la ceinture devant. Piquez les côtés. Crantez le rentré du dos seulement, au-dessous de la coulisse. Pressez la couture au-dessus du cran vers la ceinture devant. Ouvrez au fer le reste du rentré.




Retournez la ceinture vers l'intérieur le long de la ligne de pliure ; pressez. Cousez les extrémités pressées de la ceinture par-dessus les coutures aux **POINTS COULÉS**. **PIQUEZ LE BORD** sur la ceinture devant près de la couture.




Relevez l'ourlet, en rentrant 6 mm sur le bord non fini ; pressez. Piquez près du bord intérieur pressé.



Piquez ensemble les bords intérieurs de la jambe.



Retournez le pantalon à l'endroit. Froncez à la main près de la couture latérale sur chaque jambe, en piquant à travers le petit cercle. Tirez sur les fronces jusqu'à mesurer 2.5 cm et nouez les bouts du fil sur le bord de la jambe.




MAILLOT DE BAIN F


NOTE : Pour les tricotés, étendez uniformément le tissu devant et derrière l'aiguille au fur et à mesure.

HAUT


Piquez les pièces du DOS 29 et du DEVANT 28 ensemble sur les épaules.




Envers contre envers, pliez la BANDE D'ENCOLURE 30 sur la ligne de pliure ; pressez. Épinglez ensemble les bords non finis.




Épinglez la bande d'encolure sur le bord de l'encolure du haut, en faisant coïncider les milieux et en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule. Piquez, en étendant la bande pour ajuster. Pressez la couture vers le haut. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord de l'encolure du haut.




Relevez l'ourlet sur chaque MANCHE 31 ; pressez. Piquez à 6 mm du bord intérieur.




Épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure, en plaçant le petit cercle sur la couture d'épaule et en faisant coïncider les encoches. Piquez, en répartissant l'ampleur si nécessaire. Pressez la couture vers la manche.




Épinglez les pièces du dos et devant ensemble sur les côtés ; épinglez ensemble les bords de la manche. Piquez en couture continue.




FRONCEZ le bord supérieur du VOLANT 32 entre les petits cercles. Relevez l'ourlet sur le volant. Piquez à 6 mm du bord intérieur.




Épinglez le volant sur le bord inférieur du haut, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les petits cercles, en plaçant les petits cercles restants sur les coutures latérales. Tirez sur le fil de fronces. Piquez. Pressez la couture vers le haut.



Relevez la couture au fer, en pressant le volant vers le bas. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord inférieur du haut le long de la couture.



Retournez le dos gauche du haut vers l'intérieur le long du milieu dos ; pressez. Coupez un morceau de ruban de fermeture autoagrippant de 10 cm de longueur. Sur l'envers, épinglez la partie crochet du ruban autoagrippant sur le dos gauche à l'intérieur du milieu dos et du bord du dos, comme illustré. Piquez sur place. Sur l'endroit, épinglez la partie velours du ruban autoagrippant sur le dos droit à l'intérieur du milieu dos et du bord du dos, comme illustré. Piquez sur place.




Formez un nœud avec le ruban. Cousez à la main sur le devant sur la bande d'encolure, comme illustré.



CULOTTE F


Piquez la CULOTTE DEVANT 33 et la CULOTTE DOS 34 ensemble sur les coutures intérieures de la jambe.




Coupez deux morceaux d'élastique de 14 cm chacun. Pliez l'élastique en deux et placez une épingle sur la pliure.




Sur l'endroit, placez l'élastique sur chaque bord de la jambe avec une épingle sur la couture intérieure de la jambe, ayant les bords et les extrémités au même niveau. Piquez le long du centre de l'élastique, en étendant l'élastique au fur et à mesure.




Retournez l'élastique vers l'intérieur le long de la ligne de couture. Piquez de nouveau le long du centre de l'élastique, en étendant le bord de la jambe au fur et à mesure.




Piquez le devant et le dos ensemble sur les côtés.



Pour former la coulisse, retournez le bord supérieur de la culotte vers l'intérieur le long de la ligne de pliure ; pressez. Piquez à 6 mm du bord intérieur, en laissant une ouverture.



Coupez un morceau d'élastique de 26 cm de longueur. Enfilez l'élastique dans la coulisse. Superposez les extrémités ; piquez.



Piquez l'ouverture de la coulisse, en étendant l'élastique au fur et à mesure.

