



INFORMATION DE COUTURE
LÉGENDE DES CROQUIS



RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.



Réduisez les rentrés par paliers. Recoupez les coins. Encochez coutures convexes. Crantez coutures concaves.

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse. **FACULTATIF POUR LES OURLETS** : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

OURLET ÉTROIT – Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure ; presser. Replier le long du pli ; piquer.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 1.3 cm du bord non fini.

SURPIQUER – En utilisant le pied presseur comme un guide, sur l'endroit, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou d'une autre piqûre, ou surpiquer comme spécifié.

INSTRUCTIONS DE COUTURE

HAUT A, SWEAT À CAPUCHE B


NOTE : Étirez uniformément le tissu devant et derrière l'aiguille au fur et à mesure que vous piquez.

NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.


DEVANT ET DOS

Modèle B :


Faites un **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm sur les bords supérieurs du côté de la POCHE (8), comme illustré.



Repliez les rentrés sur les bords restants de la poche, comme illustré, en pliant en diagonale les coins. Pressez.




Épinglez la poche sur le **DEVANT** (1), en faisant coïncider les milieux devant et les symboles. **PIQUEZ AU BORD** sur les bords pressés, en renforçant les extrémités.




Modèles A, B :


Épinglez la **MANCHE DEVANT** (3) sur le devant. Piquez, en arrêtant au petit cercle. Pressez la couture vers la manche.




Épinglez la **MANCHE DOS** (4) sur le **DOS** (2). Piquez, en arrêtant au petit cercle. Pressez la couture vers la manche.




Endroit contre endroit, épinglez le **CÔTÉ** (5) sur le dos, en plaçant le petit cercle sur la couture d'épaule. Piquez.



Épinglez le devant et le dos sur le bord supérieur, en plaçant le petit cercle sur la couture d'emmanchure. Piquez. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure.




Piquez le devant et le dos sur les coutures de dessous de bras et latérale, en pivotant au petit cercle.




FINITION

Modèle A :


Dépliez un bord du ruban de biais.



Épinglez le ruban de biais sur le bord de l'encolure, en plaçant le pli le long de la ligne de couture, en repliant les extrémités pour les rejoindre au niveau du milieu dos, comme illustré. Piquez le long du pli. Coupez le rentré de l'encolure au même niveau que le ruban de biais.




Retournez le ruban de biais vers l'intérieur le long de la couture. Pressez. Cousez les extrémités aux **POINTS COULÉS**. Bâtissez sur place. Sur l'endroit, piquez le long du bâti.




Modèle B :


Piquez les pièces de la **CAPUCHE** (9) ensemble au niveau du milieu dos.




FINISSEZ le bord du devant de la capuche. Retournez la capuche vers l'intérieur le long de la ligne de pliure. Pressez. Bâtissez. **SURPIQUEZ** la capuche à 2.5 cm du bord du devant.



Épinglez la capuche sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les symboles, en superposant le bord gauche au droit, en crantant le bord de l'encolure si nécessaire. Bâissez. Piquez.



Pressez les rentrés vers le sweat à capuche. Bâissez. **SURPIQUEZ** le bord de l'encolure.




Modèles A, B :
Piquez ensemble les extrémités de la BANDE DE MANCHE (6).




Envers contre envers, pliez la bande sur la ligne de pliure ; pressez légèrement. Épinglez ensemble les bords non finis.




Épinglez la bande sur la manche, en faisant coïncider les coutures, comme illustré. Piquez, en étendant la bande pour ajuster, puis piquez à 6 mm sur le rentré. Égalisez près de la piqûre. Relevez la couture au fer.




Piquez les pièces de la BANDE (7) ensemble sur les côtés, comme illustré.



Envers contre envers, pliez la bande sur la ligne de pliure ; pressez légèrement. Épinglez ensemble les bords non finis.




Épinglez la bande sur le haut, en faisant coïncider les coutures. Piquez, en étendant la bande pour ajuster, puis piquez à 6 mm sur le rentré. Égalisez près de la piqûre. Relevez la couture au fer.




PANTALON C, D

DEVANT ET DOS


Piquez une pièce de la POCHE (12) et du DEVANT (10) sur chaque côté en couture de 6 mm. Pressez les coutures vers les poches.




Piquez une pièce restante de la poche sur le CÔTÉ (11) sur chaque bord du devant en couture de 6 mm, comme illustré. Pressez les coutures vers les poches.



Piquez le devant et le côté ensemble, en laissant ouvert entre les grands cercles. Piquez les bords de la poche ensemble jusqu'aux coutures latérales. Crantez les rentrés du côté au-dessous des poches.




Retournez les poches vers le devant le long des lignes de couture, pressez. Bâissez à travers les bords supérieurs.




Modèle C :
Repliez 6 mm sur le bord supérieur de chaque POCHE DOS (14). Pressez.




Retournez le bord supérieur vers l'extérieur le long de la ligne de pliure. Piquez les extrémités. Égalisez.




Retournez le bord supérieur de la poche vers l'intérieur, en repliant les rentrés restants et les coins en diagonales. Pressez. Bâissez près du bord intérieur pressé.




SURPIQUEZ le long du bâti.




Épinglez la poche sur le DOS (13) en faisant coïncider les symboles.
PIQUEZ AU BORD sur les bords du côté et inférieur, en renforçant les extrémités supérieures.




Modèles C, D :
Piquez le devant et le dos ensemble sur la partie intérieure de la jambe.



Piquez la couture d'entrejambe ; puis piquez à 6 mm sur le rentré le long de la courbe, comme illustré, en maintenant la poche libre. Égalisez près de la seconde piqûre.




Piquez le devant et le dos ensemble sur les côtés.



FINITION


Piquez ensemble les extrémités de la COULISSE (16) au niveau du milieu dos, en laissant ouvert entre les petits cercles, comme illustré.




Envers contre envers, pliez la coulisse sur la ligne de pliure. Pressez. Épinglez les bords non finis ensemble.




Épinglez la coulisse sur le bord supérieur du pantalon, en faisant coïncider les milieux et les petits cercles avec les coutures latérales. Piquez, en étendant la coulisse pour ajuster, puis piquez à 6 mm sur le rentré. Égalisez près de la piqûre. Pressez la couture vers le pantalon.



Coupez l'élastique de la mesure du tour de taille, plus 2.5 cm. Enfilez l'élastique dans l'ouverture. Superposez les extrémités et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté. Essayez ; ajustez si nécessaire. Piquez solidement les extrémités de l'élastique.




Cousez les bords de l'ouverture ensemble aux **POINTS COULÉS**.




Modèle C :
Piquez ensemble les extrémités de la BANDE DE JAMBE (15).



Envers contre envers, pliez la bande sur la ligne de pliure ; pressez légèrement. Épinglez ensemble les bords non finis.



Épinglez la bande sur le pantalon en faisant coïncider les coutures, comme illustré. Piquez, en étendant la bande pour ajuster, puis piquez à 6 mm sur le rentré. Égalisez près de la piqûre. Relevez la couture au fer.



Modèle D :
Relevez l'ourlet du pantalon. Bâissez près de la pliure. Repliez 6 mm sur le bord non fini. Bâissez l'ourlet sur place près du bord supérieur. Pressez.
SURPIQUEZ l'ourlet le long du bâti supérieur.

