






MUSTERMARKIERUNGEN

FADENLAUF:

FALTLINE:

KNOPFLOCHMARKIERUNG:

KNOPFMARKIERUNG:

KERBEN UND SYMBOLE:

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN:

ZUM VERLÄNGERN:

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHRUMPFEN

KREISEN

Für DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)

* DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)

Für EINZELNE DICKE

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmuster Teile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem SCHNEIDEN alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmuster Teile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.) Schneiden Sie GENAU aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

FUTTER - A,B,C,D

TEILE 1-2-3-4

115 CM
OHNE STRICHTRICHTUNG
GRÖSSEN 6-8-10-12

115 CM
OHNE STRICHTRICHTUNG
GRÖSSEN 14 16-18-20-22-24

TOP A

TEILE 1 2-3-4-5-6

115 CM
MIT STRICHTRICHTUNG
GRÖSSEN 6-8-10-12-14-16-18-20

150 CM
MIT STRICHTRICHTUNG
GRÖSSEN 14 16-18-20-22-24

115 CM
MIT STRICHTRICHTUNG
GRÖSSEN 22 24

150 CM
MIT STRICHTRICHTUNG
GRÖSSEN 6-8-10-12

150 CM
MIT STRICHTRICHTUNG
GRÖSSEN 14 16-18-20-22-24

TOP B


GRÖSSEN 1-2-3-4-5-7-8-9

115 CM MIT STRICHTRICHTUNG
GRÖSSEN 6 8-10-12-14-16

115 CM MIT STRICHTRICHTUNG
GRÖSSEN 18-20-22-24


150 CM
MIT STRICHTRICHTUNG
GRÖSSEN 6-8-10-12
14 16 18 20 22

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSE 24




TOP C
TEILE 1 2-3-4-10-11

115 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN




150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN




TOP D
TEILE 1-2-3-4-10-11-12-13


115 CM MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 6-10-12-14-16-18-20-22




115 CM MIT STRICHRICHTUNG / GRÖSSE 24



150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN




NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL



NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.
KNAPPKANTIG STEPPEN - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.
VERSÄUBERN - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.
OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband an.
EINREIHEN - Nähen Sie mit langen Maschinenstichen entlang der Nahtlinie und nochmals 6 mm entfernt in der Nahtzugabe. Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform.
SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.
FESTSTEPPEN - Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 1,3 cm von der Schnittkante).
ABSTEPPEN- Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.
UNTERSTEPPEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.


NÄHANLEITUNGEN

TOP A,B,C,D


HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell abgebildet.

VORDER- UND RÜCKENTEIL


STEPPEN Sie die Seitenkanten des VORDERTEILS (1) zwischen den Kerben **FEST**.




Stecken Sie die SEITL. VORDERTEILE (2) an den Seitenkanten des Vorderteils, schneiden Sie das Vorderteil, wo nötig, ein. Heften. Nähen Sie, beenden Sie die Naht am großen Punkt.




STEPPEN Sie die Seitenkante des RÜCKENTEILS (3) **FEST**, wie gezeigt.




Stecken Sie die SEITL. RÜCKENTEILE (4) an der Seitenkante des Rückenteils fest und schneiden Sie sie, wo nötig, zurück. Heften. Nähen Sie, beenden Sie die Naht am einem kleinen Punkt.




MODELLE A,C:
Nähen Sie das Vorderteil seitlich an das Rückenteil.




MODELLE B, D:
Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den Schulter- und Seitennähten.




MODELL B:
Steppen Sie die Teile des SCHÖÖSCHENRÜCKENTEILS (9) an den Seitenkanten an das SCHÖÖSCHENVORDERTEIL (8).




Nähen Sie mit langen Maschinenstichen 6 mm von den unteren gebogenen Kanten des Schößchens entfernt. Drehen Sie den 1.5 cm langen Saum um, indem Sie 6 mm an der Schnittkante einschlagen. Ziehen Sie am Faden, um die Fülle einzuhalten. Nähen Sie. Bügeln Sie.




REIHEN Sie die obere Schößchenkante **EIN**.




Stecken Sie das Schößchen an der Unterkante des Tops fest, wobei die Mittelpunkte, Symbole und Nähte übereinstimmen. **HINWEIS:** Das Oberteil wird länger. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht nach oben.




MODELLE C,D:
Steppen Sie die Teile des SCHÖÖSCHENRÜCKENTEILS (11) an den Seitenkanten an das SCHÖÖSCHENVORDERTEIL (10).




Nähen Sie mit langen Maschinenstichen 6 mm von den unteren gebogenen Kanten des Schößchens entfernt. Drehen Sie den 1.5 cm langen Saum um, indem Sie 6 mm an der Schnittkante einschlagen. Ziehen Sie am Faden, um die Fülle einzuhalten. Nähen Sie. Bügeln Sie.




STEPPEN Sie die obere Schößchenkante **FEST**.



Stecken Sie das Schößchen an der Unterkante des Tops fest, wobei die Mittelpunkte, Symbole und Nähte übereinstimmen und das Schößchen gegebenenfalls einschneiden. **HINWEIS:** Das Oberteil wird länger. Heften.




MODELL D:
Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht nach oben.




FUTTER


STEPPEN Sie die Seitenkanten des vorderen FUTTERS (1) zwischen den Kerben **FEST**.




Stecken Sie die FUTTERTEILE des seilt. Vorderteils (2) an den Seitenkanten des vord. Futters, schneiden Sie das vord. Futter, wo nötig, ein. Heften. Nähen Sie, beenden Sie die Naht am großen Punkt.




STEPPEN Sie die Seitenkante des rückw. FUTTERS (3) **FEST**, wie gezeigt.




Stecken Sie die FUTTERTEILE des oberen seitlichen Rückenteils (4) an der Seitenkante des rückw. Futters und schneiden Sie das rückwärtige Futter, wo nötig, ein. Heften. Nähen Sie, beenden Sie die Naht am einem kleinen Punkt.




MODELLE A,C:
Nähen Sie das vordere Futter an das hintere Futter an den Seiten.




MODELLE B, D:
Nähen Sie das vordere Futter an den Schultern und an den Seiten an das hintere Futter.




MODELL A:
Stecken Sie das Futter rechts auf rechts an das Top, wobei die Mittelpunkte, Nähte und Symbole übereinstimmen. Nähen Sie die obere und untere Kante, unterbrechen Sie die Naht an den kleinen und großen Punkten, wie gezeigt. Beschneiden.




STEPPEN Sie das Futter so weit wie möglich **UNTER** und wenden Sie es auf die rechte Seite. Bügeln Sie. Heften Sie die hinteren Kanten.




Öffnen Sie das Futter an den Schultern. Stecken Sie Vorder- und Rückenteil an den Schultern; stecken Sie die Futterkanten zusammen. Nähen Sie in einer durchgehenden Naht.




Futter an den Schultern einschlagen. Heften Sie die Armausschnittkanten.




MODELLE B, D:
Schlagen Sie die Nahtzugabe an der Unterkante des Futters ein. Bügeln Sie. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.




Stecken Sie das Futter rechts auf rechts an das Top, wobei die Mittelpunkte, Nähte und Symbole übereinstimmen. Nähen Sie die Ober- und Schulterkanten, unterbrechen Sie die Naht an den kleinen und großen Punkten, wie gezeigt. Beschneiden. **STEPPEN** Sie das Futter so weit wie möglich **UNTER**.




Wenden Sie das Futter auf die Innenseite. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante über die Naht. Heften Sie die Rücken- und Armausschnittkanten.




MODELL C:
Stecken Sie das Futter rechts auf rechts auf das Top über dem Schößchen, wobei die Mittelpunkte, Nähte und Symbole übereinstimmen. Nähen Sie die obere und untere Kante, unterbrechen Sie die Naht an den kleinen und großen Punkten, wie gezeigt, und achten Sie darauf, dass das Schößchen nicht in die Naht eingefasst wird. Nähen Sie die Armausschnittkanten, lassen Sie dabei 5.7 cm unterhalb der oberen Kanten offen, wie gezeigt. Beschneiden.




STEPHEN Sie das Futter so weit wie möglich **UNTER** und wenden Sie es auf die rechte Seite. Bügeln Sie. Heften Sie die hinteren Kanten.



Öffnen Sie das Futter an den Schultern. Stecken Sie Vorder- und Rückenteil an den Schultern; stecken Sie die Futterkanten zusammen. Nähen Sie in einer durchgehenden Naht.




Wenden Sie das Futter und bügeln Sie unter die verbleibenden Nahtzugaben an den Armausschnittkanten. **SÄUMEN** Sie die gebügelten Kanten zusammen.




ÄRMEL


MODELLE A, B:
REIHEN Sie die Oberkante des ÄRMELS (5) zwischen den äußeren kleinen Punkten **EIN**. **REIHEN** Sie die Unterkante des Ärmels zwischen den großen Punkten **EIN**.



Nähen Sie die Ärmelnaht.



Nähen Sie die Enden des ÄRMELRANDES (6) oder (7) zusammen.




Drehen Sie die 1.3 cm Nahtzugabe an der nicht eingekerbten Kante des Ärmelrands ein. Bügeln Sie.




Stecken Sie den Rand an der unteren Kante des Ärmels fest, wobei die großen Punkte, Kerben und Nähte übereinstimmen.. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie eine 1.3 cm lange Naht ein. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Rand hin.




Wenden Sie den Rand nach innen, sodass die Schnittkanten eingefasst werden. Bügeln Sie. Stecken Sie die gebügelte Kante über die Naht, wie gezeigt. **STEP-PEN** Sie über die Oberkante des Rands **KNAPPKANTIG**.




Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt, setzen Sie den mittleren kleinen Punkt auf die Schulternaht, sodass die restlichen Punkte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.




MODELL D:
Für die Falten im ÄRMEL (12), auf der Außenseite entlang der durchgezogenen Linien falten, wie gezeigt. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien; heften Sie sie. Heften Sie über die Oberkante. Bügeln Sie.




Nähen Sie die Ärmelnaht.



Schlagen Sie einen 3.2 cm langen Saum an der unteren Kante des Ärmels hoch. Heften Sie dicht an der Falte. **VERSÄUBERN** Sie die Schnittkante. Nähen Sie fest. Bügeln Sie.




Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt, setzen Sie den mittleren kleinen Punkt auf die Schulternaht, sodass die restlichen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.




REISSVERSCHLUSS UND ABSCHLUSS


HINWEIS: Es kann erforderlich sein, den Reißverschluss zu kürzen. Um einen neuen Reißverschlussanschlag anzufertigen, legen Sie den geschlossenen Reißverschluss entlang der Öffnungskante und den Reißverschlussanschlag gleichmäßig auf die Unterkante. Markieren Sie die Position des neuen Reißverschlussanschlags 3 mm unterhalb der Oberkante.




Entfernen Sie die Zähne oberhalb der Markierung für den neuen Reißverschlussanschlag. Biegen Sie mit einer Zange eine gerade Metallöse und nähen Sie sie an der neuen Markierung an jedem Band fest. ODER machen Sie mehrere Peitschenstiche über das Band an der Markierung.




Öffnen und trennen Sie den Reißverschluss. Auf der Außenseite den Reißverschluss mit der Vorderseite nach unten entlang der hinteren Öffnungskanten feststecken, wobei der Reißverschlussanschlag mit der Unterkante und die Reißverschlusszähne mit der Nahtlinie übereinstimmen müssen. Heften. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß entlang der Nahtlinie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe.




Drehen Sie das obere Ende des Reißverschlusses nach unten, drehen Sie die Nahtzugaben nach innen und die Reißverschlusszähne nach außen; bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Enden wie gezeigt.



STEPHEN Sie die hinteren Öffnungskanten **AB**.



MODELL D:
Nähen Sie die Teile des TAILLENBANDS (13) entlang des gekerbten Endes zusammen.



Falten Sie das Taillebenband rechts auf rechts der Länge nach in die Hälfte. Nähen Sie, wie gezeigt, mit einer Öffnung. Beschneiden. Wenden. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnung.

