



SCANNEZ LE CODE
QR POUR ACCÉDER
AU TUTORIEL
ÉTAPE PAR ÉTAPE
EN VIDÉO




DEVANT



DOS



20 PIÈCES DU PATRON



- 1 Devant – A
- 2 Poche – A
- 3 Dos – A
- 4 Empiècement dos – A
- 5 Parementure devant – A
- 6 Parementure Dos – A
- 7 Bande devant – A
- 8 Col – A
- 9 Manche – A
- 10 Poignet – A
- 11 Patte de fermeture – A
- 12 Devant – B
- 13 Parementure de braguette droite – B
- 14 Braguette gauche – B
- 15 Parementure de poche – B
- 16 Côté devant et poche – B
- 17 Dos – B
- 18 Ceinture devant droit – B
- 19 Ceinture devant gauche – B
- 20 Ceinture dos – B

MARQUES DU PATRON



LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.



LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.



MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.



MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.



REPÈRES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.




Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.


ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhère en place.



POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhère sur le papier.



Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrécit. Repassez.





ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit.

Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).




Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

PLANS DE COUPE


CHEMISE A

utilisez les pièces : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


115 cm
avec sens
tailles 8 10 12 14
16 18



115 cm
avec sens
tailles 20 22 24 26




150 cm
avec sens
toutes les tailles




JUPE B

utilisez les pièces : 12 13 14 15 16 17 18 19 20

115 cm
avec sens
toutes les tailles




150 cm
avec sens
toutes les tailles



ENTOILAGE B

utilisez les pièces : 13 14 18 19 20


51 cm
sans sens
toutes les tailles



ENTOILAGE A

utilisez les pièces : 5 6 7 8 10

51 cm
sans sens
toutes les tailles



COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.


Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Épinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS



RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.



ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

SOUTENIR - Piquer sur la ligne de couture à grands points. Tirer sur les bouts du fil au moment d'ajuster. NOTE : A la tête d'une manche, faire une deuxième rangée des grands points à 6 mm à l'opposé de la valeur de couture pour avoir du contrôle.

FINIR LE BORD - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.

PIQUER DANS LE SILLON - Sur l'**ENVERS**, épingler le bord pressé, de la pièce de la ceinture ou d'une autre pièce, par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'**ENDROIT**.

Sur l'**ENDROIT**, piquez dans le sillon ou la « rainure » de la couture, en prenant le bord pressé sur l'**ENVERS**.

SURPIQUER – Sur l'endroit, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou de la piqûre précédente.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.



SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO




LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUER LES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

CHEMISE A


ENTOILAGE

Épinglez l'entoilage sur l'envers de la PAREMENTURE DEVANT (5), de la PAREMENTURE DOS (6), de la BANDE DEVANT (7), du COL (8) et du POIGNET (10) ayant les bords non finis au même niveau. Faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation.




DEVANT ET DOS


Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la POCHE (2). Retournez le bord supérieur vers l'extérieur le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez le long de la ligne de couture sur les bords non finis. Recoupez le rentré dans la zone de la parementure à 6 mm.




Retournez les coins à l'endroit, en retournant la parementure sur l'envers ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqure. Piquez la parementure près du bord intérieur.




Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure des pièces du DEVANT (1) dans le sens des flèches. Sur l'endroit, épinglez la poche sur le devant, en faisant coïncider les grands cercles. **PIQUEZ AU BORD** près des bords du côté et inférieur.




Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de l'EMPIÈCEMENT DOS (4). Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez l'empiècement dos et le DOS (3), en faisant coïncider les milieux et les encoches. Piquez. Pressez la couture vers l'empiècement.




Piquez le devant et le dos sur les bords de l'épaule. Pressez les coutures vers le dos. Piquez le devant et le dos sur les bords du côté. Ouvrez les coutures au fer.




Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la BANDE DEVANT (7) sur le devant, en faisant coïncider les petits cercles et les encoches. Piquez. Crantez la courbe si nécessaire. Pressez la couture vers la bande.




Piquez la PAREMENTURE DEVANT (5) et la PAREMENTURE DOS (6) sur les bords du côté. Rentrez au fer 6 mm sur le long bord sans encoche.




Épinglez le bord du devant de la parementure devant sur la bande devant (parementure) endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez le bord du devant. Égalisez uniquement le rentré de la parementure devant.




Piquez à 1.5 cm du bord à encoche du COL (8). Coupez le bord à encoche à 6 mm. Endroit contre endroit, piquez la parementure sur le col, en laissant le bord à encoche ouvert. Égalisez la couture et biaisez les coins.




Retournez le col ; pressez. **SURPIQUEZ** les bords finis. Sur l'endroit, épinglez les extrémités du col (côté à parementure) sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les grands cercles. Bâissez les extrémités le long de la ligne de couture à 1.5 cm du milieu.




Rentrez au fer 1.5 cm sur le long bord de la bande devant (parementure). Coupez à 6 mm. Retournez la bande devant (parementure) vers l'extérieur le long de la ligne de pliure. Piquez à travers l'extrémité supérieure de la parementure de bande, en piquant au point arrière pour renforcer. Crantez le rentré du col uniquement sur le bout de la piqure.




Rentrez 6 mm sur le col entre les crans. Épinglez la parementure de col et la chemise sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux et les encoches, en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule, en maintenant le col libre. Piquez entre les grands cercles. Égalisez la couture ; crantez les courbes.




Épinglez la parementure devant et la parementure dos sur le bord inférieur de la chemise, en faisant coïncider les petits cercles et les encoches. Piquez le bord inférieur entre les milieux. Égalisez la couture et biaisez les coins.




SOUS-PIQUEZ la parementure inférieure. Retournez la parementure de bande devant vers l'intérieur ; pressez, en pressant le col vers l'extérieur et en pressant la parementure inférieure vers l'intérieur. Sur l'envers, **PIQUEZ LE BORD** de la parementure inférieure près du bord intérieur pressé.



Sur l'envers, épinglez le bord pressé du col par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'endroit. Sur l'endroit, piquez la parementure de col près de la couture, en prenant le bord pressé du col sur l'envers.




Sur l'envers, épinglez le bord pressé de la parementure de bande par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'endroit. Sur l'endroit, **PIQUEZ DANS LE SILLON** de la couture, en prenant le bord pressé de la parementure de bande sur l'envers.




MANCHE


SOUTENEZ le haut de la MANCHE (9) entre les encoches. Piquez sur les lignes de piqure et entre les petits cercles. Coupez sur la ligne de coupe et vers les coins intérieurs.




Piquez la couture de dessous de bras de la manche.




Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le POIGNET (10) sur la manche, en faisant coïncider les encoches. Piquez le bord à encoche. Pressez la couture vers le poignet, en pressant le poignet vers l'extérieur.




Rentrez au fer 1.5 cm du bord à encoche de la parementure de poignet. Coupez à 6 mm. Sur l'endroit, épinglez la parementure de poignet sur le bord inférieur du poignet. Piquez.




SOUS-PIQUEZ la parementure de poignet. Retournez vers l'intérieur ; pressez. Sur l'envers, épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'endroit. Sur l'endroit, **PIQUEZ DANS LE SILLON** de la couture, en prenant le bord pressé de la parementure sur l'envers.




Crantez le coin intérieur de la **PATTE DE FERMETURE** (11) vers le petit cercle, comme illustré. Piquez sur les lignes de piqûre, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur les petits cercles. Coupez sur la ligne de coupe et vers les coins intérieurs.




Repliez 1.5 cm sur les bords du côté et l'extrémité supérieure de la patte, en repliant l'ampleur sur les coins. Pressez.




Épinglez l'endroit de la patte sur l'envers de la manche et poignet, en faisant coïncider les lignes de piqûre et les bords non finis. Piquez sur les lignes de piqûre, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur les petits cercles. Pressez les coutures, en pressant la patte vers l'extérieur.




Retournez la patte vers l'extérieur. Relevez au fer le bord supérieur de la patte.




Pliez un bord du côté de la patte vers l'extérieur sur la ligne de pliure, comme illustré. Piquez à travers le bord inférieur. Égalisez la couture et biaisez le coin.




Retournez le coin de la patte à l'endroit. Pliez le côté sur la ligne de pliure, en plaçant le bord pressé par-dessus la couture. Piquez près du bord, du petit cercle jusqu'au bord inférieur.




Pour finir le bord restant du côté de la patte comme décrit pour le premier côté : pliez le côté fini de la patte vers le haut et à l'opposé du côté restant. Retournez le côté restant vers l'intérieur le long de la ligne de pliure. Piquez à travers le bord inférieur. Égalisez la couture et biaisez le coin.




Retournez le coin de la patte à l'endroit. Pliez le côté restant de la patte sur la ligne de pliure, en plaçant le bord pressé par-dessus la couture. Piquez près du bord, du petit cercle jusqu'au bord inférieur.



Amenez le côté carré de la patte vers le bas et de nouveau sur place. Épinglez le bord supérieur de la patte sur la manche le long de la ligne d'emplacement. Piquez près des bords et sur la ligne de piqûre, come illustré.




Retournez la manche à l'endroit. Tenez la chemise à l'envers avec l'emmanchure vers vous. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Tirez sur le fauil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni faux plis sur la ligne de couture. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Égalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que le rentré, en rétrécissant l'ampleur.




FINITION

Faites les boutonnères sur les marques de la bande devant droit. Superposez le devant droit de la chemise par-dessus le devant gauche, en faisant coïncider les milieux. Cousez les boutons sous les boutonnères sur la bande devant gauche.




Faites les boutonnères sur les marques de la patte de fermeture. Cousez les boutons sur les petits cercles de la patte.



JUPE B


ENTOILAGE

Épinglez l'entoilage sur l'envers de la **PAREMENTURE DE BRAGUETTE DROITE** (13), de la **BRAGUETTE GAUCHE** (14), de la **CEINTURE DEVANT DROIT** (18), de la **CEINTURE DEVANT GAUCHE** (19), et de la **CEINTURE DOS** (20), ayant les bords non finis au même niveau. Faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation.




DEVANT ET DOS


Pour former les plis sur l'endroit du **DEVANT** (12), pliez le long des lignes continues. Amenez les pliures vers les lignes pointillées ; épinglez. Bâissez le bord non fini.




Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la **PAREMENTURE DE POCHE** (15) sur le devant en faisant coïncider les petits cercles et les encoches. Piquez le bord à simple encoche. Égalisez la couture.




SOUS-PIQUEZ la parementure. Retournez la parementure vers l'intérieur ; pressez.




Endroit contre endroit, épinglez le **CÔTÉ DEVANT ET POCHE** (16) sur la parementure de poche, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez le bord à double encoche, comme illustré.




Sur l'endroit, superposez le devant par-dessus le côté devant et poche, en faisant coïncider les petits cercles, ayant les bords non finis au même niveau ; épinglez. Bâissez ensemble les bords du côté et supérieur.




Note : Il peut être nécessaire d'ajuster la longueur de la fermeture à glissière. Ces instructions seront données une fois la fermeture soit en place. Piquez les pièces du devant ensemble au niveau du milieu devant au-dessous du grand cercle.




Repliez le bord de l'ouverture du devant gauche le long de la ligne de pliure ; pressez.




Placez la fermeture fermée (vers le haut) sous le bord de l'ouverture du devant gauche, ayant le bord pressé près des dents de la fermeture et l'arrêt de fermeture à 2 cm au-dessous du bord non fini. En utilisant un pied à fermeture, bâissez près du bord pressé.




Endroit contre endroit, pliez la **BRAGUETTE GAUCHE** (14) en deux dans le sens de la longueur. Piquez le bord inférieur. Égalisez. Retournez. Pressez. Bâissez les bords non finis.




Sur l'envers, épinglez la braguette gauche sur le bord de l'ouverture du devant gauche (par-dessus la fermeture), en faisant coïncider les encoches et les petits cercles, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez le long du bâti précédent pour la fermeture à glissière.




Sur l'endroit, en utilisant un pied à fermeture, piquez près du bord pressé du devant à travers toute l'épaisseur.




FINISSEZ LE BORD sur le bord extérieur de la PAREMENTURE DE BRAGUETTE DROITE (13). Épinglez la parementure de braguette sur le bord de l'ouverture du devant droit, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles. Piquez, en arrêtant au grand cercle. Égalisez. **SOUS-PIQUEZ** la parementure de braguette. Retournez la parementure vers l'intérieur.




Superposez le devant droit au gauche, en faisant coïncider les milieux. Bâissez près du bord à travers toute l'épaisseur.




Épinglez la braguette gauche à l'opposé. Dépliez la parementure de braguette. Épinglez le galon restant de la fermeture sur la parementure de braguette, en maintenant le devant droit libre. En utilisant un pied à fermeture, piquez sur place près des dents de la fermeture et le long du centre du ruban de la fermeture.




Rabattez la parementure. Sur l'endroit, piquez le devant droit sur la ligne de piqure, en maintenant la braguette gauche libre.




Retournez la braguette gauche sur place. Sur l'envers, bâissez à la main la braguette et la parementure ensemble sur le bord inférieur, comme illustré. Recoupez l'excédent de ruban de la fermeture au même niveau que le bord inférieur de la braguette, si nécessaire.




Si vous le désirez, sur l'endroit, piquez une barrette de renfort à travers l'extrémité inférieure de la braguette à travers toute l'épaisseur.




Pour faire une pince plate, sur le DOS (17), endroit contre endroit, amenez les lignes pointillées l'une sur l'autre, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez sur les lignes pointillées de l'extrémité la plus large à la pointe. Ne piquez pas au point arrière à la pointe. Laissez les bouts de fil assez longs pour les nouer. Pressez la pince vers le milieu.




Piquez les bords du milieu du dos. Piquez le devant et le dos sur les bords du côté.




Piquez les extrémités de la CEINTURE DEVANT DROIT (18) et de la CEINTURE DEVANT GAUCHE (19) sur la CEINTURE DOS (20).




ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la ceinture sur la jupe, en faisant coïncider les milieux, les coutures et les encoches. (Les bords du devant de la ceinture s'étendront 1.5 cm au-delà des bords du devant de la jupe). Piquez. Égalisez la couture. Pressez la ceinture vers l'extérieur, en pressant la couture vers la bande.



Piquez les extrémités des pièces de la parementure de ceinture ensemble comme décrit pour la ceinture. Rentez au fer 1.3 cm du bord à encoche. Coupez à 6 mm. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure et ceinture sur le bord supérieur et du devant. Piquez. Egalisez la couture et biaisez les coins.




Retournez la parementure vers l'intérieur ; pressez. Épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'endroit. Sur l'endroit. **PIQUEZ LE BORD** de la ceinture près de la couture. **SURPIQUEZ** le bord supérieur, du devant et les bords cousus.



FINITION

Faites la boutonnière sur la marque de la ceinture devant droit. Cousez le bouton sur le petit cercle de la ceinture devant gauche.



Relevez au fer le rentré de l'ourlet. Rentez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé.

