





17 PIÈCES DU PATRON



- 1

Devant – A, B
- 2

Dos – A, B
- 3

Col – A, B
- 4

Bande d'emmanchure – A
- 5

Manche – B
- 6

Bande de manche – B
- 7

Devant – C, D, E
- 8

Partie milieu devant – C, D, E
- 9

Côté devant – C, D, E

10

Dos – C, D, E

11

Partie milieu dos – C, D, E

12

Côté dos – C, D, E

13

Empiècement devant et dos – C, D, E

14

Empiècement côté – C, D, E

15

Guide pour élastique – C, D, E

16

Poignet – C

17

Poche – D

TAILLES (J. FEMMES)	10	12	14	16	18
FRANÇAISES	38	40	42	44	46
EUROPÉEN	36	38	40	42	44
MESURES DU VÊTEMENTS FINI (Motif et aisance de port compris)					
A,B Poitrine	99	103	108	113	118
A,B Taille	95	99	104	109	114
D,E Hanches	88	91	97	102	107
Largeur à l'ourlet					
Haut A,B	95	99	104	109	114
Largeur, chaque jambe					
Pantalon D	71	74	77	80	73
Pantalon E	81	83	86	88	91
Longueur finie – dos, votre nuque à l'ourlet					
Haut A,B	56	57	57	58	58
Longueur finie – côté, taille à l'ourlet					
Short C	42	43	43	44	44
Pantalon D	81	82	83	83	84
Pantalon E	107	107	108	109	109

TAILLES (FEMMES)	20W	22W	24W	26W	28W	30W	32W	34W	36W	38W
FRANÇAISES	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
EUROPÉEN	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
MESURES DU VÊTEMENTS FINI (Motif et aisance de port compris)										
A,B Poitrine	124	130	135	140	145	150	155	160	165	170
A,B Taille	121	126	131	136	141	146	151	156	161	166
D,E Hanches	107	112	117	123	130	136	142	149	155	161
Largeur à l'ourlet										
Haut A,B	121	126	131	136	141	146	151	156	161	166
Largeur, chaque jambe										
Pantalon D	86	89	92	95	98	102	105	108	111	114
Pantalon E	98	100	103	105	108	110	113	116	118	121
Longueur finie – dos, votre nuque à l'ourlet										
Haut A,B	59	60	60	61	62	62	63	64	64	65
Longueur finie – côté, taille à l'ourlet										
Short C	44	44	45	46	46	47	48	48	49	50
Pantalon D	83	84	84	85	86	86	87	88	88	89
Pantalon E	109	109	110	110	111	112	112	113	114	114

→

FLÈCHE DU DROIT-FIL:

Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

PLACEZ SUR LA PLIURE

↓

LIGNE DE PLIURE:

Placez la ligne sur la pliure du tissu.

×

MARQUE DE BOUTONNIÈRE:

Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

⊕

MARQUE DE BOUTON:

Indique l'emplacement du bouton.

▽ ▽ ○ □ △

ENCOCHES ET SYMBOLES:

Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

VALEUR DE COUTURE COMPRISE:

1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (≡) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR:

Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.

POUR ALLONGER:

Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.


PLANS DE COUPE

JEUNES FEMMES

HAUT A

utilisez les pièces : 1 2 3 4


150 cm
avec sens
tailles 10 12 14 16 18



HAUT B

utilisez les pièces : 1 2 3 5 6


150 cm
avec sens
tailles 10 12 14 16 18



SHORT C

utilisez les pièces : 7 8 9 10 11 12 13 14 16


150 cm
avec sens
tailles 10 12 14 16 18



PANTALON D

utilisez les pièces : 7 8 9 10 11 12 13 14 17


150 cm
avec sens
tailles 10 12 14 16 18



PANTALON E

utilisez les pièces : 7 8 9 10 11 12 13 14 16

150 cm
avec sens
tailles 10 12 14 16 18




FEMMES


HAUT A

utilisez les pièces : 1 2 3 4

150 cm
avec sens
tailles 20W 22W 24W 26W




150 cm
avec sens
tailles 28W 30W 32W 34W 36W38W




HAUT B

utilisez les pièces : 1 2 3 5 6

150 cm
avec sens
tailles 20W 22W 24W 26W




150 cm
avec sens
tailles 28W 30W 32W 34W 36W 38W




SHORT C

utilisez les pièces : 7 8 9 10 11 12 13 14 16

150 cm
avec sens
tailles 20W 22W 24W 26W





150 cm
avec sens
tailles 28W 30W 32W 34W 36W 38W



PANTALON D

utilisez les pièces : 7 8 9 10 11 12 13 14 17



150 cm
avec sens
tailles 20W 22W 24W 26W 28W 30W



PANTALON E


utilisez les pièces : 7 8 9 10 11 12 13 14

150 cm
avec sens
tailles 20W 22W 24W 26W 28W 30W




INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS



VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5cm sauf indiqué différemment.



ÉPINGLER ET AJUSTER

Epinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER

Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Lire les **Instructions générales** de la page 1 avant de commencer. Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le **CODE QR** pour regarder les vidéos :

SOUTENIR/FRONCER – reportez-vous à la vidéo pour **coudre deux rangées de fronces**.

PIQUER LE BORD – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “comment piquer le bord”.

SURPIQUER - reportez-vous à la vidéo **comment faire une surpiqure**.

TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDICUÉ DIFFÉREMMENT.

INSTRUCTIONS DE COUTURE

HAUT A, B


NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le **modèle A**, sauf indiqué différemment.

DEVANT ET DOS


Endroit contre endroit, piquez le DEVANT (1) et le DOS (2) sur les épaules, en faisant coïncider les encoches.




Pliez le COL (3) en deux, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches triples. Piquez.





Envers contre envers, pliez le col sur la ligne de pliure, en faisant coïncider les coutures, ayant les bords non finis au même niveau. Épinglez.




Sur l'endroit, épinglez la bande sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux, en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez, en étendant la bande pour ajuster.
Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture.
Égalisez la couture près de la seconde piqûre.



Pressez la couture vers le vêtement, en pressant la bande vers l'extérieur.
Sur l'endroit, piquez au point droit ou au point zigzag le vêtement près de la couture d'encolure.




Endroit contre endroit, piquez le devant et le dos sur les côtés.




MANCHE B


Piquez l'extrémité à encoche de la MANCHE D'EMMANCHURE (4).
Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, en faisant coïncider les petits cercles ; pressez. Épinglez.



Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le bord de l'emmanchure, en plaçant le petit cercle sur la couture d'épaule et en faisant coïncider les coutures du côté. Piquez, en étendant la bande pour ajuster, puis piquez à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture. Égalisez la couture près de la seconde piqûre.




Pressez la couture vers le vêtement, en pressant la bande vers l'extérieur.
Si vous préférez, sur l'endroit, piquez au point droit ou au point zigzag le vêtement près de ou à 6 mm de la couture d'emmanchure.




MANCHE B


SOUTENEZ le bord supérieur de la MANCHE (5) entre les encoches.
Endroit contre endroit, piquez la couture de dessous de bras.




Endroit contre endroit, piquez les extrémités de la MANCHE DE MANCHE (6).




Pliez la bande en deux envers contre envers. Épinglez.




Sur l'endroit, épinglez la bande sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les coutures et ayant les bords non finis au même niveau.
Piquez, en étendant la bande pour ajuster, puis piquez à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture. Égalisez près de la seconde piqûre.



Pressez la couture vers la manche, en pressant la bande vers l'extérieur.




Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure, en plaçant le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule. Distribuez l'ampleur ; bâtissez. Piquez, puis piquez à 6 mm de la valeur de couture. Égalisez près de la piqûre. Pressez les valeurs de couture ensemble, puis retournez la couture vers la manche.



FINITION

Relevez un ourlet. Bâtissez près de la pliure. Repliez 6 mm sur le bord non fini, en répartissant l'ampleur si nécessaire. Bâtissez l'ourlet en place près du bord supérieur. Pressez. **SURPIQUEZ** l'ourlet le long du bâti supérieur, comme illustré.




SHORT C, PANTALON D, E


NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le modèle C, sauf indiqué différemment.

DEVANT ET DOS


Réalisez deux pièces du devant comme suit :
Endroit contre endroit, piquez le DEVANT (7) et la PARTIE MILIEU DEVANT (8) en faisant coïncider les encoches.
Pressez la couture vers le milieu devant.




Piquez le CÔTÉ DEVANT (9) et la partie milieu devant en faisant coïncider les encoches. Pressez la couture vers le milieu devant.




Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** le devant dans le sens des coutures.




Réalisez deux pièces du dos comme suit :
Endroit contre endroit, piquez le DOS (10) sur la PARTIE MILIEU DOS (11), en faisant coïncider les encoches.
Pressez la couture vers le milieu dos.



Piquez le CÔTÉ DOS (12) et la partie milieu devant en faisant coïncider les encoches. Pressez la couture vers le milieu dos.




Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** le dos dans le sens des coutures.




POCHE D


Repliez 6 mm sur le bord supérieur de chaque POCHE (17). Pressez.




Retournez le bord supérieur vers l'extérieur le long de la ligne de pliure. Piquez les extrémités. Égalisez.




Retournez le bord supérieur de la poche vers l'intérieur, en repliant les valeurs de couture restantes et en pliant en diagonale les coins. Pressez. Bâissez près du bord intérieur pressé.



SURPIQUEZ le long du bâti.




Épinglez la poche sur le devant, en faisant coïncider les grands cercles. **PIQUEZ LE BORD** et **SURPIQUEZ** les bords du côté et inférieur (en renforçant les extrémités supérieures).




CONTINUEZ COMME SUIT POUR TOUS LES MODÈLES


Piquez le devant et le dos ensemble sur la partie intérieure de la jambe, (en étendant le dos pour ajuster le devant entre le bord supérieur et l'encoche).



Piquez la couture d'entrejambe, puis piquez à 6 mm de la valeur de couture le long de la courbe, comme illustré. Égalisez près de la seconde piqûre.




Piquez le devant et le dos ensemble sur les côtés.




EMPIÈCEMENT DEVANT ET DOS



Endroit contre endroit, piquez deux pièces de l'EMPIÈCEMENT CÔTÉ (14) sur chaque côté de l'EMPIÈCEMENT DEVANT (13).




Piquez les pièces restantes de l'empiècement côté sur le dos comme décrit pour le devant. Endroit contre endroit, piquez l'empiècement devant et le dos sur une couture du côté.




Coupez un morceau d'élastique, de la longueur du GUIDE POUR ÉLASTIQUE (15). Sur l'envers, épinglez l'élastique sur l'empiècement, en plaçant le bord supérieur le long de la ligne de pliure, en étendant l'élastique pour faire coïncider les coutures du côté. Piquez les extrémités, en étendant l'élastique au fur et à mesure. Recoupez l'élastique près de la piqûre sur les coutures du côté.




Épinglez l'empiècement devant et dos sur la couture du côté restante. Piquez.




Pliez l'empiècement en deux dans le sens de la longueur envers contre envers. Épinglez.
NOTE : Le côté avec piqûre d'élastique est le dessous de l'empiècement et sera sur l'envers au moment de porter le vêtement.



Avec le dessous vers vous, épinglez l'empiècement sur le vêtement, en faisant coïncider les milieux, les couture du côté et les encoches. Piquez sur la ligne de couture, puis piquez à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture. Égalisez près de la seconde piqûre.




Pressez la couture vers le short/pantalon, en pressant l'empiècement vers l'extérieur. **ASTUCE** : pour consolider l'élastique au moment de porter, piquez dans le sillon de chaque couture, à travers toute l'épaisseur.




POIGNET C


Endroit contre endroit, piquez les extrémités des pièces du POIGNET (16).




Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. Pressez. Épinglez.



Sur l'endroit, épinglez le poignet sur le bord inférieur du short, en plaçant le petit cercle sur la couture du côté, en faisant coïncider les coutures extérieures de la jambe, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez, en étendant la bande pour ajuster. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture. Égalisez près de la seconde piqûre.



Pressez la couture vers le short, en pressant le poignet vers l'extérieur.



FINITION D, E

Relevez un ourlet. Bâissez près de la pliure. Repliez 6 mm sur le bord non fini, en distribuant l'ampleur si nécessaire. Bâissez l'ourlet en place près du bord supérieur. Pressez. **SURPIQUEZ** l'ourlet le long du bâti supérieur, comme illustré.

