





MUSTERMARKIERUNGEN

FADENLAUF:

Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE:

Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG:

Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

KNOPFMARKIERUNG:

Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE:

Für passende Nähte und Ausfüh­rungs­details.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.

Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Klei­dungs­stücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleich­terung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE:

1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen.

Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN:

Falten Sie ent­lang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN:

Schneiden Sie zwischen den Anpas­sungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

SCHRUMPFEN

Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgesch­rumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN

Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

*DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)

- Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Quer­falte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Posi­tion der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmuster-größe variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE			
RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

A KLEID

TEILE: 1, 2, 3

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 6-8-10-12-14

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

KLEID B

TEILE: 1 2 5 6 7

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

KLEID C

TEILE: 1 2 5 6 8

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 6-8-10-12-14-16-18-20

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

WEBKANTEN


STOFFBRUCH

WEBKANTE

STOFFBRUCH


© 2024 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand. Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.

NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL



NAHTZUGABEN

Es sind 6 mm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

DOPPELSTICHE - siehe Video zum Doppelstich.

EINHALTEN/EINREIHEN - siehe Video zum Nähen von zweireihigen Kräuseln.

SCHMALER SAUM- siehe Video zum Nähen von schmalen Säumen.

SÄUMEN- siehe Video zum Säumen.

FESTSTEPPEN - siehe Video zum feststeppen.

ABSTEPPEN- siehe Video zum Absteppen.

UNTERSTEPPEN- siehe Video zum Untersteppen.

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

KLEID A, B, C


HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell abgebildet.

HINWEIS: Spannen Sie den Stoff beim Nähen gleichmäßig vor und hinter der Nadel.

OBERTEIL


Machen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Oberkante des **VORDERTEILS (2)**, wie gezeigt.

STEPPEN Sie die oberen Seitenkanten in Pfeilrichtung **FEST**.




MODELL A:


Stecken Sie ein Ende eines **VORD. OBERTEILS (1)** durch den Ring. Falten Sie das vord. Oberteil **RECHTS AUF RECHTS** entlang der Faltlinie. Steppen Sie die obere Kante an die Stepplinie. Für das Futter **STEPPEN** Sie eine Seite **UNTER**.




Stecken Sie die **Unterkanten RECHTS AUF RECHTS**, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie zwischen dem großen Punkt und der Stepplinie.




Wenden. Bügeln Sie. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß entlang der Stepplinie, wobei Sie den Stoff beim Nähen am Ring entlangschieben.




Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seite des Vorderteils.



Stecken Sie die vord. Oberteile **RECHTS AUF RECHTS** an die oberen Seitenkanten des Vorderteils, schneiden Sie dabei das Vorderteil ggf. ein und halten Sie das Futter frei. Heften. Nähen Sie. Bügeln Sie die Nähte zu den vord. Oberteilen.



Wenden Sie die restlichen Nahtzugaben an den Unterkanten der Futter des vorderen Oberteils nach innen. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelten Kanten über die Nähte. Heften Sie die Seitenkanten.




MODELLE B,C:

Falten Sie die **VORD. PASSE (5)** **LINKS AUF LINKS** entlang der Faltlinie. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.




Stecken Sie auf der **AUSSENSEITE** die vord. Passe auf die Oberkante des vord. Oberteils, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Heften.




Falten Sie das vord. Oberteil **RECHTS AUF RECHTS** entlang der Faltlinie. Nähen Sie die obere Kante an die Stepplinie.


Nähen Sie die untere Kante zwischen dem großen Punkt und der Nahtlinie, achten Sie dabei darauf, dass Sie die freie Kante der vord. Passe nicht mitnähen. Für das Futter **STEPPEN** Sie die Oberkante einer Seite **UNTER**.




Wenden. Bügeln Sie. Nähen Sie die entlang der Stepplinie, um den Tunnel für die Kordel zu bilden.




Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seite des Vorderteils.



Stecken Sie die vord. Oberteile **RECHTS AUF RECHTS** an die oberen Seitenkanten des Vorderteils, schneiden Sie dabei das Vorderteil ggf. ein und halten Sie das Futter frei. Heften. Nähen Sie. Bügeln Sie die Nähte zu den vord. Oberteilen.




Wenden Sie die restlichen Nahtzugaben an den Unterkanten der Futter des vorderen Oberteils nach innen. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelten Kanten über die Nähte. Heften Sie die Seitenkanten.




RÜCKENTEIL UND ABSCHLUSS

MODELL A:


Nähen Sie die **RÜCKENTEILE (3)** in der hinteren Mitte mit **DOPPELSTICHEN** zusammen. Bügeln Sie die Naht zu einer Seite.




Um einen Tunnel für Gummi zu bilden, wenden Sie an der Oberkante des Rückenteils 1.5 cm ein, schlagen Sie dabei an der Schnittkante 6 mm; bügeln Sie. Nähen Sie wie gezeigt.




Schneiden Sie das Gummiband in der Länge der **GUMMIFÜHRUNG FÜR RÜCKENTEIL (4)** zu. Führen Sie das Gummiband durch den Tunnel ein. Nähen Sie über die Enden des Tunnels, so dass das Gummiband in der Naht eingefasst wird.



Nähen Sie das Vorderteil an den Seiten mit **DOPPELSTICHEN** an das Rückenteil. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin. Um die Nahtzugaben fest zu halten, nähen Sie an der Oberkante wie gezeigt über die Nahtzugaben.




Schneiden Sie ein Stück Kordel mit einer Länge von 183 cm zu. Falten Sie die Kordel in der Hälfte, so dass eine Schlaufe entsteht. Wickeln Sie die Schlaufe von innen um die obere Mitte des Rings und stecken Sie die Enden der Kordel durch die Schlaufe. Ziehen Sie fest zum Sichern. Binden Sie die Enden im Nacken zu einer Schleife zum Tragen.




MODELLE B,C:

Stecken Sie die Schulterkanten des RÜCKENTEILS (6) wie gezeigt auf der Innenseite der Mittelnäht über die Nahtlinie ein. Heften.




Nähen Sie die RÜCKENTEILE in der hinteren Mitte mit **DOPPELSTICHEN** zusammen. Bügeln Sie die Naht zu einer Seite.



Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Halskante.




Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den Schultern und Seiten mit **DOPPELSTICHEN**. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin. Um die Nahtzugaben fest zu halten, nähen Sie durch de Nahtzugaben an der inneren Schulterkante wie gezeigt.




MODELL B:
Nähen Sie die Naht des ÄRMELS (7) mit einer DOPPELTEN Naht. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.




Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Ärmels.




Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt, setzen Sie den mittleren kleinen Punkt auf die Schulternaht, sodass die restlichen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.




Schneiden Sie zwei 91 cm lange Stücke Kordel zu. Fügen Sie ein Ende der Kordel in jeden Tunnel ein, wie gezeigt. Überkreuzen Sie die Enden und stecken Sie sie an den kleinen Punkten auf der INNENSEITE des Vorderteils fest. Heften. Nähen Sie auf der AUSENSEITE entlang der vorherigen Naht, um sie zu sichern.




Zum Tragen die Kordel vorne kreuzen und die Enden im Nacken zu einer Schleife binden.




MODELL C:
HALTEN Sie die obere Kante des ÄRMELS (8) zwischen den äußeren kleinen Punkten **EIN**.




Nähen Sie die Ärmelnaht mit einer DOPPELTEN Naht. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.




Drehen Sie den Ärmelsaum um. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie. **STEPPEN** Sie den Saum entlang der oberen Heftung **AB**.




Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt, setzen Sie den mittleren kleinen Punkt auf die Schulternaht, sodass die restlichen Punkte übereinstimmen. Passen Sie die Form an; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.



Schneiden Sie ein Stück Kordel mit einer Länge von 183 cm zu. Stecken Sie ein Ende der Kordel in die obere Kante eines Tunnels und in die untere Kante des anderen Tunnels, wie gezeigt, und verlängern Sie die Enden gleichmäßig.



Binden Sie die Enden im Nacken zu einer Schleife zum Tragen.



ALLE MODELLE:
Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Kleides.

