

M8548



SEITE 1 SEITEN 3

McCall's®


Deutsch



1-800-782-0323



12 SCHNITTEILE



- 1 ROCKVORDER- UND -RÜCKENTEIL- A,C,D
- 2 VORLAGE - A
- 3 SCHNEEFLOCKE - A
- 4 BUND - A,B,C,D
- 5 FÜHRUNG FÜR GUMMIBAND - A,B,C,D
- 6 ROCKVORDER -UND RÜCKENTEIL- B
- 6A VERLÄNGERUNG - B
- 7 SPINNENAPPLIKATION- B
- 8 AUGENAPPLIKATION- B
- 9 HERZAPPLIKATIONEN - C
- 10 INNERHERZAPPLIKATIONEN - C
- 11 GLÜHBIRNENAPPLIKATIONEN - D
- 12 STECKDOSENAPPLIKATIONEN – D

MUSTERMARKIERUNGEN



FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.



FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.



KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführendetails.



Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.



SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE


RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

ROCK A,C,D

TEILE: 1 4

183 CM

ALLE GRÖSSEN



A SCHNEEFLOCKAPPLIKATION

SCHNEIDEN SIE JE EIN STÜCK 3 AUS FILZ- UND DEM REST BÜGELEINLAGE MIT TRÄGERPAPIER AUS.


ROCK B

TEILE: 4, 6 (6A)

B HINWEIS: VERBINDEN SIE VOR DEM ZUSCHNEIDEN DES STOFFES DIE STÜCKE IN KLAMMERN MIT DEN ENTSPRECHENDEN STÜCKEN, INDEM SIE DIE ANWEISUNGEN AUF DEN STOFFMUSTERN BEFOLGEN.


183 CM

GRÖSSEN XS S



183 CM

GRÖSSEN M L XL XXL




SPINNENAPPLIKATION B - SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEIL 7 AUS STOFFRESTEN ZU. AUGENAPPLIKATION B - SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEIL 8 AUS STOFFRESTEN ZU. BÜGELEINLAGE MIT TRÄGERPAPIER B - JE EIN STÜCK 7 UND 8 AUS EINEM RESTSTÜCK ZUSCHNEIDEN.

HERZAPPLIKATION C

TEILE: 9

183 CM

ALLE GRÖSSEN




INNERHERZAPPLIKATION C

TEILE: 10

183 CM

ALLE GRÖSSEN




BÜGELEINLAGE MIT TRÄGERPAPIER C

TEILE: 9 10

43 CM

ALLE GRÖSSEN



GLÜHBIRNENAPPLIKATION D - SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEIL 11 IN FÜNF VERSCHIEDENFARBIGEN RESTEN AUS.


STECKDOSENAPPLIKATION D - SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEIL 12 AUS STOFFRESTEN ZU.

BÜGELEINLAGE MIT TRÄGERPAPIER C


TEILE: 11 12

43 CM

ALLE GRÖSSEN




NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL



NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:

UNSICHTBARER REISSVERSCHLUSS - siehe Video zum Nähen eines unsichtbaren Reißverschlusses.

SÄUMEN- siehe Video zum Säumen.

FESTSTEPHEN - Siehe Video um einen Steppstich fest zu machen.

NÄHTUTORIALS




Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

Die in den Nähanleitungen FETT gedruckten Nähverfahren werden im Folgenden beschrieben.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR APPLIKATIONEN

VORBEREITEN - Fixieren Sie die bügelbare Einlage mit Trägerpapier auf der LINKEN Seite des Applikationsstoffes gemäß den Anweisungen des Herstellers. Stecken Sie das Muster auf die RECHTE Seite des vorbereiteten Stoffes. Schneiden Sie jede Applikation aus. Übertragen Sie die Markierungen mit einem abwaschbaren Stoffmarkierungsstift oder Bleistift auf die RECHTE Seite der Applikation.



ANBRINGEN – Entfernen Sie die Papierunterlage von der Applikation. Stecken Sie die Applikation(en) innerhalb der Platzierungslinien auf den Artikel, wie in der Nähanleitung angegeben. Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest. **STEPHEN** Sie entlang den Schnittkanten **KNAPPKANTIG**, wenn gewünscht.




ROCK A,B,C,D


HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell abgebildet.

VORDERTEIL, RÜCKENTEIL UND REISSVERSCHLUSS


Nähen Sie das ROCKVORDERTEIL UND ROCKRÜCKENTEIL (1) oder das ROCKVORDERTEIL UND ROCKRÜCKENTEIL (6) an den Seiten zusammen, lassen Sie dabei die linke Seite über der Kerbe offen. Heften Sie die linken seitlichen Öffnungskanten entlang der Nahtlinie oberhalb der Kerbe zusammen. Bügeln Sie.




(A) Öffnen Sie den Reißverschluss; legen Sie ihn mit der Vorderseite nach unten auf die verlängerte Nahtzugabe, platzieren Sie den Reißverschlussanschlag an der Kerbe und die Reißverschlusszähne auf der Nahtlinie. Heften Sie in der Mitte des Reißverschlussbandes, halten Sie das Vorder- und Rückenteil frei.



(B) Schließen Sie den Reißverschluss; drehen Sie die Zuglasche nach oben. Breiten Sie das Rückenteil flach aus. Heften Sie knapp 6 mm von den Reißverschlusszähnen und über die Unterkante.




(C) Nähen Sie auf der Außenseite mit einem Reißverschlussfuß wie gezeigt entlang der Heftung durch alle Dicken. Entfernen Sie die Heftung. OPTIONAL: Bringen Sie einen **UNSICHTBAREN REISSVERSCHLUSS** an. Eine Videoanleitung finden Sie im Video Nähen eines **UNSICHTBAREN REISSVERSCHLUSSES**.



BORTE UND APPLIKATION

MODELL A:



Stecken Sie die VORLAGE (2) auf das Vorderteil mit den RECHTEN Seiten nach oben, wobei die Mittelpunkte und Nahtlinien der Taille übereinstimmen. Übertragen Sie die Markierungen.




Stecken Sie die flexible Litze auf das Vorderteil, zentrieren Sie sie entlang der Platzierungslinie.

Nähen Sie entlang der Mitte der Borte.



BEREITEN Sie die SCHNEEFLOCKENAPPLIKATION (3) VOR. **BRINGEN** Sie die Schneeflockenapplikation innerhalb den Platzierungslinien auf das Vorderteil **AN**.




Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Marabu-Borte entlang der Unterkante des Rocks, lappen Sie dabei die Enden an der linken Seitennaht. Nähen Sie den Saum vom Hand fest.




MODELL B:
Stecken Sie die Paillettenborte auf das Vorderteil, zentrieren Sie die Borte entlang den Platzierungslinien und falten Sie die Fülle an den Ecken ein.
Nähen Sie entlang der Mitte der Borte.
BEREITEN Sie die SPINNENAPPLIKATION (7) VOR. **BRINGEN** Sie die Spinnenapplikation innerhalb den Platzierungslinien an das Vorderteil **AN**.





BEREITEN Sie die AUGENAPPLIKATION (8) VOR. Schneiden Sie die Augenöffnungen aus. **BRINGEN** Sie die Augen innerhalb den Platzierungslinien an die Spinne **AN**.





MODELL C:
BEREITEN Sie die HERZAPPLIKATIONEN (9) VOR. **BRINGEN** Sie die Herzapplikationen an das Vorder- und Rückenteil des Rocks **AN**, wobei die großen und kleinen Punkte übereinstimmen.
BEREITEN Sie die INNERHERZAPPLIKATIONEN (10) VOR. **BRINGEN** Sie die Innenherzapplikationen an die Herzen innerhalb den Platzierungslinien **AN**.



MODELL D:
Stecken Sie die Zackenborte auf Vorder- und Rückenteil, zentrieren Sie die Borte entlang der Platzierungslinie und wenden Sie die Enden an der linken Seitennaht nach unten. Nähen Sie entlang der Mitte der Borte.




BEREITEN Sie die GLÜHBIRNENAPPLIKATIONEN (11) in fünf verschiedenen Farben VOR. BEREITEN Sie die STECKDOSENAPPLIKATIONEN (12) VOR. **BRINGEN** Sie die Glühbirnen- und Steckdosenapplikationen an den Rock **AN**, wobei die großen und kleinen Punkten übereinstimmen und die Oberkante der Steckdosenapplikationen entlang der Platzierungslinie der Glühbirnenapplikationen verläuft.




BUND UND ABSCHLUSS


STEPHEN Sie die obere Rockkante **FEST**.




Schlagen Sie die Nahtzugaben an der nicht eingekerbten Kante von BUND (4) ein. Bügeln Sie. Wenden Sie die Nahtzugaben an Enden von Bund nach innen. Bügeln Sie.




Stecken Sie den Bund auf den Rock **RECHTS AUF RECHTS**, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen und die äußeren kleinen Punkte an den Öffnungskanten und den verbleibenden kleinen Punkt an der rechten Seitennaht liegen, schneiden Sie dabei den Rock gegebenenfalls ein. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Bund hin, bügeln Sie den Rest der Nahtzugabe an der Bundverlängerung nach innen.



Falten Sie den Bund der Länge nach zur Hälfte **LINKS AUF LINKS**. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante über die Naht und die Zusatzkanten zusammen. Lassen Sie die Enden offen.



Schneiden Sie das Gummiband in der Länge der GUMMIFÜHRUNG (5) zu. Führen Sie das Gummiband in den Bund und verlängern Sie die Enden um 1.5 cm über die Enden hinaus. Nähen Sie dicht an den gebügelten Kanten, wobei das Gummiband in der Naht mitgefasst wird. Schneiden Sie das Gummiband dicht an der Naht ein.



Nähen Sie auf der **INNENSEITE** einen Haken an die rechte Kante der Bundöffnung, wie gezeigt. Nähen Sie auf der **AUSSENSEITE** den Riegel an den linken Bund, gegenüber dem Haken, wie abgebildet.

