



150 cm
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 20W 22W 24W 26W 28W




KLEID C
Teile:, 1, 3, 4, 5, 6, 7


150 cm
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 10-12-14-16-18



150 cm
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 20W 22W 24W 26W 28W




NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL



NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:

DESIGNER-SAUM - siehe **Säume**: "Nähen eines Babysaums" Video.
EINREIHEN - siehe **Kräuseln**: Video "Zweireihige Kräuseln nähen".
UNSICHTBARER REISSVERSCHLUSS - Siehe **Reißverschlüsse**: Video "Wie man einen unsichtbaren Reißverschluss näht".
SCHMALER SAUM - siehe **Säume**: Video "Schmale Säume nähen".
NAHT BESCHNEIDEN - Siehe **Nähte**: Video "Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet".
UNTERSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "Wie man untersteppt".

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.


DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

KLEID A, B, C


EINLAGE

Stecken Sie die Einlage auf die LINKE Seite des UNTEREN VORD. OBERTEILS (3) und RÜCKW. OBERTEILS (4). Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.




OBERTEIL


Um die Schulter und die untere Kante des VORD. OBERTEILS (1) **EINZUREIHEN**, lockern Sie die Nadelspannung etwas. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE 1.5 cm von der Schnittkante entfernt mit einem langen Stich zwischen dem großen und dem kleinen Punkt. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt.




Falten Sie das BINDEBAND (5) der Länge nach in der Mitte, RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie, lassen Sie dabei das Ende mit den kleinen und großen Punkten offen. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**




Wenden Sie das Bindeband; bügeln Sie es. Stecken Sie auf der Außenseite das Bindeband auf das vordere Oberteil an der Schulterkante, wobei die kleinen und großen Punkten übereinstimmen und ziehen Sie dabei die Kräuselstiche nach oben, damit sie passen. Heften.



Stecken Sie das UNTERE VORDERE OBERTEIL (3) an den Seitenkanten RECHTS AUF RECHTS auf das RÜCKW. OBERTEIL (4), so dass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie.




Stecken Sie die untere Kante des vord. Oberteils an die obere Kante des unteren vorderen Oberteils, wobei die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen, und ziehen Sie die Kräuselstiche nach oben, damit sie passen. Nähen Sie zwischen den kleinen und großen Punkten und steppen Sie mit Rückstichen an den Punkten zur Verstärkung der Naht. Bügeln Sie die Naht zum vord. Oberteil.




ROCK

Stecken Sie das ROCKVORDERTEIL (6) an den Seitenkanten RECHTS AUF RECHTS auf das ROCKRÜCKENTEIL (7), so dass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie.




Nähen Sie die untere Kante des Oberteils an die obere Rockkante, wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht zum Oberteil hin. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**




REISSVERSCHLUSS


HINWEIS: Der Reißverschluss kann länger sein als die Reißverschlussöffnung und wird nach dem Einsetzen des Reißverschlusses angepasst. Um einen **UNSICHTBAREN REISSVERSCHLUSS** einzusetzen, öffnen Sie den Reißverschluss und drücken Sie das Band auf der LINKEN Seite flach und rollen Sie die Rollen ab. Drücken Sie die Spulen nicht. (Verwenden Sie eine niedrige Bügeleiseineinstellung.) Stecken Sie auf der AUSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.




Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der LINKEN Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Vergewissern Sie sich, dass die Ober- und Unterkanten des Kleids gleichmäßig sind. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.



Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende hintere Mittelnäht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stiches und leicht nach LINKS. Nähen Sie die Naht etwa 7.5 cm lang. Nähen Sie den Rest der Naht mit Ihrem normalen Nähfuß.




Wenn der Reißverschluss länger als die Öffnung ist, nähen Sie mit einem starken Faden ein paar kleine Stiche über die Enden der Spulen am Ende der Öffnung. Schneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1.5 cm an die Handstiche heran ab. Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.




FUTTER

HINWEIS: Beschneiden Sie 1.3 cm von der Unterkante der Futterteile von ROCKVORDERTEIL (6) und ROCKRÜCKENTEIL (7), bevor Sie die Nähte nähen.


Um die Abnähernäht im FUTTER DES VORD. OBERTEILS (2) RECHTS AUF RECHTS zu nähen, bringen Sie die unterbrochenen Linien vorsichtig zusammen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Platzieren Sie auf der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie die Abnähte von der Außenkante bis zur Spitze. Bügeln Sie die Abnähernäht entlang der Naht flach, um die Stiche zu "verschmelzen", und bügeln Sie dann den Abnäher von der Mitte weg.




Nähen Sie die verbleibenden Oberteil- und Rockfutterteile auf die gleiche Weise wie das Kleid, lassen Sie dabei die hinteren Mittelkanten offen, beschneiden Sie die Nähte, schneiden Sie sie nach Bedarf ein und bügeln Sie die Nähte auf.




Öffnen Sie die Öffnungskanten der hinteren Mitte des Kleides und rollen Sie die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. Stecken Sie das Futter auf das Kleid entlang der Oberkante (über Bindebänder) RECHTS AUF RECHTS, wobei die Mitten, Nähte, kleinen und großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkante, kehren Sie dabei mit der Nadel in die kleinen und großen Punkte des Stoffes. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**



STEPHEN Sie das Futter **UNTER**. Stecken Sie die hinteren Öffnungskanten oberhalb der Kerbe zusammen. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie 1.3 cm von den hinteren Kanten entfernt, halten Sie dabei die Reißverschlusszähne frei. Schneiden Sie die hinteren Mittelkanten nicht ein.




Wenden Sie das Futter und die rückwärtigen Kanten nach INNEN, rollen Sie die Reißverschlusszähne wieder ein; bügeln Sie. Ziehen Sie das Futter auf der INNENSEITE nach oben. Stecken Sie die verbleibenden hinteren Mittelkanten des Futters unterhalb der Kerbe zusammen. Nähen Sie.



ABSCHLUSS

Bügeln Sie die 1.5 cm Saumzugabe am Futter. Um einen **SCHMALEN SAUM** zu bilden, schlagen Sie die unter die Schnittkante und treffen auf die Falte. Bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest.



Für einen DESIGNERSAUM bügeln Sie unter 6 mm an der unteren Kante des Kleides. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie eine weitere 3 mm unter und nähen Sie sie fest.

