






## 22 SCHNITTEILE




- 1 VORD. OBERTEIL - A,B
- 2 RÜCKW. OBERTEIL - A,B
- 3 VORD. DRAPIERUNG - A,B
- 4 RÜCKW. DRAPIERUNG - A,B
- 5 VORD. BESATZ DER DRAPIERUNG - A,B
- 6 RÜCKW. BESATZ DER DRAPIERUNG - A,B
- 7 VORD. BESATZ - A,B
- 8 RÜCKW. BESATZ A,B
- 9 ROCKVORDER- UND RÜCKENTEIL - A,B
- 10 SEITL. VORDERTEIL DES UNTERROCKS - B
- 11 ÜBERROCKRÜCKENTEIL- B
- 12 SEITL. RÜCKENTEIL DES ÜBERROCKS- B
- 13 UNTERE SCHLEIFE - B
- 14 OBERE SCHLEIFE - B
- 15 KNOTEN- B
- 16 VORD. OBERTEIL - C,D
- 17 RÜCKW. OBERTEIL - C,D
- 18 SEITL. RÜCKW. OBERTEIL - C,D
- 19 KRAGEN - C,D
- 20 ROCKVORDERTEIL - C,D
- 21 ROCKRÜCKENTEIL - C,D
- 22 SEITL. ROCKVORDERTEIL UND SEITL. ROCKRÜCKENTEIL - C,D

## MUSTERMARKIERUNGEN



**NAHTZUGABE:** 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

## GEGEBENENFALLS ANPASSEN



Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

**SCHRUMPFEN** Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

**KREISEN** Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

**\*DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querspalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

## SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

**HINWEIS:** Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.


## ZUSCHNITTPLÄNE

### MISSSES


#### KLEID A

TEILE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 4 6-8-10-12-14



115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 16-18-20




150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 4-6-8-10-12



| RECHTE<br>MUSTERSEITE | LINKE<br>MUSTERSEITE | RECHTE<br>STOFFSEITE | LINKE<br>STOFFSEITE |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 14-16-18-20




#### FUTTER A,B


TEILE: 1, 2, 9

**HINWEIS:** DIE GESTRICHELTE LINIE AUF DEN SCHNITTTEILEN IN DEN SCHNITTPLÄNEN ZEIGT DIE SCHNITTLINIE FÜR DIE KÜRZERE LÄNGE AN.

115 CM  
OHNE STRICHTRICHTUNG  
GRÖSSEN 4 6-8-10-12-14




115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 16-18-20



## EINLAGE A, B

TEILE: 7 8


51 CM  
ALLE GRÖSSEN




## KLEID B

TEILE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 4 6-8-10-12-14




115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 16-18-20



150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 4-6-8-10-12




150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 14-16-18-20




## KLEID C

TEILE: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 4-6-8




115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 10 12-14-16-18-20



150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 4-6-8-10




150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 12-14-16-18-20




## FUTTER C

TEILE: 16, 17, 18, 20, 21, 22

115 CM  
OHNE STRICHTRICHTUNG  
GRÖSSEN 4 6-8-10-12-14




115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 16-18-20



## EINLAGE C,D

TEIL: 19


51 CM  
ALLE GRÖSSEN




## KLEID D

TEILE: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 4 6-8-10-12-14



115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 16-18-20




150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
ALLE GRÖSSEN




FUTTER D

TEILE: 16, 17, 18, 20, 21, 22

115 CM  
OHNE STRICHTRICHTUNG  
GRÖSSEN 4-6-8



115 CM  
OHNE STRICHTRICHTUNG  
GRÖSSEN 10 12-14-16-18-20




DAMEN


KLEID A

TEILE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 20W 22W 24W 26W 28W




115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 30W 32W 34W 36W 38W



150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 20 W 22W 24W 26W 28W 30W 32W




150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 34W 36W 38W



FUTTER A

TEILE: 1, 2, 9


115 CM  
OHNE STRICHTRICHTUNG  
ALLE GRÖSSEN



EINLAGE A, B

TEILE: 7 8


51 CM  
ALLE GRÖSSEN




KLEID B

TEILE: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 20W 22W 24W 26W




115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 28W 30W 32W 34W 36W 38W



150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 20W 22W 24W 26W 28W 30W




150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 32W 34W 36W 38W



FUTTER B

TEILE: 1, 2, 9


115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
ALLE GRÖSSEN




KLEID C

TEILE: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 20W 22W 24W 26W 28W 30W




115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 32W 34W 36W 38W



150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 20W, 22W




150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W




FUTTER C

TEILE: 16, 17, 18, 20, 21, 22

115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 20W 22W 24W 26W 28W




115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 30W 32W 34W 36W 38W



EINLAGE C,D

TEIL: 19


51 CM  
ALLE GRÖSSEN




KLEID D

TEILE: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG GRÖSSEN  
20W 22W 24W 26W




115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 28W 30W 32W 34W 36W 38W




FUTTER D

TEILE: 16, 17, 18, 20, 21, 22

115 CM  
OHNE  
STRICHRICHTUNG ALLE  
GRÖSSEN




NÄHINFORMATIONEN  
STOFFSCHLÜSSEL



NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

GLOSSAR DER NÄHMETHODEN

Nähmethoden, die in **KURSIVSCHRIFT** dargestellt sind, werden im Folgenden definiert:

**ABNÄHER**– Um einen Abnäher **RECHTS AUF RECHTS** zu machen, falten Sie den Stoff durch die Mitte des Abnäher und bringen dabei gestrichelte Linien und kleine Punkte zusammen. Platzieren Sie auf der **INNENSEITE** Stecknadeln im **RECHTEN** Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie den Abnäher vom breiten Ende bis zur Spitze.

Bügeln Sie den Abnäher entlang der Naht flach, um die Stiche zu "verblenden", und bügeln Sie dann den Abnäher wie in der Nähanleitung angegeben.

**TIPP** - Um eine "Blase" an jeder Spitze zu vermeiden, nähen Sie die letzten Stiche direkt an der Falte und lassen Sie die Fadenenden lang genug, um einen Knoten zu machen. Nähen Sie **NICHT** an der Spitze mit Rückstichen.

**VERSÄUBERN** - Nähen Sie 6 mm von der Kante entfernt, wenden Sie die Kante entlang der Naht nach unten und nähen Sie **ODER** steppen Sie mit dem Zickzack, **ODER** oder arbeiten Sie die Schnittkanten mit einer Overlocknaht.

**FESTSTEPHEN**– Nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt.)

**UNTERSTEPHEN**– Bügeln Sie den Besatz und die Naht vom Kleidungsstück weg und nähen Sie durch den Besatz und die Nahtzugaben dicht an der Naht.



SCANNEN SIE DEN  
QR-CODE FÜR EIN  
SCHRITT-FÜR-  
SCHRITT-VIDEO-  
TUTORIAL



**DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.**


**NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.**

KLEID A, B

**HINWEIS:** Beschneiden Sie 2.5 cm von der Unterkante der **FUTTERTEILE** des **ROCKVORDER- UND RÜCKENTEILS** (9), bevor Sie die Nähte nähen.


EINLAGE

Stecken Sie die Einlage auf die **LINKE** Seite des **VORD. BESATZES** (7) und **RÜCKW. BESATZES** (8). Befestigen Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers.




OBerteil




Stecken Sie die **VORD. DRAPIERUNG** (3) entlang der **RECHTEN** Seitenkante **RECHTS AUF RECHTS** auf die **RÜCKW. DRAPIERUNG** (4), so dass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie.




Um Falten in Drapierung zu bilden, falten Sie auf der **AUSSENSEITE** entlang den durchgezogenen Linien. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien; stecken Sie sie fest. Heften Sie über die Schnittkante.




Machen Sie einen **ABNÄHER** in den **VORD. BESATZ** DER **DRAPIERUNG** (5). Stecken Sie den vorderen Besatz der Drapierung auf den **RÜCKW. BESATZ** DER **DRAPIERUNG** (6) entlang der **RECHTEN** Seitenkante **RECHTS AUF RECHTS**, so dass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie.




Stecken Sie die Drapierung auf den Drapierungsbesatz entlang der nicht eingekerbte Kante RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht ein.




**STEPHEN** Sie den Besatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach INNEN; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




**STEPHEN** Sie die Halsausschnittkante des VORD. OBERTEILS (1) in Pfeilrichtung **FEST**. Nähen Sie einen **ABNÄHER** oder **ABNÄHER(-N)** und bügeln Sie nach unten.




**STEPHEN** Sie die Halskante des RÜCKW. OBERTEILS (2) in Pfeilrichtung **FEST**. Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den RECHTEN Seitenkanten.




Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die LINKE (gegenüberliegende) Seite der Drapierung auf die RECHTE Seite des Oberteils entlang der Halskante, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Heften Sie entlang den Hals- und Schulterkanten.




Nähen Sie das vord. Oberteil RECHTS AUF RECHTS an das rückw. Oberteil an den Schulterkanten durch alle Dicken zusammen, sodass die Schnittkanten gerade sind.



Machen Sie die Abnäher und nähen Sie die Futterabschnitte des Oberteils auf die gleiche Weise wie das Oberteil zusammen. Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS auf das Oberteil, wobei die Mittelpunkte, Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Armausschnittkante. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.




**STEPHEN** Sie das Futter entlang der Armausschnittkante **UNTER**. Wenden Sie das Futter NACH INNEN; bügeln Sie es. Heften Sie die Halskanten zusammen.




### ROCK


**STEPHEN** Sie die Oberkante des ROCKVORDER- UND RÜCKENTEILS (9) in Pfeilrichtung **FEST**. Nähen Sie **ABNÄHER (-N)** und bügeln Sie zur Mitte. Nähen Sie das Rockvorderteil an den RECHTEN Seitenkanten an das Rockrückenteil. Um die Rockvorder- und rückenteile an den LINKEN Seitenkanten zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm über der Kerbe, schwenken und nähen Sie dabei durch die Kerbe, wie gezeigt. Schneiden Sie die Nahtzugabe zur Steppnaht an der Kerbe ein.




**FÜR MODELL A** - Verstärken Sie zusätzlich die Rockvorder- und rückenteile an den LINKEN Seitenkanten, nähen Sie entlang der Nahtlinie ca. 2.5 cm über den großen Punkt und nähen Sie wie gezeigt durch den Punkt hindurch, wie gezeigt. Schneiden Sie die Nahtzugabe zur Steppnaht am großen Punkt ein.



Nähen Sie die LINKEN Seitenkanten zwischen der Kerbe und dem großen Punkt zusammen und steppen Sie mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken.




**FÜR MODELL B** - Nähen Sie die LINKEN Seitenkanten von der Unterkante bis zur Kerbe zusammen.




### ÜBERROCK B


Stecken Sie die Abschnitte des SEITL. RÜCKENTEIL DES ÜBERROCKS (12) RECHTS AUF RECHTS auf das ÜBERROCKRÜCKENTEIL (11) an den hinteren Seitenkanten, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. **STEPHEN** Sie die Oberkante in Pfeilrichtung **FEST**.




**STEPHEN** Sie die Oberkante des SEITL. VORDERTEILS DES ÜBERROCKS (10) in Pfeilrichtung **FEST. VERSÄÜBERN** Sie die Vorderkante des seitlichen Vorderteils des Überrocks. Drehen Sie die vord. Kante entlang der Falllinie nach INNEN, sodass ein Besatz entsteht; bügeln Sie. Heften Sie entlang der oberen Nahtlinie und 6 mm von der unteren Kante des Besatzes.






Stecken Sie das RECHTE seitliche Vorderteil des Überrocks RECHTS AUF RECHTS auf das seittl. Rückenteil des Überrocks, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.




Zur Verstärkung des LINKEN seittl. Rückenteils des Überrocks an der linken Seitenkante nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm über der Kerbe, wie gezeigt. Schneiden Sie die Nahtzugabe zur Steppnaht an der Kerbe ein. Verstärken und schneiden Sie das LINKE seittl. Vorderteil des Überrocks an der LINKEN Seitenkante auf dieselbe Weise ein.



Nähen Sie die LINKE Seitennaht der Überlage von der Unterkante bis zum Einschnitt (Kerbe), steppen Sie dabei mit Rückstichen an der Kerbe, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Nähte unterhalb der Kerbe auf. Um einen schmalen Saum zu machen, bügeln Sie 6 mm an der unteren Kante nach unten. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie eine weitere 3 mm unter und nähen Sie sie fest.




Stecken Sie die LINKE Seite des Überrocks auf die RECHTE Seite des Rocks, wobei die Mitten, Nähte, große Punkte und Kerben übereinstimmen. Heften Sie entlang der Nahtlinie an der Taille und an den LINKEN Seitenkanten bis zur Kerbe.





### FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

Halten Sie das Oberteilfutter frei, stecken Sie die untere Kante des Oberteils auf die obere Kante des Rocks RECHTS AUF RECHTS auf die obere Rockkante, wobei die Schnittkanten gerade sind und die Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Oberteil hin.




Nähen Sie Abnäher, steppen Sie die FUTTERTEILE DES ROCKVORDER- UND RÜCKENTEILS (9) und nähen Sie auf die gleiche Weise wie den Rock, lassen Sie dabei den Einschnitt an der Kerbe weg. Bügeln Sie 3.2 cm an der Unterkante nach oben. Drehen Sie die Schnittkante nach unten, um die Falte zu treffen; bügeln Sie. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.

**FÜR MODELL A** - Verstärken und schneiden Sie die LINKEN Seitenkanten an den großen Punkten auf die gleiche Weise wie beim Rock ein.




**FÜR BEIDE MODELLE** - Stecken Sie auf der INNENSEITE die obere Kante des Rockfutters auf die untere Kante des Oberteilfutters, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.




### REISSVERSCHLUSS

**HINWEIS:** Der Reißverschluss kann länger sein als die Reißverschlussöffnung und wird nach dem Einsetzen des Reißverschlusses angepasst.



Halten Sie das Futter von der Reißverschlussöffnung fern. Öffnen Sie die linken Seitenkanten des Kleides oberhalb der Kerbe. Öffnen Sie den Reißverschluss und drücken Sie das Band auf der LINKEN Seite flach und rollen Sie die Spulen ab. Drücken Sie die Spulen nicht. (Verwenden Sie eine niedrige Bügeleiseineinstellung.) Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag knapp 6 mm unterhalb der Armausschnittnaht, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur unteren Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.



Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der LINKEN Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Achten Sie darauf, dass die oberen und unteren Kanten des Kleidungsstücks gleichmäßig sind. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.




Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie auf der INNENSEITE die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Nähen Sie bei Bedarf die verbleibende Naht, die an die vorherige Naht anschließt. Wenn der Reißverschluss länger als die Öffnung ist, nähen Sie mit einem starken Faden ein paar kleine Stiche über die Enden der Spulen am Ende der Öffnung. Schneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1.5 cm an die Handstiche heran ab. Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.




### FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN


Öffnen Sie das Futter an einer LINKEN Seitenkante. Nähen oder heften Sie auf der INNENSEITE die Taillennaht des Kleides an die Taillennaht des Futters entlang der Nahtzugabe.





Bügeln Sie an den LINKEN seitl. Öffnungskanten des Futters großzügig 1.5 cm nach unten. Stecken Sie das Futter auf der INNENSEITE an das Reißverschlussband; säumen Sie es fest.




**FÜR MODELL A** - Ziehen Sie die unteren Kanten des Kleides und des Futters an den LINKEN Seitenkanten nach oben, bringen Sie es RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind. Stecken Sie das Kleid unterhalb des großen Punktes entlang der Kanten der Schlitzöffnung an das Futter. Wenden Sie die untere Kante des Kleides nach INNEN (über den Futtersaum) entlang des 3.8 cm breiten Saums. Nähen Sie die Schlitzkanten vom großen Punkt bis zum Saum in einer 1.5 cm Naht zusammen. Beschneiden Sie die Naht.



Wenden Sie die Schlitzkanten RECHTS nach außen; bügeln Sie und bügeln Sie den Kleidsaum nach oben. Nähen Sie mit Kettelstichen auf der INNENSEITE den Saum des Kleides fest. Für den Kettelstich bringen Sie die Nadel bei A heraus, dann bringen Sie den Faden mit einem Abstand von 1.3cm bei B nach innen, über 6 mm bei C heraus und mit einem Abstand von 2 cm bei D zurück nach innen. Fahren Sie auf die gleiche Weise ab E fort.




**FÜR MODELL B** - Bügeln Sie die 3.8 cm Saumzugabe am Kleid nach oben. Steppen Sie mit Kettelstichen fest. Für den Kettelstich bringen Sie die Nadel bei A heraus, dann bringen Sie den Faden mit einem Abstand von 1.3cm bei B nach innen, über 6 mm bei C heraus und mit einem Abstand von 2 cm bei D zurück nach innen. Fahren Sie auf die gleiche Weise von E aus fort. (Siehe Schritt oben für Details zum Kettelstich.)




### FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

Nähen Sie den VORD. BESATZ (7) an den Enden auf den RÜCKW. BESATZ (8), wobei die Kerben übereinstimmen. **STEPHEN** Sie die nicht eingekerbte Kante **KNAPPKANTIG**. Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS auf das Kleid an der OBERkante, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht.




**STEPHEN** Sie den Besatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach INNEN; bügeln Sie. Damit der Besatz an seinem Platz bleibt, heften Sie ihn an den Schulter- und Seitenkanten an das Futter.




### SCHLEIFE B


Falten Sie die UNTERE SCHLEIFE (13) RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind und bringen Sie dabei die eingeschnittenen Kanten zusammen. Nähen Sie über die Einkerbung, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden.



Falten Sie die Schleife entlang den Falllinien und bringen Sie die Naht zur Mitte. Nähen Sie die Seitenkanten. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.




Wenden Sie die Schleife; bügeln Sie sie. Säumen Sie die Öffnung geschlossen.



Machen Sie die OBERE SCHLEIFE (14) auf die gleiche Weise. Stecken Sie die LINKE Seite der oberen Schleife auf die RECHTE Seite der unteren Schleife. Falten Sie die Akkordeonfalte entlang der Mittellinie und heften Sie sie zusammen.




Falten Sie den KNOTEN (15) in der Hälfte und bringen Sie die eingekerbten Kanten zusammen. Nähen Sie.



Drehen Sie den Knoten RECHTS außen, bringen Sie die Naht auf der UNTERSEITE in die Mitte; bügeln Sie.



Legen Sie den Knoten um die Mitte der Schleife, drehen Sie ihn um und lappen Sie ein Ende auf der UNTERSEITE. Säumen Sie die Enden sicher, wobei die Unterseite der Schleife mitgefasst wird. Heften Sie die Schleife unsichtbar über der Schulternaht an das Kleid, wie auf dem Umschlag gezeigt.




### KLEID C,D

**HINWEIS:** Beschneiden Sie 1.3 cm von der unteren Kante der FUTTERABSCHNITTE des ROCKVORDERTEILS (20), des ROCKRÜCKENTEILS (21) und des SEITL. ROCKVORDERTEILS UND DES SEITL. ROCKRÜCKENTEILS (22), bevor Sie die Nähte nähen.


### EINLAGE

Stecken Sie die Einlage auf die LINKE Seite der Abschnitte des KRAGENS (19). Befestigen Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers. 19




### KLEID


**STEPHEN** Sie die Halsausschnittkante des VORD. OBERTEILS (16) in Pfeilrichtung **FEST**. Nähen Sie einen **ABNÄHER** oder **ABNÄHER(-N)** und bügeln Sie nach unten.




Stecken Sie das RÜCKW. OBERTEIL (17) RECHTS AUF RECHTS auf das SEITL. RÜCKW. OBERTEIL (18) entlang den hinteren Seitenkanten, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. Nähen Sie das vordere Oberteil an den Seitenkanten auf das rückw. Oberteil. Nähen Sie entlang der Nahtzugaben mit einem großzügigen Abstand von 1 cm zu den Nähten, um einen Tunnel für die Stäbchen zu machen. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin. Heften Sie durch die Unterkanten des Tunnels entlang der Nahtlinie.




Schneiden Sie ein Stück Korsettstäbchen in der Länge jedes Tunnels zu, ohne die oberen und unteren Nahtzugaben. Entfernen Sie die Stäbchen vom Tunnel. Beschneiden Sie 6 mm von jedem Ende und biegen Sie die Enden wie gezeigt. Führen Sie die Stäbchen zwischen den Nahtzugaben ein. Heften Sie 1.5 cm von der oberen Kante entfernt, achten Sie darauf, dass die Stäbchen nicht mitgefasst werden.




Stecken Sie das ROCKVORDERTEIL (20) RECHTS AUF RECHTS auf die Abschnitte des SEITL. ROCKVORDERTEILS (22), wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie.



Stecken Sie das ROCKRÜCKENTEIL (22) RECHTS AUF RECHTS auf die Abschnitte des SEITL. ROCKRÜCKENTEILS (21), wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. Nähen Sie das Rockvorderteil an den Seitenkanten an das Rockrückenteil.




Stecken Sie die untere Kante des Oberteils RECHTS AUF RECHTS auf die obere Rockkante, wobei die Mitten, Nähte und Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Oberteil hin.




## REISSVERSCHLUSS

**HINWEIS:** Der Reißverschluss kann länger sein als die Reißverschlussöffnung und wird nach dem Einsetzen des Reißverschlusses angepasst.


Öffnen Sie den Reißverschluss und drücken Sie das Band auf der LINKEN Seite flach und rollen Sie die Spulen ab. Drücken Sie die Spulen nicht. (Verwenden Sie eine niedrige Bügeleiseneinstellung.) Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.




Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der LINKEN Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Achten Sie darauf, dass die oberen und unteren Kanten des Kleidungsstücks gleichmäßig sind. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.



Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende hintere Mittelnaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stiches und leicht nach LINKS. Nähen Sie die Naht etwa 7.5 cm lang. Nähen Sie den Rest der Naht mit Ihrem normalen Nähfuß.




Wenn der Reißverschluss länger als die Öffnung ist, nähen Sie mit einem starken Faden ein paar kleine Stiche über die Enden der Spulen am Ende der Öffnung. Schneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1.5 cm an die Handstiche heran ab. Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.




## FUTTER


Nähen Sie die Futterteile des Kleides auf die gleiche Weise wie das Kleid, lassen Sie dabei den Tunnel für die Stäbchen weg. Öffnen Sie die Öffnungskanten der hinteren Mitte des Kleides und rollen Sie die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS auf das Kleid, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkante von der hinteren Öffnungskante zur Halskante. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie Kurven ein, und schneiden Sie zir Steppnat am großen Punkt ein.




Stecken Sie die hinteren Öffnungskanten zusammen. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie 1.3 cm von den hinteren Kanten entfernt, halten Sie dabei die Reißverschlusszähne frei. Beschneiden Sie die Ecken. Schneiden Sie die hinteren Mittelkanten nicht ein.



**STEPPEN** Sie das Futter **UNTER**, so weit wie möglich. Wenden Sie das Futter und die hinteren Kanten nach INNEN, rollen Sie dabei die Reißverschlusszähne wieder ein, bügeln, drücken Sie dabei die Halskante zwischen den Einschnitten heraus Heften Sie das Futter entlang der Halskante an das Kleid.



Ziehen Sie das Futter auf der INNENSEITE heraus. Stecken Sie die hinteren Futterkanten unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Nähen Sie.




## KRAGEN


Nähen Sie mit der Maschine 1.3 cm von der eingekerbten Kante des Besatzes des KRAGENS (19). Schneiden Sie die eingeschnittene Kante des Kragenbesatzes zur Steppnaht an den großen Punkten ein. Bügeln Sie großzügig 1.3 cm an der Schnittkante zwischen den Einschnitten nach unten. Beschneiden Sie auf 6 mm.




Nähen Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS an den Kragen entlang der langen, nicht eingekerbten Kante. Beschneiden Sie die Naht.




**STEPPEN** Sie den Besatz **UNTER**. Nähen Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS an den Kragen entlang den verbleibenden Kanten, lassen Sie dabei die eingeschnittene Kante zwischen den großen Punkten offen. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.




Wenden Sie den Kragen; bügeln Sie. Stechen Sie die Knopflöcher auf den Markierungen.



Schneiden Sie die Halskante des Kleides an der Heftnaht ein. Stecken Sie den Kragen auf das Kleid RECHTS AUF RECHTS, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind und die großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.




Bügeln Sie die Naht zum Kragen hin und drücken Sie den Kragen nach außen. Stecken Sie auf der INNENSEITE die gebügelte Kragenkante über die Naht, sodass die Nadeln auf der AUSSENSEITE liegen. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE in der Rille der Naht, wobei die gebügelte Kante des Kragenbesatzes auf der INNENSEITE mitgefasst wird.



## ABSCHLUSS

Lappen Sie auf der AUSSENSEITE das LINKE Rückenteil des Kragens über das RECHTE, wobei die Mitten übereinstimmen. Nähen Sie die Knöpfe unter den Knopflöchern.



Um einen schmalen Saum am Kleid zu erhalten, bügeln Sie 6 mm an der unteren Kante nach unten. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie eine weitere 3 mm unter und nähen Sie sie fest. Machen Sie schmalen Saum am Kleidfutter auf die gleiche Weise.

