


Deutsch

ME2017

SEITE 1 SEITEN 4



S I N S O F M A N Y  
**knowme™**  
BY mimig™  
1-800-782-0323



SCANNEN SIE DEN  
QR-CODE FÜR EIN  
SCHRITT-FÜR-  
SCHRITT-VIDEO-  
TUTORIAL



@sinsofmany

**28 SCHNITTEILE**

1 OBERES VORDERTEIL - A

2 UNTERES VORDERTEIL - A

3 TASCHE - A

4 KLAFFE - A,B

5 RÜCKENTEIL - A

6 ÄRMEL - A

7 ÄRMELTUNNEL - A

8 GUMMIFÜHRUNG FÜR ÄRMEL - A

9 HALSBAND - A

10 VORD. BESATZ - A

11 RÜCKW. HALSAUSSCHNITTBESATZ - A

12 VORD. TUNNEL - A

13 RÜCKW. TUNNEL - A

14 GUMMIFÜHRUNG FÜR UNTERKANTE - A

15 VORDERTEIL - B,C

16 VORDERE TASCHE - B

17 VORDERBLENDE - B,C

18 RECHTER HOSENSCHLITZ - B,C

19 BESATZ DES LINKEN HOSENSCHLITZES - B,C

20 RÜCKENTEIL B,C

21 GESÄSSTASCHE B,C

22 RÜCKBLENDE - B,C

23 TRÄGER - B,C


24 RECHTER VORD. BUND - B,C

25 LINKER VORD. BUND - B,C

26 RÜCKW. BUND - B,C

27 GUMMIFÜHRUNG FÜR RÜCKENTEIL - B,C

28 TASCHE - C

**MUSTERMARKIERUNGEN**

FÄDENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fädenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALT LINIE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Tailenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.

Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trage erleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzubuten aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedrückt.

**GEGEBENENFALLS ANPASSEN**

SCHRUMPfen Sie den STOFF, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan MIT STRICHRICHTUNG für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschartierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschartierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH) - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

Für DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH) - Für Stoffe mit

Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Quer falte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für EINZELNE DICKE - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

**SCHNEIDEN UND MARKIEREN**

★ Schniden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschniden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff.

Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem SCHNEIDEN alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.) Schniden Sie GENAU aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidesetzer oder Paupapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a/b/c) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.



**ZUSCHNEIDEPLAN**

Um Ihren Look wie Sinsofmany zu gestalten, sehen Sie sich das Sew Along Video an.


| RECHTE<br>MUSTERSEITE | LINKE<br>MUSTERSEITE | RECHTE<br>STOFFSEITE | LINKE<br>STOFFSEITE |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

**JACKE A**



Teile: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

115 cm  
Mit Strichrichtung  
Größen 34-36-38-40-42115 cm  
Mit Strichrichtung  
Größen 44-46-48-50-52**EINLAGE**




Teile: 4-9-10-11

51 cm  
Ohne Strichrichtung  
alle Größen**FUTTER B VORDERE TASCHE UND GESÄSSTASCHE**



Teile: 16-21

115 cm  
Mit Strichrichtung  
Alle Größen150 cm  
Mit Strichrichtung  
Alle Größen**HOSE B**


Teile: 15, 18, 19, 20, 23 24 25

115 cm  
Mit Strichrichtung  
GRÖSSEN 34-36-38-40-42-44-46115 cm  
Mit Strichrichtung  
GRÖSSEN 44-46-48-50-52150 cm  
Mit Strichrichtung  
Alle Größen**EINLAGE B, C**

Teile: 18,19,24,25 26

51 cm  
Ohne Strichrichtung  
Alle Größen115 cm  
Mit Strichrichtung  
Alle Größen**HOSE C**

Teile: 15 18 19 20 23 24 25 28

115 cm  
Mit Strichrichtung  
Alle Größen**NAHTZUGABEN**

Es sind 1.5 cm Nahtzubuten im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

STECKEN UND ANPASSEN  
Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.BÜGELN  
Bügeln Sie die Nahtzubuten flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand. Alle Rechte vorbehalten. In den USA gedruckt.

**GLOSSAR**

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

**KNAPPKANTIG NÄHEN** – Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

**VERSÄUBERN** – Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) Mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

**SCHMALER SÄUMEN** – Saum einschlagen, bügeln und bei Bedarf die Fülle eindrücken. Öffnen Sie den Saum. Wieder einschlagen, so dass die Schnittkante entlang der Falte liegt; bügeln. Entlang der Falte einschlagen; nähen.


**VERSTÄRKEN** – Mit kleinen Maschinenstichen nähen Sie entlang der Nahtlinie, wie in der Nähanleitung angegeben.

**SÄUMEN** – Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

**FESTSTEPPEN** – Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 1.3 cm von der Schnittkante).

**ABSTEPPEN** – Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.


**UNTERSTEPPEN** – Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.




@sinofmany

**JACKE A  
EINLAGE**



Stecken Sie die Einlage auf die linke Seite jedes passenden Stoff- oder Futterteils. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

**VORDER- UND RÜCKENTEIL**


Nähen Sie an der Oberkante des TASCHE (3) einen **SCHMALEN SAUM**. Heften Sie entlang der 1.5 cm Nahtzugabe an den Seitenkanten. Unter der Nahtzugabe entlang der Heftung wenden; bügeln.




Bringen Sie die Stecknadelhälfte der Druckknöpfe an den kleinen Punkten der Tasche gemäß den Anweisungen des Herstellers an. ODER wenn Sie es vorziehen, schneiden Sie zwei Stücke Klettband mit einer Höhe von 2 cm und einer Breite von 1.5 cm zu. Trennen Sie das Band ab. Stecken Sie die Schleifenabschnitte des Bandes über die kleinen Punkte auf die Tasche. Nähen Sie dicht an den Kanten des Bandes.




Stecken Sie die linke Seite der Tasche auf die rechte Seite von **UNTEREN VORDERTEIL** (2) entlang der Platzierungslinie, passend zu den großen Punkten und Kerben. **STEPSEN** Sie entlang der gebügelten Seitenkanten und mit einem Abstand von 6 mm AB. Heften Sie die Schnittkanten zusammen und **VERSTÄRKEN** Sie die oberen Ecken der Tasche erneut.




Stecken Sie die Teile der **KLAPPE** (4) RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die ungekerbte Kante. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. **STEPSEN** Sie den Besatz **UNTER**.





Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. **STEPSEN** Sie die fertige Kante **AB**. Stecken Sie die Klappe auf der Außenseite auf das untere Vorderteil (über der Tasche), wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Heften. Bringen Sie die Knopfleiste der Druckknöpfe gemäß den Anweisungen des Herstellers an den kleinen Punkten der Klappe an. ODER, falls gewünscht, stecken Sie die verbleibenden Hakenabschnitte des Bandes über den kleinen Punkten auf die Tasche. Nähen Sie dicht an den Kanten des Bandes.




Rechts auf rechts die Achselnaht des **ÄRMELTUNNELS** (7) nähen, dabei eine Öffnung zwischen kleinen Punkten lassen und an den Punkten mit Rückstichen steppen, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Naht auf.




Nähen Sie mit der Nähmaschine die Halsausschnittkante vom **OBEREN VORDERTEIL** (1) entlang der Nahtlinie. Nähen Sie mit der Nähmaschine Nahtlinien, wobei Sie die Nadel an den kleinen Punkten in den Stoff stecken. Nähen Sie die untere Kante des oberen Vorderteils, achten Sie darauf, dass Sie nicht in die gesäumte Kante der Tasche geraten. Bügeln Sie die Naht zum oberen Vorderteil hin. **STEPSEN** Sie auf der Außenseite das obere Vorderteil entlang der Naht **AB**. Schlagen Sie auf der Außenseite die Mitte des oberen Vorderteils zwischen den Nahtlinien ein und heften Sie es an den inneren Ecken fest, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Nähte heften.



Nähen Sie mit der Nähmaschine die Halsausschnittkante vom **RÜCKENTEIL** (5) entlang der Nahtlinie. Nähen Sie an den Seitennähten das Vorderteil an das Rückenteil.

**ÄRMEL**

Nähen Sie mit der Nähmaschine die Halsausschnittkante vom **ÄRMEL** (6) entlang der Nahtlinie. Unterarmnaht nähen.



Rechts auf rechts die Achselnaht des **ÄRMELTUNNELS** (7) nähen, dabei eine Öffnung zwischen kleinen Punkten lassen und an den Punkten mit Rückstichen steppen, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Naht auf.




Falten Sie den Tunnel der Länge nach zur Hälfte und legen Sie ihn links auf links, so dass die Schnittkanten gerade liegen. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Die Seite mit der Öffnung ist die Unterseite des Tunnels.




Stecken Sie den Tunnel mit der Unterseite zu Ihnen zeigend an den Ärmel, so dass die Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin und drücken Sie den Tunnel nach außen.




Schneiden Sie ein Stück 5 cm breites Gummiband in der Länge der **GUMMIFÜHRUNG FÜR ÄRMEL** (8) zu. Fädeln Sie das Gummiband durch die Öffnung im Tunnel ein. Die Enden überlappen und mit einer Sicherheitsnadel feststecken. Probieren Sie den Armel an und passen Sie ihn an. Nähen Sie die Gummien fest zusammen.




**SÄUMEN** Sie die Öffnungskanten des Tunnels zusammen. Verteilen Sie die Fülle gleichmäßig.




Drehen Sie den Reißverschluss nach außen und wenden Sie ihn unter der Nahtzugabe. Leicht bügeln.




Nähen Sie den **VORDEREN BESATZ** (10) mit der Maschine entlang der Nahtlinien. Schneiden Sie entlang der Mittel- und in den Ecken auf die gleiche Weise wie beim oberen Vorderteil ein, achten Sie darauf, nicht durch die Nähte zu schneiden. Nähen Sie die vorderen Besatz an den Schulterkanten an den **RÜCKW. HALSAUSSCHNITT BESATZ** (11). Nähen Sie mit der Nähmaschine die Halsausschnittkante entlang der Nahtlinie. Schneiden Sie die Halsausschnittkante an der Naht ein. **VERSÄUBERN** Sie die ungekerbten Kanten.




Stecken Sie auf der Außenseite den geschlossenen Reißverschluss mit der Vorderseite nach unten auf die rechte vordere Öffnung, platziere Sie die Mitte des Reißverschlusses 6 mm von der Nahtlinie entfernt und den oberen Anschlag genau unter dem großen Punkt. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und heften Sie entlang der rechten Nahtlinie zwischen dem großen und dem kleinen Punkt. (Die Länge des Reißverschlusses wird später angepasst).




Stecken Sie die linke vordere Öffnung rechts über den Reißverschluss, platzieren Sie die Mitte des Reißverschlusses 6 mm von der Nahtlinie entfernt und den oberen Anschlag knapp unterhalb des großen Punktes. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und heften Sie entlang der linken Nahtlinie zwischen dem großen und dem kleinen Punkt (die Länge des Reißverschlusses wird später angepasst).




Drehen Sie den Reißverschluss nach außen und wenden Sie ihn unter der Nahtzugabe. Leicht bügeln.




Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie ihn und drehen Sie den Reißverschluss nach außen.




Wenden Sie das Nackenband und den Besatz auf der Innenseite auf die Rückseite der Jacke. Bringen Sie die Nähte des Nackenbandes so weit wie möglich zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie dicht an der Naht zwischen den vorderen Armlöchern und bügeln Sie den Besatz und den Kragen an seinen Platz zurück.




Öffnen Sie den Reißverschluss. Arbeiten Sie jeweils an einer Hälfte des Kleidungsstücks und öffnen Sie die vorderen Öffnungskanten des rechten oberen Vorderteils, wobei die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante entfernt sind. Falten Sie das Nackenband der Länge nach zur Hälfte und bringen Sie die vordere Kante der vorderen Nackenblende über das obere Vorderteil. Stecken. Nähen Sie die rechte vordere Nackenkante von der Nackenbandfalte bis zum kleinen Punkt, wobei Sie am Punkt mit Rückstichen steppen, um die Naht zu verstärken.




Öffnen Sie die **LINKEN** Öffnungskanten der Vorderteil und rollen Sie die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. Falten Sie das Nackenband der Länge nach zu Hälften und bringen Sie die vordere Kante des vorderen Halsausschnittbesatzes über das obere Vorderteil, wobei die Nackennähte, die großen und die kleinen Punkte übereinstimmen. Stecken. Nähen Sie die rechte vordere Nackenkante von der Nackenbandfalte bis zum kleinen Punkt, wobei Sie am Punkt mit Rückstichen steppen, um die Naht zu verstärken.




Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie ihn und drehen Sie den Reißverschluss nach außen.




Wenden Sie das Nackenband und den Besatz auf der Innenseite auf die Rückseite der Jacke. Bringen Sie die Nähte des Nackenbandes so weit wie möglich zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie dicht an der Naht zwischen den vorderen Armlöchern und bügeln Sie den Besatz und den Kragen an seinen Platz zurück.




RECHTS AUF RECHTS falten Sie das Vorderteil entlang der verbleibenden Nahtlinie zusammen und falten Sie die untere Kante des Besatzes von der Naht weg. Nähen Sie über die verbleibende Nahtzugabe. Um den Reißverschluss zu sichern, nähen Sie erneut über die vorherige Naht. Schneiden Sie das Ende des Reißverschlusses ggf. Auf 1.5 cm zu. Bügeln Sie die Enden und die untere Kante des Besatzes nach unten.



**STEPHEN** Sie auf der Außenseite die Kanten des vorderen Reißverschlusses mit **AB**.




Heften Sie auf der Innenseite den Besatz an den Armlochnähten und der unteren vorderen Naht an die Jacke.




## TUNNEL


Nähen Sie rechts auf rechts den VORD. BESATZ (12) an den Seitenkanten an den RÜCKW. BESATZ (13), lassen Sie dabei eine Öffnung in der linken Seitennaht zwischen kleinen Punkten und steppen Sie mit Rückstichen an den Punkten, um die Naht zu verstärken.



Bügeln Sie die Nähte auseinander. Falten Sie den Tunnel der Länge nach zur Hälfte und legen Sie ihn links auf links, so dass die Schnittkanten gerade liegen. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Die Seite mit der Öffnung ist die Unterseite des Tunnels.




Stecken Sie den Tunnel mit der Unterseite zu Ihnen zeigend auf die Jacke, wobei die Mittel- und Seiten nähte übereinstimmen müssen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Naht zur Jacke hin und drücken Sie den Tunnel nach außen.




## MODELL B: VORDERE TASCHE

**HINWEIS:** Es kann notwendig sein, die Länge des Reißverschlusses anzupassen. Dies wird in der Anleitung beschrieben, wenn es notwendig ist.

Nähen Sie entlang der Nahtlinien auf dem Vorderteil, wobei Sie die Nadel an den kleinen Punkten im Stoff schwenken. Schneiden Sie entlang der durchgezogenen Linien ein und achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Nähte stechen.



**SÄUMEN** Sie die Öffnungskanten des Tunnels zusammen. Verteilen Sie die Mehrweite gleichmäßig.




## HOSE B, C

**HINWEIS:** Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell abgebildet.


### EINLAGE

Stecken Sie die Einlage auf die linke Seite jedes passenden Stoffabschnitts. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers. **HINWEIS:** Verwenden Sie 18 cm lange Reißverschlüsse für Taschen und Schlitz; verwenden Sie 23 cm lange Reißverschlüsse für das Inneneinbein.




### VORDERTEIL

**STEPHEN** Sie die Oberkante des VORDERTEILS (15) **FEST**. Nähen Sie mit der Maschine entlang der Nahtlinie der inneren Beinkante. Rechts auf rechts und mit gleichmäßigen Schnittkanten das Vorderteil auf die VORDERBLENDE (17) stecken, dabei die Kerben aufeinander abstimmen und das Vorderteil ggf. An den Nähten feststecken. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Vorderteil hin. **STEPHEN** Sie auf der Außenseite das Vorderteil entlang der Nahtlinie **AB**. **VERSTÄRKEN** Sie die Vorderblende am unteren kleinen Punkt, indem Sie entlang der Nahtlinie nähen, die etwa 2.5 cm unterhalb des kleinen Punkts beginnt, bis zum Punkt nähen, am Punkt schwenken und bis zur Schnittkante nähen, wie gezeigt. Schneiden Sie auf die Naht an dem kleinen Punkt ein.




Wenden Sie den Reißverschluss und das Futter nach innen; bügeln Sie leicht darüber.

Falten Sie die vordere Tasche entlang der Faltlinie rechts auf rechts. Stecken Sie die Oberkante der Tasche auf die Nahtzugabe der oberen Nahtlinie (über dem Reißverschluss), wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten und steppen Sie mit Rückstichen an den Punkten zur Verstärkung der Naht.




## HOSENSCHLITZ UND REISSVERSCHLUSS


Übertragen Sie die Nahtlinie auf dem linken Vorderteil mit einem wasserlöslichen Stoffmarkierungsstift ODER durch Heften mit der Hand auf die Außenseite. Dies dient später als Orientierungshilfe für die Schlitznaht. **VERSTÄRKEN** Sie das linke Vorderteil, indem Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jeder Seite des großen Punktes nähen und durch den Punkt hindurch nähen.




Stecken Sie auf der INNENSEITE die Seitenkanten der vorderen Tasche rechts auf rechts zusammen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seitenkanten zusammen, fassen Sie dabei die abgeschnittenen Ecken ein, wie gezeigt. Nähen Sie erneut über die Verlängerungen des Reißverschlusses. Schneiden Sie die Enden des Reißverschlusses bis auf die Nahtzugabe zurück.




**NÄHEN** Sie auf der Außenseite dicht an den Reißverschlussnähten **KNAPPKANTIG**, dabei die Naht an den Enden rechtwinklig abschließen.




Schlagen Sie die rechte vordere Öffnungskante entlang der Faltlinie ein; bügeln.




Stecken Sie auf der Innenseite den rechten Hosen schlitz an die rechte vordere Öffnungskante (über dem Reißverschluss), wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie entlang der vorherigen Heftung für den Reißverschluss.




Nähen Sie auf der Außenseite mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante des Vorderteils durch alle Lagen.



**VERSÄUBERN** Sie die Außenkante des BESATZES DES LINKEN HOSENSCHLITZES (19). Stecken Sie den Besatz des Hosenschlitzes an der linken vorderen Öffnungskante, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, endend am großen Punkt. **STEPHEN** Sie den Besatz des Hosenschlitzes **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach innen.




Legen Sie das linke Vorderteil über das rechte, wobei die Mitten übereinstimmen. Heften Sie dicht an der Kante durch alle Dicken.




## MODELL C: VORDERE TASCHE


Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der gebogenen Kante der TASCHE (28). Heften Sie entlang der 1.5 cm Nahtzugabe an den Vorder- und Unterkanten. Wenden Sie unter der Nahtzugabe entlang der Heftung; bügeln Sie.




Schlagen Sie die obere Kante des Vorderteils rechts auf rechts von der oberen Nahtlinie nach unten um, so dass die Nahtzugabe des Schlitzes nach oben verläuft. Stecken Sie die restliche Kante des Reißverschlusses entlang der Nahtlinie auf das Vorderteil, wobei die Mitte der Reißverschlusszähne 6 mm unterhalb der unteren Nahtlinie liegen muss. Heften Sie entlang der Nahtlinie zwischen den kleinen Punkten.




Stecken Sie die linke Seite der Tasche auf die rechte Seite des Vorderteils, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. **STEPHEN** Sie entlang der gebügelten Vorder- und Unterkanten und mit 6 mm Abstand **AB**. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Stecken Sie die Abschnitte vom **RECHTEN HOSEN-SCHLITZ** (18) rechts auf rechts und mit gleichmäßigen Schnittkanten zusammen. Nähen Sie die gebogene Kante. Beschneiden Sie die Naht. Wenden Sie den rechten Hosenschlitz auf rechts; bügeln Sie. Heften Sie 1 cm von den Schnittkanten entfernt. Bügeln Sie.




Stecken Sie den rechten Hosenschlitz aus dem Weg. Öffnen Sie den Besatz des Hosenschlitzes. Stecken Sie das restliche Reißverschlussband an den Besatz des Hosenschlitzes, lassen Sie dabei das linke Vorderteil frei. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an den Reißverschlusszähnen und entlang der Mitte des Reißverschlussbandes.




Wenden Sie den Besatz nach unten. Nähen Sie auf der Außenseite das linke Vorderteil entlang der Nahtlinien, lassen Sie dabei den rechten Hosenschlitz frei.



Wenden Sie den rechten Hosenschlitz fest zurück. Heften Sie auf der Innenseite den Hosenschlitz und den Besatz an der unteren Kante zusammen, wie gezeigt. Schneiden Sie das überschüssige Reißverschlussband ggf. Bis zur Unterkante des Hosenschlitzes zurück.



Falls gewünscht, nähen Sie auf der Außenseite mit der Maschine einen Riegel über das untere Ende des Hosenschlitzes durch alle Dicken.




## RÜCKENTEIL

**STEPPEN** Sie die Oberkante des RÜCKENTEILS (20)

**FEST**. Nähen Sie mit der Maschine entlang der Nahtlinie der inneren Beinkante. Rechts auf rechts und mit gleichmäßigen Schnittkanten das Rückenteil auf die RÜCKBLENDE (22) stecken, dabei die Kerben aufeinander abstimmen und das Rückenteil ggf. An den Nähten einschneiden. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin. Auf der Außenseite


**STEPPEN** Sie das Rückenteil entlang der Nahtlinie **AB**.

**VERSTÄRKEN** Sie die Rückblende am unteren kleinen Punkt, indem Sie entlang der Nahtlinie nähen, die etwa 2.5 cm unterhalb des kleinen Punkts beginnt, bis zum Punkt nähen, am Punkt schwenken und bis zur Schnittkante nähen, wie gezeigt. Schneiden Sie auf die Naht am kleinen Punkt ein.




## GESÄSSTASCHEN


**HINWEIS:** Es kann notwendig sein, die Länge des Reißverschlusses anzupassen. Dies wird in der Anleitung beschrieben, wenn es notwendig ist. Nähen Sie entlang der Nahtlinien auf dem Rückenteil, wobei Sie die Nadel an den kleinen Punkten im Stoff schwenken. Schneiden Sie entlang der durchgezogenen Linien ein und achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Nähte stechen.




Stecken Sie den geschlossenen Reißverschluss mit der Vorderseite nach unten auf das Rückenteil, wobei sich die Mitte der Reißverschlusszähne 6 mm unterhalb der unteren Nahtlinie befindet und das obere Ende des Reißverschlusses an einem kleinen Punkt an der Seite platziert wird, wobei die Enden über die kleinen Punkte hinausragen. Heften Sie zwischen den kleinen Punkten.




Stecken Sie die obere Kante der GESÄSSTASCHE (21) rechts auf rechts an die untere Kante der rückwärtigen Nahtlinie (über dem Reißverschluss), wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten und steppen Sie mit Rückstichen an den Punkten zur Verstärkung der Naht.




Falten Sie die Gesäßtasche entlang der Faltlinie rechts auf rechts. Stecken Sie die Oberkante der Tasche auf die Nahtzugabe der oberen Nahtlinie (über dem Reißverschluss), wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten und steppen Sie mit Rückstichen an den Punkten zur Verstärkung der Naht.



Stecken Sie auf der INNENSEITE die Seitenkanten der Gesäßtasche rechts auf rechts zusammen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seitenkanten zusammen, fassen Sie dabei die abgeschnittenen Ecken ein, wie gezeigt. Nähen Sie erneut über die Verlängerungen des Reißverschlusses. Schneiden Sie die Enden des Reißverschlusses bis auf die Nahtzugabe zurück.




**NÄHEN** Sie auf der Außenseite dicht an den Reißverschlussnähten **KNAPPKANTIG**, dabei die Naht an den Enden rechtwinklig abschließen.




## INNERE BEINNAHT UND REISSVERSCHLÜSSE


Nähen Sie an den inneren Beinkanten zwischen den kleinen Punkten von vorne nach hinten, steppen Sie an den Punkten ab, um die Naht zu verstärken.




Wenden Sie den Reißverschluss und das Futter nach innen; bügeln Sie leicht darüber.




Schlagen Sie die obere Kante des Rückenteils rechts auf rechts von der oberen Nahtlinie um, so dass die Nahtzugabe des Schlitzes nach oben verläuft. Stecken Sie die restliche Kante des Reißverschlusses entlang der Nahtlinie auf das Rückenteil, wobei die Mitte der Reißverschlusszähne 6 mm unterhalb der unteren Nahtlinie liegen muss. Heften Sie entlang der Nahtlinie zwischen den kleinen Punkten.




Schlagen Sie unter die obere Kante des Reißverschlussbandes um. Stecken Sie den geschlossenen Reißverschluss mit der Vorderseite nach unten an die inneren Beinöffnungskanten, mit der Mitte der Reißverschlusszähne 6 mm von den gebügelten Kan ten entfernt, und platzieren Sie das obere Ende des Reißverschlusses 3.2cm von der Schnittkante entfernt. Heften.




**LINKS AUF LINKS** falten Sie den Träger (23) der Länge nach zur Hälfte. Bügeln und eine Falte eindrücken. Öffnen Sie die langen Kanten des Trägers und drehen Sie sie auf die linke Seite, so dass sie sich an der Falte treffen. Bügeln Sie. Falten Sie der Träger der Länge nach zur Hälfte und bringen Sie die gebügelten Kanten zusammen. Nähen Sie dicht an den beiden Längskanten.



Schneiden Sie den Stoffträger in vier 6.3 cm lange Segmente und den Garniturstoffträger in drei 6.3 cm lange Segmente. Stecken Sie die Träger an der Außenseite über den großen Punkten an die Oberkante der Hose, heften Sie die Schnittkanten gerade.




Stecken Sie den **RECHTEN VORDEREN BUND** (24) und den **LINKEN VORDEREN BUND** (25) an den Enden an das **HINTEREN BUND** (26). Nähen Sie. Stecken Sie das Bundband rechts auf rechts an die Hose, wobei die Mittelpunkte, Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht; bügeln Sie das Band aus und drücken Sie die Naht zum Band hin.




## MITTELNAHT

Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil der Hose an der Mittelnaht, die an die vorherige Naht anschließt.




Nähen Sie die Enden des Bundbesatzes. Bügeln Sie unter 1.3 cm an der eingekerbten Kante. Beschneiden Sie auf 6 mm. Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts an den Bund, so dass die Mittelpunkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die obere Kante und die Enden des Bunds. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.




## SEITENNÄHTE

Nähen Sie das Vorderteil an den Seitenkanten auf das Rückenteil.




Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie. Stecken Sie die gebügelte Besatzkante über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der Außenseite. Nähen Sie auf der Außenseite im Nahgraben, lassen Sie dabei 7.5 cm lange Öffnungen an den Seitennähten und fangen Sie die gebügelte Kante des Besatzes auf der Innenseite ein, wie gezeigt.





**HINWEIS:** Die Träger aus dem Stoff werden auf die Vorderseite der Hose genäht. Die Träger aus dem Garniturstoff werden auf die Rückseite der Hose genäht.


Schneiden Sie ein 3.8 cm breites Gummiband in der Länge der GUHMIFÜHRUNG FÜR RÜCKENTEIL zu.




Befestigen Sie eine Sicherheitsnadel an einem Ende des Gummibandes. Fädeln Sie das Gummiband an der Öffnung durch den hinteren Tunnel, wobei die Enden wie gezeigt 1.3 cm über die Nähte hinausreichen. Stecken Sie die Stecknadeln an der Außenseite fest, probieren Sie die Hose an und passen Sie sie gegebenenfalls an.




Nähen Sie den Bund auf der Außenseite über die Seiten nähte, wobei Sie das Gummiband auf der Innenseite einfassen lassen und feststecken. Nähen Sie in der Naht des Bunds und schließen Sie an die vorherige Naht an.



Bügeln Sie die verbleibenden Enden der Träger um 1 cm ein. Bügeln Sie die Träger auf der Außenseite nach oben und nähen Sie die gebügelten Enden über die großen Punkte.



Machen Sie ein Knopfloch im linken Bund an der Markierung. Nähen Sie den Knopf am rechten Bund am kleinen Punkt.



Bügeln Sie die Saumzugabe an jedem Hosenbein nach oben. Drehen Sie die Schnittkante 6 mm nach unten; bügeln. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante zwischen den Reißverschlussnähten. **SÄUMEN** Sie die Saumkante an den Reißverschluss.

