

Deutsch

ME2018

SEITE 1 SEITEN 4

JULIAN CREATES

knowME™

BY mimi g

1-800-782-0323

SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL

@juliancreates

23 SCHNITTEILE

1 VORDERTEIL - A,B

2 RÜCKENTEIL - A,B

3 RÜCKW. PASSE - A,B

4 VORD. BESATZ - A,B

5 ÄRMEL - A,B

6 BLENDE - A

7 MANSCHETTE - A

8 KNOPFLOCHLEISTE - A,B

9 ÄRMELBAND - B

10 VORDERTEIL - C

11 TASCHENBESATZ - C,D

12 VORDERE PASSE - C,D

13 LINKER HOSENSCHLITZ - C,D

14 RECHTE UNTERLAGE- C,D

15 RÜCKENTEIL - C

16 PASPELSTREIFEN - C,D

17 BESATZ DER GESÄSSTASCHE - C,D

18 GESÄSSTASCHE - C,D

19 LINKER BESATZ - C,D

20 RECHTER BESATZ - C,D

21 TRÄGER- C,D

22 VORDERTEIL - D

23 RÜCKENTEIL D

MUSTERMARKIERUNGEN

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführendetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHRUMPFEN Sie den STOFF, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite. Verwenden Sie das Auflageplan MIT STRICHRICHTUNG für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH) - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

*DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH) - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querspalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für EINZELNE DICKE - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem SCHNEIDEN alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.) Schneiden Sie GENAU aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

TOP A

Teile: 1-2-3-5

115 cm mit Strichrichtung Größen 34-36-38-40-42-44-46-48

EINLAGE A

Teile: 4,7

51 cm ohne Strichrichtung alle Größen

TOP B

Teile: 1-2-3-5

115 cm mit Strichrichtung Größen-34-36-38-40-42

GARNITURSTOFF B: VORDEREN BESATZ, ÄRMELBAND

Teile: 4-9

115,150 cm mit Strichrichtung alle Größen

EINLAGE B

Teil: 4

51 cm ohne Strichrichtung alle Größen

HOSE C

Teile: 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21

115 cm mit Strichrichtung Größen 34-36-38-40-42-44

GARNITURSTOFF A: BESATZ, KRAGEN, MANSCHETTE, BLENDE

Teile: 4 6 7


115,150 cm mit Strichrichtung alle Größen

150 cm mit Strichrichtung alle Größen

150 cm mit Strichrichtung alle Größen

© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand. Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.


150 cm
mit Strichrich-
tung
alle Größen




HOSE D

Teile: 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 34-36-38-40-42-44



115 cm
mit Strichrichtung
Größen 46-48-50-52




150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen



EINLAGE C,D

Teile: 13 14 16 19 20


51 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen




FUTTER C,D

Teil: 18

115 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen




NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL



NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR


Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTD RUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

VERSÄUBERN - Nähen Sie 6 mm von der Kante entfernt, wenden Sie entlang der Naht und nähen Sie mit dem Zickzack über die Kante ODER versäubern Sie die Schnittkanten.

VERSTÄRKEN - Nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jeder Seite der in der Nähanleitung angegebenen Markierung, wobei Sie durch die Markierung nähen. Schneiden Sie an der Markierung, wobei Sie darauf achten müssen, dass Sie nicht durch die Nähte schneiden, wie in den Nähanweisungen angegeben.

FESTST EPPEN - Nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt).

UNTERST EPPEN - Bügeln Sie den Besatz und die Naht vom Kleidungsstück weg und nähen Sie durch den Besatz und die Nahtzugaben dicht an der Naht.




@juliancreates

TOP A,B

HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, wird das **Modell A** gezeigt.


EINLAGE

Stecken Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes passenden Stoffabschnitts. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.




VORDERTEIL, RÜCKENTEIL UND KRAGEN


VERSTÄRKEN und schneiden Sie die Vorderteile (1) am kleinen Punkt ein. Nähen Sie die hintere Mittelnäht der Vorderteile.




Für die Falten im Rückenteil (2), auf der **AUSSEN-SEITE**, entlang der durchgezogenen Linien falten. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien; stecken Sie sie fest. Heften Sie über die Schnittkante.




Stecken Sie ein Teil der rückw. Passe (3) rechts auf rechts an die obere Kante des Rückenteils, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen; heften Sie es fest.




Für den Besatz die Nahtzugabe an den Schulterkanten des verbleibenden Rückenteils der Passe einschlagen; bügeln. Schneiden Sie die gebügelten Nahtzugaben auf 1 cm zurück. Stecken Sie die rechte Seite des Passenteils auf die linke Seite des Rückenteils. Nähen Sie. Beschneiden.




Wenden Sie die Passe und die Passformseite nach oben über die Naht; bügeln Sie. **ST EPPEN** Sie die Halsausschnittkante des Rückenteils **FEST**.




Schneiden Sie die Halsausschnittkante des Rückenteils entlang der Kurven ein. **RECHTS AUF RECHTS** stecken Sie das Vorderteil auf das Rückenteil an den Schultern und der hinteren Halsausschnittkante, wobei die hinteren Mitten und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, indem Sie mit der Nadel in den Stoff an den kleinen Punkten einstechen, wobei die gebügelten Kanten des Passenbesatzes frei bleiben. Beschneiden Sie die Halsnaht des Rückenteils; schneiden Sie die Kurven ein. Schneiden Sie auf den kleinen Punkten durch alle Dicken hindurch, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Nähte schneiden. Nähen Sie an den Seitennähten das Vorderteil an das Rückenteil.




Bügeln Sie die Schulternähte nach hinten, dabei bügeln Sie die Halsnaht des Rückenteils zum Kragen hin. Nähen Sie die Schulternähte in den Passenbesatz. Säumen Sie die gebügelten Kanten des Passenbesatzes über die Nähte. Heften Sie die Armausschnittkanten zusammen.




VERSTÄRKEN und schneiden Sie die Vord. Besatzteile (4) am kleinen Punkt ein. Nähen Sie die hintere Mittelnäht der Vorderteile. Nähen Sie mit der Maschine 1.5 cm von den Hals- und Schulterkanten des Besatzes entfernt. **VERSÄUBERN** Sie die ungekerbte Besatzkante.



Bügeln Sie unter der Nahtzugabe an den Hals- und Schulterkanten des Besatzes entlang der Maschinennaht. **RECHTS AUF RECHTS** stecken Sie den Besatz auf das Kleidungsstück, so dass die Nähte und Kerben übereinstimmen, und passen Sie den Besatz an der Vorderkante an. Nähen Sie entlang der Vorder- und Halskante. Schneiden Sie die Naht zurück, schneiden Sie die Kurven ein, falls erforderlich.




ST EPPEN Sie den Besatz von der unteren Kante bis zur doppelten Kerbe **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach innen. Bügeln Sie. Nähen Sie die Halsausschnittkante des Rückenteils dicht an der Naht, dabei die gebügelte Kante des Besatzes auf der **INNENSEITE** einfassen lassen. Säumen Sie die Schulterkanten des Besatzes an der Schulternaht.




ÄRMEL A


Stecken Sie die **RECHTE** Seite der Blende (6) auf die **LINKE** Seite des Ärmels (5), sodass die Nahtlinien übereinstimmen. Nähen Sie bis zu den kleinen Punkten. Schlitzen Sie zwischen den Nähten ein und schneiden Sie diagonal zu den kleinen Punkten ein.




Wenden Sie die Blende nach aussen. Bügeln Sie die Nähte zur Blende und Oberkante nach außen.




Falten Sie die kürzere Seite der Blende entlang der Faltlinie und legen Sie die gebügelte Kante über die Naht. Nähen Sie dicht an der Kante und enden Sie an einem kleinen Punkt. Heften Sie über die Unterkante.




Falten Sie die verbleibende Seite der Leiste entlang der Faltlinie, legen Sie die gebügelte Kante über die Naht. Nähen Sie dicht an der Kante und enden Sie bei einem kleinen Punkt, lassen Sie dabei die kürzere Seite der Leiste frei. Heften Sie über die Unterkante.




Stecken Sie die obere Kante der Knopfleiste entlang der Platzierungslinie auf den Ärmel. Nähen Sie dicht an den Kanten und entlang der Nahtlinie, wie gezeigt.



Um Falten an der unteren Kante des Ärmels zu machen, falten Sie auf der AUSSENSEITE entlang der durchgezogenen Linien. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien; stecken Sie sie fest. Heften Sie über die Schnittkante.




Nähen Sie die Unterarmnaht des Ärmels.




Bügeln Sie unter 1.5 cm an der gekerbten Kante der Manschette; schneiden Sie auf 1 cm zurück.




RECHTS AUF RECHTS nähen Sie den Besatz an die Maschette, lassen Sie dabei die eingekerbte Kante offen. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.




Wenden Sie die Maschette; bügeln Sie. RECHTS AUF RECHTS nähen Sie den Besatz an die Manschette, lassen Sie dabei die eingekerbte Kante offen. Heften. Nähen Sie.



Beschneiden Sie die Naht der Manschette; bügeln Sie zur Manschette hin. Stecken Sie die gebügelte Besatzkante über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE dicht an den fertigen Kanten, wobei Sie die gebügelte Kante auf der INNENSEITE einfassen lassen.




Stechen Sie ein Knopfloch in der Blende und Manschette an den Markierungen. Nähen Sie die Knöpfe an der Markierung an die Blende und Manschette.




ÄRMEL B


Nähen Sie die Unterarmnaht des Ärmels (5).



RECHTS AUF RECHTS nähen Sie die Enden des Ärmelbandes (9) zusammen. Schlagen Sie an der ungekerbten Kante 1.3 cm um. Bügeln Sie. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.



Stecken Sie das Ärmelband an der Unterkante des Ärmels fest. Steppen. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Ärmelband hin und drücken Sie das Band nach außen.




Drehen Sie das Band entlang der Faltlinie auf die INNENSEITE, stecken Sie die gebügelte Kante über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE das Band dicht an der Naht und fassen Sie dabei die gebügelte Kante auf der INNENSEITE ein.




FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN


Drehen Sie den Ärmel RECHTS außen. Halten Sie das Kleidungsstück mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armloch zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht RECHTS AUF RECHTS an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe, schrumpfen Sie die Mehrweite heraus.




Drehen Sie die untere Kante des Besatzes nach AUSSEN. Nähen Sie quer über den Besatz 1.5 cm oberhalb der Unterkante. Beschneiden Sie den Besatz dicht an der Naht. Beschneiden Sie das Kleidungsstück bis auf 1.5 cm an der Innenkante des Besatzes.



Wenden Sie den Besatz nach INNEN und bügeln Sie den Saum an der Unterkante des Tops hoch. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie den Saum beginnend an der Öffnungskante fest.



Um Knopflöcher im LINKEN Vorderteil zu markieren, legen Sie die Knopflochleiste (8) entlang der fertigen Kante des Kleidungsstücks, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen und die Unterkanten gleich sind, wie gezeigt. Übertragen Sie die Knopflochmarkierungen auf das Kleidungsstück. Stechen Sie die Knopflöcher auf den Markierungen. Legen Sie das LINKE Vorderteil über das RECHTE, sodass die Mitten passen. Nähen Sie die Knöpfe unter den Knopflöchern.




HOSE C, D

HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben wird das Modell C abgebildet.


EINLAGE

Stecken Sie die **EINLAGE** auf die linke Seite jedes passenden Stoffabschnitts. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.




VORDER- UND RÜCKENTEIL


Für die Falten im Vorderteil (10 ODER 22), auf der INNENSEITE, die gestrichelten Linien zusammenführen. Steppen Sie entlang der gestrichelten Linien und enden Sie am kleinen Punkt. Bügeln Sie die Falten zur vorderen Mitte hin. Heften Sie über die Schnittkante.




Stecken Sie den Taschenbesatz (11) RECHTS AUF RECHTS auf das Vorderteil, so dass die kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie eine einfache gekerbte Kante. Beschneiden Sie die Naht. Schneiden Sie die Kurven ein.




Wenden Sie den Besatz auf INNEN; bügeln Sie. Auf der AUSSENSEITE steppen Sie 6 mm von der fertigen Kante ab.





Stecken Sie auf der INNENSEITE die vord. Passe (12) auf den Taschenbesatz, wobei die Schnittkanten gerade sein müssen. Nähen Sie die doppelt gekerbte Kante wie gezeigt.




Legen Sie auf der AUSSENSEITE das Vorderteil des Kleidungsstücks über die Passe und das Taschenteil, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind; heften Sie sie fest. Heften Sie die Seiten- und Oberkanten zusammen, **VERSTÄRKEN** und schneiden Sie die Vorderteile an den großen Punkten ein und **STEPHEN** Sie die Oberkanten der Vorderteile **FEST**.




Nähen Sie einen Abnäher in die Rückenteile (15 ODER 23). Bügeln Sie die Abnäher von der Mitte weg. **VERSTÄRKEN** Sie die Rückenteile entlang der inneren Ecken der Nahtlinien, indem Sie sie an den kleinen Punkten schwenken, wie gezeigt.



Links auf links falten Sie den PASPEL-STREIFEN (16) entlang der Faltlinie in der Hälfte. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Heften Sie den Paspelstreifen auf der Außenseite entlang der unteren Nahtlinie an den kleinen Kreisen auf dem Rückenteil fest. Nähen Sie zwischen den äußeren kleinen Kreisen. Schneiden Sie die Schnittkanten des Paspelstreifens auf 6 mm zu.




Bügeln Sie unter 6 mm an der der langen, nicht markierten Kante des hinteren Taschenbesatzes (17). Stecken Sie auf der Außenseite die linke Seite des Besatzes auf die rechte Seite der Gesäßtasche (18), wobei die kleinen Punkte mit der gebügelten Kante entlang der Platzierung übereinstimmen. Nähen Sie die gebügelte Kante fest. Heften Sie die verbleibenden Kanten.




Heften Sie die Tasche rechts auf rechts entlang der Nahtlinie auf das Rückenteil, die kleinen Punkte passen zusammen. Nähen Sie entlang der Nahtlinien. (Nicht über die Enden nähen). Schneiden Sie die Tasche und die Hose zwischen den Nähten ein, und zwar diagonal zu den äußeren kleinen Punkten, wie gezeigt. (Enden des Paspelstreifens nicht einschneiden).




Wenden Sie die Tasche, die eingeschnittenen Ecken und die Enden des Paspelstreifens durch den Schlitz nach innen. Nähen Sie die eingeschnittenen Ecken und Enden des Paspelstreifens wie gezeigt zusammen.




Rechts auf rechts die Tasche entlang der Faltlinie falten, die Oberkanten sind gerade. Stecken. Nähen Sie die Seitenkanten der Tasche entlang der Nahtlinie. **OPTIONAL:** Wenn Sie die Tasche verstärken möchten, nähen Sie noch einmal dicht an den Seitenkanten unterhalb der kleinen Punkte.




Drehen Sie auf der Außenseite die Taillenkante der Hose/Shorts nach unten; stecken Sie die Tasche fest, wobei die kleinen Kreise wie gezeigt zusammenpassen. Heften Sie durch alle Dicken. Nähen Sie.



Heften Sie die Oberkante der Hose und der Tasche zusammen. Wenn Sie es vorziehen, nähen Sie auf der Außenseite dicht an den Enden und an der Oberkante der Taschenöffnung durch alle Dicken hindurch, wie gezeigt. **STEPPEN** Sie die Oberkanten der Rückenteile **FEST**.




Nähen Sie an den Seitennähten das Vorderteil an das Rückenteil.




VORD. HOSENSCHLITZ UND BESATZ


VERSÄUBERN Sie die geschwungene Kante des linken Hosenschlitzes (13). Rechts auf rechts stecken Sie den Hosenschlitz auf das LINKE Vorderteil, sodass die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie oberhalb des großen Punktes. Beschneiden Sie die Naht oberhalb der Kerbe bis auf 6 mm.




HINWEIS: Es kann erforderlich sein, den Reißverschluss zu kürzen. Um einen neuen Reißverschlussanschlag anzufertigen, legen Sie den Reißverschluss entlang der Öffnungskante mit der Zuglasche am oberen kleinen Punkt. Markieren Sie die Position des neuen Reißverschlussanschlags. Steppen Sie mit Überwendlichenstichen über die Zähne an der Markierung. Schneiden Sie den Reißverschluss 20 mm unterhalb des neuen Anschlags ab.




Öffnen Sie den Schlitz; bügeln Sie die Naht zum Schlitz hin. Schneiden oder drehen Sie die Enden des Reißverschlussbandes bis zum oberen Anschlag ein. Legen Sie auf der AUSSENSEITE den geschlossenen Reißverschluss mit der Vorderseite nach unten über die linke Schlitzleiste, platzieren Sie den oberen Anschlag des Reißverschlusses am kleinen Punkt und das Reißverschlussband entlang der Schlitzleiste, wie gezeigt. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht am Reißverschluss an der linken Kante des Reißverschlussbandes und 6 mm entfernt.




Drehen Sie den LINKEN Hosenschlitz nach AUSSEN. **VERSÄUBERN** Sie die nicht eingekerbte Kante des linken vorderen Besatzes (19). Bügeln Sie unter 1.5 cm an der Vorderkante des Besatzes. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE den linken Besatz an der Oberkante der Hose fest, indem Sie einen kleinen Punkt an der Seitennaht platzieren und ggf. an der Steppnaht feststecken. Nähen Sie entlang der Oberkante. Beschneiden Sie die Naht und schneiden Sie die Kurven ein.




STEPPEN Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**. Wenden Sie Besatz und Hosenschlitz nach INNEN. Bügeln Sie. Säumen Sie die vordere gebügelte Besatzkante an den Hosenschlitz.




Heften Sie den LINKEN Hosenschlitz entlang der Nahtlinie. **STEPPEN** Sie sie auf der Außenseite wie geheftet **AB**.




Unter 1 cm auf dem RECHTEN Vorderteil, oberhalb der verstärkten Kerbe, bügeln. Öffnen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie das rechte Vorderteil über das Reißverschlussband, dicht an den Zähnen, mit dem oberen Anschlag am kleinen Punkt. Heften. **HINWEIS:** Das linke Vorderteil überlappt 6 mm über das rechte und die großen Kreise passen zusammen.




RECHTS AUF RECHTS stecken Sie die rechte Unterlage (14) auf den Besatz der Unterlage, sodass die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie entlang der Außenkante mit einer 1 cm Naht und nähen Sie die Oberkante mit einer 1.5 cm Naht, lassen Sie die eingekerbte Kante offen. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken; schneiden Sie die Kurven ein.




Wenden Sie die Unterlage, bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Versäubern Sie die Schnittkanten mit einem Zickzackstich oder versäubern Sie die Schnittkanten mit einer Overlock, wenn Sie dies bevorzugen.




Heften Sie die rechte Vorderkante 1 cm über die eingekerbte Kante der Unterlage, wobei die Oberkanten gleichmäßig sind und die kleinen Punkte passen. Steppen Sie dicht an der gebügelten Kante durch alle Dicken mit einem Reißverschlussfuß ab.




VERSÄUBERN Sie die nicht eingekerbte Kante des rechten vord. Besatzes (20). Bügeln Sie unter 1 cm an der Vorderkante des Besatzes. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie den Besatz an der Oberkante der Hose fest, so dass die Kerben übereinstimmen, und heften Sie ihn ggf. an den Steppnähten fest. Heften. Nähen Sie entlang der Oberkante. Beschneiden Sie die Naht und schneiden Sie die Kurven ein.




STEPPEN Sie den Besatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz auf die INNENSEITE, bügeln. Säumen Sie die gebügelte Kante des Besatzes auf die Unterlage, um sie zu sichern.




Stecken Sie das Vorderteil an den inneren Beinnähten auf das Rückenteil, wobei die Kerben übereinstimmen und das Rückenteil entsprechend gedehnt wird. Nähen Sie.



Öffnen Sie den Besatz an der hinteren Mitte. Stecken Sie die gesamte Mittelnäht fest, wobei die Nähte und Markierungen übereinstimmen. Nähen Sie den Rest der Schritt naht an den großen Kreis im Vorderteil. Nähen Sie erneut 1 cm von der Nahtzugabe entfernt entlang der Kurve, wie gezeigt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.




Wenden Sie den Besatz auf die INNENSEITE. Heften Sie in der hinteren Mitte und an den Seitennähten von Hand. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE mit der Maschine einen Riegel über das untere Ende der Schlitzleiste durch alle Dicken hindurch.



ABSCHLUSS

Nähen Sie das Knopfloch in die RECHTE Unterlage an der Markierung ein. Auf der INNENSEITE nähen Sie den Haken am LINKEN HOSENSCHLITZ am großen Punkt von Hand. Auf der AUSSENSEITE die Ösenhälfte unter dem Haken an die RECHTE Unterlage nähen. Auf der INNENSEITE den Knopf an der LINKEN Vorderseite annähen, wobei das Knopfloch als Führung dient.



LINKS AUF LINKS falten Sie den Träger (21) der Länge nach zur Hälfte. Bügeln und eine Falte eindrücken.




Öffnen Sie die langen Kanten des Trägers und drehen Sie sie auf die LINKE Seite, so dass sie sich an der Falte treffen. Bügeln Sie.



Falten Sie der Träger der Länge nach zur Hälfte und bringen Sie die gebügelten Kanten zusammen. Nähen Sie dicht an den beiden Längskanten.




Schneiden Sie sieben Träger mit einer Länge von jeweils 7 cm zu. Bügeln Sie unter 6 mm an den Trägerenden unten. Auf der AUSSENSEITE die Träger an der Hose feststecken, die Enden über den großen Punkten zentrieren. Nähen Sie dicht an den gebügelten Kanten.



SAUM C

Bügeln Sie den Saum an der Unterkante der Hose nach oben. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.



AUFSCHLAG D

Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante der Hose. Wenden Sie die untere Kante entlang der Falllinie nach INNEN. Bügeln Sie. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.



Drehen Sie die 4.5 cm der unteren Kante nach AUSSEN und bilden Sie so den Aufschlag zu bilden. Nähen Sie in den Graben oder die "Rille" jeder Beinnäht, um sie zu sichern.

