



150 cm
avec sens
toutes les tailles




PANTALON D

utilisez les pièces : 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23


115 cm
avec sens
tailles 34 36 38 40 42 44



115 cm
avec sens
tailles 46 48 50 52




150 cm
avec sens
toutes les tailles



ENTOILAGE C, D

utilisez les pièces : 13 14 16 19 20


51 cm
sans sens
toutes les tailles



DOUBLURE C, D


utilisez la pièce : 18

sans sens
toutes les tailles




INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS



RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.



ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

FINIR LE BORD- Piquez à 6 mm du bord, rentrez le bord le long de la piqûre et piquez au point droit ou au point zigzag, ou surjetez les bords non finis.

RENFORCER – Piquez sur la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté de la marque indiquée dans les Instructions de couture, en piquant à travers la marque. Crantez vers la marque, en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre comme indiqué dans les instructions de couture.

PIQÛRE DE SOUTIEN – Piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).

SOUS-PIQUER – Pressez la parementure et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture aussi près possible de la couture.




@juliancreates

HAUT A, B

NOTE : Les croquis montrent le **modèle A**, sauf indiqué différemment.

ENTOILAGE


Épinglez l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce correspondante en tissu. Faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation.



DEVANT, DOS ET COL


RENFORCEZ et crantez les pièces du devant (1) sur le petit cercle.

Piquez la couture du milieu dos des pièces du devant.




Pour former les plis sur l'ENDROIT du dos (2), pliez sur les lignes continues.


Amenez les pliures vers les lignes à tirettes ; épinglez. Bâtissez le bord non fini.




ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez une pièce de l'empiècement dos (3) sur le bord supérieur du dos, en faisant coïncider les milieux ; bâtissez.



Pour la parementure, repliez le rentré sur les bords de l'épaule de la pièce restante de l'empiècement dos ; pressez. Coupez les rentrés pressés à 1 cm. Épinglez l'endroit de la parementure d'empiècement sur l'envers du dos. Piquez. Égalisez.




Relevez la parementure et la parementure d'empiècement par-dessus la couture ; pressez. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du dos.




Crantez le bord de l'encolure du dos vers la piqûre de soutien le long des courbes.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le devant et le dos sur les épaules et le bord de l'encolure du dos, en faisant coïncider les milieux dos et les petits cercles. Piquez, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur les petits cercles, en maintenant les bords pressés de la parementure d'empiècement libres. Coupez la couture d'encolure dos ; crantez les courbes. Crantez vers le petit cercle à travers toute l'épaisseur, en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre. Piquez le devant et le dos sur les coutures latérales.



Pressez les coutures d'épaule vers le dos, en pressant la couture d'encolure dos vers le col.


Repliez les coutures d'épaule dans la parementure d'empiècement. Cousez les bords pressés de la parementure d'empiècement par-dessus les coutures aux points coulés. Bâtissez ensemble les bords de l'emmanchure.



RENFORCEZ et crantez les pièces de la parementure devant (4) sur le petit cercle.


Piquez la couture du milieu dos des pièces du devant. Piquez à 1.5 cm des bords de l'encolure et de l'épaule de la parementure.

FINISSEZ AU BORD sur le bord sans encoche de la parementure.




Rentrez au fer le rentré sur les bords de l'encolure et de l'épaule de la parementure, le long de la piqûre.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le vêtement en faisant coïncider les coutures et les encoches, en distribuant la parementure pour l'ajuster sur le bord du devant. Piquez le long du bord du devant et de l'encolure. Égalisez la couture, crantez les courbes si nécessaire.




SOUS-PIQUEZ la parementure du bord inférieur jusqu'à l'encoche double.

Retournez la parementure vers l'intérieur. Pressez. Piquez le bord de l'encolure du dos près de la couture, en prenant le bord pressé de la parementure sur l'INTÉRIEUR. Cousez les bords de l'épaule de la parementure sur la couture d'épaule aux points coulés.




MANCHE A


Épinglez l'ENDROIT de la patte de fermeture (6) sur l'ENVERS de la manche (5), en faisant coïncider les lignes de piqûre. Piquez, en pivotant aux petits cercles. Coupez entre la piqûre, en crantant en diagonale jusqu'aux petits cercles.




Retournez la patte vers l'extérieur. Pressez les coutures vers la patte et le bord supérieur vers l'extérieur.




Pliez le côté plus court de la patte sur la ligne de pliure, en plaçant le bord pressé par-dessus la couture. Piquez près du bord, en arrêtant au petit cercle. Bâissez le bord inférieur.




Pliez le côté restant de la patte sur la ligne de pliure, en plaçant le bord pressé par-dessus la couture. Piquez près du bord, en arrêtant au petit cercle, en maintenant le côté plus court de la patte libre. Bâissez le bord inférieur.




Épinglez le bord supérieur de la patte sur la manche le long de la ligne d'emplacement. Piquez près des bords et le long de la ligne de piqûre, comme illustré.



Pour former les plis sur l'ENDROIT du bord inférieur de la manche, pliez le long des lignes continues. Amenez les pliures vers les lignes à tirettes ; épinglez. Bâissez le bord non fini.




Piquez la couture de dessous de bras de la manche.




Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord à encoche de la parementure de poignet (7) ; coupez à 1 cm.




ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la parementure sur le poignet, en laissant le bord à encoche ouvert. Égalisez la couture et biaisez les coins.




Retournez le poignet ; pressez. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le poignet, en plaçant les bords de l'ouverture aux grands cercles. Bâissez. Piquez.



Coupez la couture de poignet ; pressez vers le poignet. Épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, surpiquez le poignet près des bords finis, en prenant le bord pressé sur l'ENVERS.




Faites la boutonnrière sur les marques de la patte de fermeture et du poignet. Cousez les boutons sur les marques.



MANCHE B


Piquez la couture de dessous de bras de la manche (5).




ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez ensemble les extrémités des pièces de la bande de manche (9). Pliez le rentré sur le bord sans encoche. Pressez. Coupez le rentré pressé à 1 cm.



Épinglez la bande sur le bord inférieur de la manche. Piquez. Égalisez. Pressez la couture vers la bande, en la pressant vers l'extérieur.




Retournez la bande vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure ; en épinglant le bord pressé par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez la bande près de la couture, en prenant le bord pressé sur l'ENVERS.




CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LES DEUX MODÈLES


Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le vêtement à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Coupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que le rentré, en rétrécissant l'ampleur.




Retournez le bord inférieur de la parementure vers l'EXTÉRIEUR. Piquez à travers la parementure à 1.5 cm au-dessus du bord inférieur. Égalisez la parementure près de la piqûre. Coupez le vêtement jusqu'à 1.5 cm du bord intérieur de la parementure.



Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez, en relevant au fer l'ourlet sur le bord inférieur du haut. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez l'ourlet sur place en commençant sur le bord de l'ouverture.



Pour marquer les boutonnnières sur le devant GAUCHE, placez le guide pour boutonnnières (8) le long du bord fini du vêtement, en faisant coïncider les milieux et ayant les bords inférieurs au même niveau, comme illustré. Reportez les marques de boutonnrière sur le vêtement. Faites les boutonnnières sur les marques. Superposez le devant GAUCHE au DROIT, en faisant coïncider les milieux. Cousez les boutons sous les boutonnnières.




PANTALON C, D

NOTE : Les croquis montrent le modèle C, sauf indiqué différemment.


ENTOILAGE

Épinglez l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce correspondante en tissu. Faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation.




DEVANT ET DOS


Pour former les plis sur l'ENVERS du devant (10 OU 22), superposez les lignes pointillées. Piquez le long des lignes pointillées en arrêtant au petit cercle. Pressez les plis vers le milieu devant. Bâissez le bord non fini.




ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure de poche (11) sur le devant, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez le bord à simple encoche. Égalisez la couture. Crantez les courbes.




Retournez la parmenture vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Sur l'ENDROIT, surpiquez à 6 mm du bord fini.





Sur l'ENVERS, ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la pièce de l'empiècement devant (12) sur la parementure de poche, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez le bord à double encoche, comme illustré.




Sur l'ENDROIT, superposez le vêtement devant à la pièce de l'empiècement et poche, en faisant coïncider les petits cercles, ayant les bords non finis au même niveau ; épinglez. Bâissez ensemble les bords du côté et supérieur. **RENFORCEZ** et crantez les pièces du devant sur les grands cercles. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords supérieurs des pièces du devant.




Piquez la pince sur les pièces du dos (15 OU 23). Pressez les pinces à l'opposé du milieu. **RENFORCEZ** les pièces du dos le long des coins intérieurs des lignes de piqûre, en pivotant aux petits cercles, comme illustré.



Envers contre envers, pliez les pièces de la bordure (16) en deux le long de la ligne de pliure. Bâissez ensemble les bords non finis.




Sur l'endroit, bâissez la bordure sur le dos, en faisant coïncider les petits cercles, en plaçant le bâti le long de la ligne de piqûre inférieure. Piquez entre les petits cercles extérieurs. Coupez les bords non finis de la bordure à 6 mm.




Rentrez au fer 6 mm sur le long bord sans marque de la parementure de poche dos (17). Sur l'endroit, épinglez l'envers de la parementure sur l'endroit de la poche dos (18), en faisant coïncider les petits cercles, ayant le bord pressé le long de l'emplacement. Piquez le bord pressé sur place. Bâissez les bords restants.




Endroit contre endroit, bâissez la poche sur le dos le long de la ligne de piqûre, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez sur les lignes de piqûre. (Ne piquez pas à travers les extrémités). Coupez la poche et le pantalon entre la piqûre, en crantant en diagonale jusqu'aux petits cercles extérieurs, comme illustré. (Ne crantez pas les extrémités de la bordure).




Retournez la poche, les coins crantés et les extrémités de la bordure vers l'intérieur à travers la coupe. Cousez ensemble les coins crantés et les extrémités de la bordure comme illustré.




Endroit contre endroit, pliez la poche sur la ligne de pliure, ayant les bords supérieurs au même niveau. Épinglez. Piquez les bords du côté de la poche sur la ligne de couture. **FACULTATIF** : Si vous préférez, pour renforcer, piquez de nouveau près des bords du côté au-dessous de petits cercles.




Sur l'endroit, rabattez le bord de la taille du pantalon/short ; épinglez la poche sur place, en faisant coïncider les petits cercles, comme illustré. Bâissez à travers toute l'épaisseur. Piquez.



Bâissez ensemble le bord supérieur du pantalon et de la poche. Si vous préférez, sur l'endroit, piquez près des extrémités et du bord supérieur de l'ouverture de la poche à travers toute l'épaisseur, comme illustré. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords supérieurs des pièces du dos.




Piquez le devant et le dos sur les coutures latérales.



BRAGUETTE DEVANT ET PAREMENTURE


FINISSEZ LE BORD sur le bord arrondi de la braguette gauche (13). Endroit contre endroit, épinglez la braguette sur le devant GAUCHE, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez au-dessus du grand cercle. Coupez la couture au-dessus du cran à 6 mm.




NOTE : Il peut être nécessaire de raccourcir la fermeture à glissière. Pour faire un nouvel arrêt de fermeture, place la fermeture le long du bord de l'ouverture avec la tirette sur le petit cercle supérieur. Marquez l'emplacement du nouvel arrêt de fermeture. Surfilez à travers les dents sur la marque. Coupez la fermeture 20 mm au-dessous du nouvel arrêt.




Dépliez la braguette ; pressez la couture vers la braguette. Égalisez ou rentrez les extrémités du ruban de la fermeture au même niveau que l'arrêt supérieur. Sur l'ENDROIT, placez la fermeture fermée vers le bas par-dessus la braguette gauche, en plaçant l'arrêt supérieur sur le petit cercle et le ruban de la fermeture le long de la couture de braguette, comme illustré. Piquez près de la fermeture sur le bord gauche du ruban de la fermeture et à 6 mm, en utilisant un pied à fermeture.




Retournez la braguette GAUCHE vers l'EXTÉRIEUR. **FINISSEZ AU BORD** sur le bord sans encoche de la parementure devant gauche (19). Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord du devant de la parementure. Sur l'ENDROIT, épinglez la parementure gauche sur le bord supérieur du pantalon en plaçant le petit cercle sur la couture latérale, en crantant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez le long du bord supérieur. Égalisez la couture et crantez les courbes.



SOUS-PIQUEZ la parementure aussi loin que possible. Retournez la parementure et la braguette vers l'INTÉRIEUR. Pressez. Cousez le bord pressé du devant de la parementure sur la braguette aux points coulés.




Bâissez la braguette GAUCHE sur place le long de la ligne de piqûre. Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** le long du faufil.




Rentrez au fer 1 cm sur le devant DROIT, au-dessus du cran renforcé. Ouvrez la fermeture. Épinglez le devant droit par-dessus le ruban de la fermeture, près des dents, ayant l'arrêt supérieur sur le petit cercle. Bâissez.


NOTE : Le devant gauche se superposera 6 mm au droit et les grands cercles coïncideront.




ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la partie dessous droite (14) sur la parementure de la partie dessous. Piquez le long du bord extérieur en couture de 1 cm, en piquant le bord supérieur en couture de 1.5 cm, en laissant le bord à encoche ouvert. Égalisez la couture et biaisez les coins ; crantez les courbes.




Retournez la partie dessous ; pressez. Bâissez ensemble les bords non finis. Pour finir les bords non finis, piquez au point zigzag ou surjetez par-dessus les bords non finis, si vous préférez.




Bâissez le bord du devant droit à 1 cm par-dessus le bord à encoche de la partie dessous, ayant les bords supérieurs au même niveau, en faisant coïncider les petits cercles. Surpiquez près du bord pressé à travers toute l'épaisseur, en utilisant un pied à fermeture.




FINISSEZ AU BORD sur le bord sans encoche de la parementure devant droit (20). Rentrez au fer 1 cm sur le bord du devant de la parementure. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord supérieur du pantalon, en faisant coïncider les encoches, en crantant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Bâissez. Piquez le long du bord supérieur. Égalisez la couture et crantez les courbes.




SOUS-PIQUEZ la parementure. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR, pressez. Cousez le bord pressé de la parementure sur la partie dessous pour consolider aux points coulés.




Épinglez le devant et le dos sur les coutures intérieures de la jambe, en faisant coïncider les encoches, en étendant le dos pour ajuster. Piquez.



Dépliez la parementure au niveau du milieu dos. Épinglez toute la couture du milieu, en faisant coïncider les coutures et les marques. Piquez le reste de la couture d'entrejambe jusqu'au grand cercle sur le devant, puis piquez à 1 cm à l'opposé du rentré le long de la courbe, comme illustré. Égalisez près de la seconde piqûre.




Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR. Bâissez à la main au niveau du milieu dos et sur les coutures latérales. Sur l'ENDROIT, piquez une barrette de renfort sur l'extrémité inférieure de la braguette à travers toute l'épaisseur.



FINITION

Faites la boutonnrière sur la marque de la partie dessous DROITE. Sur l'ENVERS, cousez à la main l'agrafe sur le grand cercle de la braguette GAUCHE. Sur l'ENDROIT, cousez la bride sur la partie dessous DROITE sous l'agrafe. Sur l'ENVERS, cousez le bouton sur le devant GAUCHE, en utilisant la boutonnrière comme un guide.



Pliez le passant (21) en deux dans le sens de la longueur ENVERS CONTRE ENVERS. Pressez, en marquant un pli.




Dépliez les longs bords du passant et retournez-les sur l'ENVERS de sorte qu'ils se rejoignent sur le pli. Pressez.



Pliez le passant en deux dans le sens de la longueur, en superposant les bords pressés. Piquez près des deux longs bords.




Coupez sept passants de 7 cm de longueur chacun. Rentrez 6 mm sur les extrémités des passants. Sur l'ENDROIT, épinglez les passants sur le pantalon, en centrant les extrémités par-dessus les grands cercles. Piquez près des bords pressés.




OURLET C

Relevez au fer un ourlet sur le bord inférieur du pantalon. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé.



POIGNET D

Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini du pantalon. Retournez le bord inférieur vers l'INTÉRIEUR, le long de la ligne de pliure. Pressez. Piquez près du bord intérieur pressé.



Retournez 4.5 cm sur le bord inférieur vers l'EXTÉRIEUR, en formant le poignet. Piquez dans le sillon de chaque couture de la jambe pour consolider.

