

FRANÇAIS

ME2024

PAGE 1 DE 4

NORRIS DÁNTA FORD

knowME

BY mimi g

1-800-782-0323

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO

@norrisdantaford

A

B

18 PIÈCES DU PATRON

1 Devant – A, B

2 Pièce du devant – A, B

3 Partie intérieure de la jambe (Devant) – A, B

4 Poche intérieure – A, B

5 Empiècement devant – A, B

6 Doublure de poche – A, B

7 Parementure de braguette – A, B

8 Braguette – A, B

9 Dos – A, B

10 Partie intérieure de la jambe (Dos) – A, B

11 Boucle – A, B

12 Poche dos – A, B

13 Empiècement dos – A, B

14 Passants – A, B

15 Godet – A

16 Ceinture droite – A, B

17 Ceinture Gauche – A, B

18 Poche dos inférieur – A, B

MARQUES DU PATRON

LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

REPÈRES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhézerez en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhézerez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieure.

COUPER ET MARQUER

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrécit. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe AVEC SENS pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE), pliez le tissu endroit contre endroit.

* ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE) - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une SEULE ÉPAISSEUR - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de COUPER, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron). Coupez EXACTEMENT, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, REPORTEZ LES MARQUES et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU
-------------------	------------------	------------------	-----------------

ENTOILAGE A, B

utilisez les pièces : 7 16 17

51 cm

sans sens

toutes les tailles

JEAN A

utilisez les pièces : 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

115 cm

avec sens

toutes les tailles

JEAN B

utilisez les pièces : 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

115 cm

avec sens

toutes les tailles

DOUBLURE A, B POCHE

utilisez la pièce : 6

115 cm

sans sens


toutes les tailles

© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand.

All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS



RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.



ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou batissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la sur-jeteuse.

FACULTATIF POUR LES OURLETS : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

OURLET ÉTROIT – Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure ; presser. Replier le long du pli ; piquer.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.

SURPIQUER – En utilisant le pied presseur comme un guide, sur l'endroit, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou d'une autre piqûre, ou surpiquer comme spécifié.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.




@norrisdantaford


JEAN A, B

DEVANT


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur arrondi de la PIÈCE DU DEVANT (2).




Repliez 1.5 cm sur les bords sans encoche de la pièce du devant, en crantant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Pressez. Repliez les bords non finis vers la pliure. Pressez.




Ayant les endroits vers le haut, épinglez la pièce du devant sur le **DE-VANT** (1), en faisant coïncider les encoches, en plaçant les bords finis le long des lignes d'emplacement. **PIQUEZ AU BORD** et **SURPIQUEZ** les bords pressés. Batissez ensemble les bords intérieurs de la jambe. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord intérieur de la jambe au-dessus de l'encoche inférieure.




Épinglez le devant sur la **PARTIE INTÉRIEURE DE LA JAMBE** (3), endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches, en crantant le devant vers la piqûre de soutien, comme nécessaire. Piquez. Égalisez. Retournez la couture vers la partie intérieure de la jambe, pressez.




Faites un **OURLET ÉTROIT** de 2 cm sur le bord supérieur de la **POCHE INTÉRIEURE** (4). Pressez. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord supérieur. Repliez des rentrés de 2 cm sur les côtés. Pressez.




Épinglez la poche intérieure sur l'**EMPIÈCEMENT DEVANT** droit (5), en faisant coïncider les grands cercles. **PIQUEZ AU BORD** et **SURPIQUEZ** les bords du côté de la poche. Batissez le bord inférieur. **FINISSEZ** ensemble le bord inférieur arrondi de l'empiècement devant et de la poche.




Épinglez l'empiècement devant sur la **DOUBLURE DE POCHE** (6), en faisant coïncider les petits cercles. Batissez ensemble le bord supérieur et du côté. Piquez près du bord inférieur arrondi.




Piquez la doublure de poche sur le bord supérieur du côté du devant. Égalisez.



Retournez la doublure de poche vers l'intérieur. Pressez. **PIQUEZ AU BORD** et **SURPIQUEZ** le bord supérieur du côté du devant.



Pliez la doublure de poche, endroit contre endroit, sur la ligne de pliure, en faisant coïncider les encoches et les petits cercles. Piquez le bord inférieur de la doublure de poche, en maintenant le devant libre. Épinglez le devant sur place, en faisant coïncider les petits cercles. Batissez le bord du côté et supérieur.



NOTE : Il peut être nécessaire de raccourcir la fermeture à glissière.

Pour faire un nouvel arrêt de fermeture, placez la fermeture le long du bord de l'ouverture (avec la tirette à 3 mm au-dessous de la ligne de couture). Marquez l'emplacement du nouvel arrêt de fermeture. Surfilez à travers les dents sur la marque. Coupez la fermeture à 2 cm au-dessous du nouvel arrêt.

Assemblez la braguette devant comme suit :

A - Piquez les pièces du devant ensemble au niveau du milieu devant entre le grand cercle et l'encoche.

B – Repliez le bord de l'ouverture du devant droit sur la ligne de pliure ; pressez.

C – Placez la fermeture fermée (vers le haut) sous le bord de l'ouverture du devant droit, ayant le bord pressé près des dents de la fermeture et l'arrêt de fermeture sur le petit cercle. En utilisant un pied à fermeture, batissez près du bord pressé.

D – Endroit contre endroit, pliez la braguette (8) sur la ligne de pliure. Piquez le bord inférieur.

Égalisez. Retournez. Pressez. Batissez les bords non finis.

E – Sur l'envers, épinglez la braguette sur le bord de l'ouverture du devant droit (par-dessus la fermeture), en faisant coïncider les encoches et les petits cercles, ayant les bords non finis au même niveau. Batissez le long du bâti précédent pour la fermeture.

F – Sur l'endroit, en utilisant un pied à fermeture, piquez près du bord pressé du devant à travers toute l'épaisseur.

G – Faites adhérer l'entoilage sur la parementure de braguette (7). **FINISSEZ AU BORD** sur le bord extérieur de la parementure de braguette. Épinglez la parementure de braguette sur le bord de l'ouverture du devant gauche, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles. Piquez, en arrêtant au grand cercle. Égalisez. **SOUS-PIQUEZ** la parementure de braguette. Retournez la parementure vers l'intérieur.


H – Superposez le devant gauche au droit, en faisant coïncider les milieux. Batissez près du bord à travers toute l'épaisseur.

I – Épinglez la braguette droite à l'opposé. Dépliez la parementure de braguette. Épinglez le ruban de la fermeture restant sur la parementure de braguette, en maintenant le devant gauche libre. En utilisant un pied à fermeture, piquez sur place près des dents de la fermeture et le long du centre du ruban de la fermeture.

J – Rabattez la parementure. Sur l'endroit, piquez le devant droit le long des lignes de piqûre, en maintenant la braguette droite libre.


K – Retournez la braguette droite sur place. Sur l'envers, batissez à la main la braguette et la parementure ensemble sur le bord inférieur, comme illustré. Coupez l'excédent de ruban de la fermeture au même niveau que le bord inférieur de la braguette, si nécessaire.

L – Si vous le désirez, sur l'endroit, piquez une barrette de renfort à travers l'extrémité inférieure de la braguette à travers toute l'épaisseur.




DOS


Faites un **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord intérieur de la jambe du **DOS** (9) au-dessus de l'encoche. Épinglez la **PARTIE INTÉRIEURE DE LA JAMBE** (10) sur le dos, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches doubles, en crantant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez. Égalisez. Retournez la couture vers la partie intérieure de la jambe. Pressez.




Pliez la BOUCLE (11) en deux, endroit contre endroit, en faisant coïncider le grand cercle et le petit cercle. Piquez le long bord. Égalisez.
Retournez à l'endroit. **PIQUEZ AU BORD** et **SURPIQUEZ** les longs bords. Bâissez les extrémités.




Épinglez une extrémité de la boucle sur la ligne d'emplacement de la poche sur le dos gauche, en faisant coïncider le grand cercle et le petit cercle. Bâissez. Épinglez l'extrémité restante de la boucle sur le bord du côté, en faisant coïncider le grand cercle et le petit cercle. Bâissez.




Faites un **OURLET ÉTROIT** de 2 cm sur le bord supérieur de la POCHE DOS (12) et de la POCHE GAUCHE (18).
PIQUEZ AU BORD sur le bord supérieur. Bâissez à la machine à 6 mm du long bord arrondi de la poche gauche. Repliez les rentrés sur les bords des côtés et inférieur de la poche dos, en pliant les coins en diagonale. Pressez.
Repliez 1.5 cm le long du bord arrondi, en tirant sur le bâti pour répartir l'ampleur. Pressez. (**NOTE** : La poche gauche sera appliquée après piquer les coutures latérales).




Épinglez les poches dos sur le dos, le long de la ligne d'emplacement, en faisant coïncider les grands cercles. **PIQUEZ AU BORD** et **SURPIQUEZ** les bords des côtés et inférieur des poches.




Piquez l'EMPIÈCEMENT DOS (13) sur le bord supérieur du dos. Pressez la couture vers l'empiece-ment dos. **PIQUEZ LE BORD** et **SURPIQUEZ** l'empiecement dos.




Piquez le dos et le devant sur les bords intérieurs de la jambe, en étendant le dos pour ajuster.




Piquez le reste de la couture d'entrejambe jusqu'à l'encoche sur le devant. Piquez de nouveau le bord arrondi près de la première piqûre, entre les encoches. Égalisez près de la seconde piqûre. Pressez la couture vers le côté gauche.




Sur l'endroit, **PIQUEZ LE BORD** et **SURPIQUEZ** le devant et dos gauche, en arrêtant à la ligne de piqûre au devant gauche.




Modèle A : piquez le devant et dos ensemble sur les côtés, du bord supérieur jusqu'au grand cercle. Épinglez le GODET (15) sur les bords du côté du devant et dos, en faisant coïncider les encoches et le grand cercle. Piquez, en arrêtant la piqûre au grand cercle.



Modèle B : piquez le devant et le dos ensemble sur les côtés.




Épinglez la poche gauche sur le dos gauche le long de la ligne d'emplacement, en faisant coïncider les grands cercles et ayant le bord du côté le long de la couture latérale. **PIQUEZ AU BORD** et **SURPIQUEZ** les bords du côté et inférieur.




CEINTURE


Repliez 1 cm le long des longs bords des PASSANTS (14), pressez. Pliez les passants en deux dans le sens de la longueur. **PIQUEZ AU BORD** sur le long bord. Coupez les passants en sept morceaux de 10 cm de longueur chacun.




Épinglez une extrémité de chaque passant sur le bord supérieur du pantalon, en centrant par-dessus les grands cercles, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur du pantalon entre la braguette et la piqûre de la fermeture.




Biaisez les coins des pièces de l'ENTOILAGE de ceinture, comme illustré. Faites adhérer l'ENTOILAGE sur l'envers d'une CEINTURE DROITE (16) et d'une CEINTURE GAUCHE (17), en suivant la notice d'utilisation. Pour la PAREMENTURE, piquez ensemble les pièces des ceintures entoilées au niveau du milieu dos. Repliez 1.5 cm sur le bord inférieur de la parementure de ceinture, en répartissant l'ampleur, pressez. Coupez le bord pressé à 1 cm. Piquez ensemble les pièces restantes de la ceinture au niveau du milieu dos.




Endroit contre endroit, épinglez la ceinture sur le pantalon, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les petits cercles avec les coutures latérales. Piquez. Pressez la couture vers la ceinture.




Épinglez la parementure de ceinture sur la ceinture, en faisant coïncider les coutures et les symboles. Piquez le bord supérieur et de l'ouverture du devant, en maintenant les passants libres. Égalisez.



Retournez. Pressez. Cousez le bord pressé par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**. **PIQUEZ AU BORD** sur tous les bords finis de la ceinture, en maintenant les passants libres.




Rentrez au fer 1.5 cm sur l'extrémité libre des passants et épinglez sur le bord supérieur de la ceinture, en centrant par-dessus les grands cercles. **PIQUEZ LE BORD** sur place.




FINITION

Faites une boutonnière sur la marque de la ceinture gauche. Cousez le bouton sur la marque de la ceinture droite.



Relevez un ourlet de 2.5 cm. Bâissez près de la pliure. Repliez 6 mm sur le bord non fini. Bâissez l'ourlet sur place près du bord supérieur. Pressez. **SURPIQUEZ** l'ourlet le long du bâti supérieur.



Appliquez les rivets sur les poches devant, les pièces du devant et les poches dos, comme illustré, en suivant la notice d'utilisation.

