

Deutsch

ME2025

SEITE 1 SEITEN 4

SINS OF MANY

knowMETM

BY **mimi.g**

1-800-782-0323



SCANNEN SIE DEN
QR-CODE FÜR EIN
SCHRITT-FÜR-
SCHRITT-VIDEO-
TUTORIAL



@sinsofmany




A




B



A



C



D




B



C



D



1 2 5 9 13 3 4 12 14 7 8 11 6 10 15 16

1 VORDERTEIL - A

2 RÜCKENTEIL - A,B

3 VORD. BESATZ - A

4 RÜCKW. BESATZ A,B

5 ÄRMEL - A,B

6 VORDERTEIL - B

7 KAPUZE - B

8 VORD. BESATZ - B

9 VORDERTEIL - C,D

10 TASCHE- C,D

11 TASCHENBESATZ - C,D

12 SEITL. STOFFBAHN - C,D

13 RÜCKENTEIL - C,D

14 TUNNEL - C,D

15 GUMMIFÜHRUNG FÜR TAILLE - C,D

16 GUMMIFÜHRUNG FÜR BEIN - C,D


MUSTERMARKIERUNGEN

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHNEIDEN UND MARKIEREN



FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.



FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.




KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.




Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen.
Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.



ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.




ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.
Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.
Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.



***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff.
Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE


Um Ihren Look wie Sinsofmany, anzupassen, siehe Sew Along video.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

TOP A


TEILE 1-2-3-4-5

115 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 34-36-38




3 4 5 1 2

115 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 40-40-42-44-46-48-50-52




3★ 4★ 5 1 2

150 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 34-36-38-40-42-44-46-48



3 4 5 1 2

150 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 50 52




3 4 5 1 2

EINLAGE A

TEILE 3-4

51 CM
ALLE GRÖSSEN




3 4

KAPUZENPULLOVER B


TEILE 2 4-5-6-7-8

115 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 34-36-38




7 8 4 5 6 2

115 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 40-40-42-44-46-48-50-52



8★ 4★ 7 5 6 2


150 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 34-36-38-40-42-44-46-48



8 7 5 7 6 2 4


© 2023 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand.
Alle Rechte vorbehalten. In den USA gedruckt.

150 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 50 52



EINLAGE B
TEILE 4-8


51 CM
ALLE GRÖSSEN




HOSE C

TEILE 9 10-11-12-13-14


115 CM MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN



150 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 34-36-38-40-42




150 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 44-46-48-50-52




HOSE D

TEILE 9-10-11-13-14


115 CM MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN



150 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 34-36-38-40-42



150 CM MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 44-46-48-50-52



GARNITURSTOFF D

TEIL 12


115CM/ 150CM
mit Strichrichtung
ALLE GRÖSSEN




EINLAGE C,D (TASCHENBESATZ)

TEIL 11

51 CM
ALLE GRÖSSEN




NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL



NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

VERSÄUBERN- Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband an.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPPEN - Nähen Sie erneut 1.3 mm von der Naht entfernt innerhalb der Nahtzugabe.

ABSTEPPEN- Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

UNTERSTEPPEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.



SCANNEN SIE DEN
QR-CODE FÜR EIN
SCHRITT-FÜR-
SCHRITT-VIDEO-
TUTORIAL



@sinfofmany

ALLGEMEINE TIPPS ZUM ANBRINGEN VON ÖSEN

● Öffnen Sie die Ösen mit einer Ahle oder schneiden Sie mit einer Stickschere kleine Löcher aus.

● Legen Sie die Ösen auf eine harte Oberfläche. Sie können ein Stück Hartholz oder einen Juwelierblock verwenden.

● Schlagen Sie mit einem Rohleder- oder Gummihammer auf den Ösensetter, um ein gleichmäßiges Setzen zu gewährleisten.


● Üben Sie das Anbringen der Ösen auf einem Stoffrest, bevor Sie sie am Kleidungsstück anbringen.

TOP A,B

HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben wird das **Modell A** abgebildet.


Einlage

Stecken Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes passenden Stoffabschnitts. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.




Vorder- und Rückenteil

Nähen Sie rechts auf rechts das VORDERTEIL (1 ODER 6) an den Schultern auf das RÜCKENTEIL (2).




STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des Vorder- und Rückenteils **FEST**.




Kapuze B


Um Falten zu machen, falten Sie die Teile der KAPUZE (7) auf der AUSSENSEITE entlang der durchgezogenen Linien. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien; stecken Sie sie fest. Heften Sie über die Schnittkante.




Nähen Sie rechts auf rechts die hintere Mittelnäht der Teile der KAPUZE (7).



Bügeln Sie die Vorderkante der Kapuze entlang der Faltenlinie nach innen, bügeln Sie dabei 6 mm an der Schnittkante unter. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.




Auf der Außenseite die Kapuze an der Halskante feststecken, wobei die großen Punkte, Kerben und kleinen Punkte mit den Schulternähten übereinstimmen. Heften.




Besatz und Ärmel


Nähen Sie rechts auf rechts den VORDEREN BESATZ (3 ODER 8) an den Schulternähten auf den RÜCKW. BESATZ (4). **VERSÄUBERN** Sie die ungekerbte Besatzkante.




Auf der Außenseite den Besatz über der Kapuze für Modell B an der Halskante feststecken, wobei die Markierungen übereinstimmen. Falls erforderlich, an den Steppnähten feststecken. Heften. Nähen Sie. Verstärken Sie die Nähte entlang der Nahtlinien. Schneiden Sie die Naht an dem kleinen Punkt ein, achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht durch die Nähte schneiden.




STEPPEN Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**.




Wenden Sie den Besatz nach innen. Bügeln Sie. Heften Sie den Besatz an den Schulternähten mit der Hand. Falls gewünscht, heften Sie 1 cm von der fertigen Kante des Besatzes entfernt. Auf der Außenseite wie geheftet absteppen.



Stecken Sie den ÄRMEL (5) RECHTS AUF RECHTS auf die Armausschnittkanten des Vorder- und Rückenteils, platzieren Sie den mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht, wobei die übrigen kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin.



Stecken Sie Vorder- und Rückenteil an den Seiten; stecken Sie die Ärmelkanten zusammen. Nähen Sie in einer durchgehenden Naht. Nähen Sie die Unterarmkurve erneut entlang der vorherigen Naht, wie gezeigt.




Abschluss

Um die unteren Kanten des Ärmels und des Kleidungsstücks zu versäubern, nähen Sie 1.3 cm ODER 6 mm von den Schnittkanten entfernt.



Bringen Sie Ösen am Vorderteil an den Markierungen an und folgen Sie dabei den Anweisungen des Herstellers. Fädeln Sie die Kordel wie auf der Vorderseite des Umschlags gezeigt durch die Ösen.




HOSE C, D


HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben wird das Modell C abgebildet.

Vorder- und Rückenteil


Stecken Sie die EINLAGE auf die linke Seite des TASCHENBESATZES (11). Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers. VERSÄÜBERN Sie die ungekerbte Besatzkante.




Stecken Sie den Taschenbesatz rechts auf rechts an die TASCHE (10), wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht.




STEPPEN Sie den Taschenbesatz UNTER.




Wenden Sie den Besatz nach innen, bügeln Sie. STEPPEN Sie die fertige Kante AB. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Nähen Sie die gebogene Kante der Tasche entlang der Nahtlinie mit langen Maschinestichen, wie gezeigt.




Schlagen Sie die Nahtzugaben an der gebogenen Taschenkante ein; ziehen Sie an den Fäden, um die Fülle an der Rundung zu verstärken. Bügeln Sie.




Stecken Sie die Tasche an der Außenseite auf die VORDERTEILE (9), wobei die Kanten entlang der Platzierungslinien gebügelt werden. STEP-PEN Sie die Tasche entlang der gebogenen Kante AB. Heften Sie die oberen und seitlichen Nahtzugaben zusammen.




Stechen Sie Knopflöcher in die untere Kante der SEITL. STOFFBAHN (12). Stecken Sie die Stoffbahn rechts auf rechts an die Seitenkan-ten des Vorderteils, wobei die Ker-ben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur seiti. Stoff-bahn hin.



Nähen Sie die Stoffbahn an das RÜCKENTEIL (13), wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht zur Stoffbahn hin. Nähen Sie das Vorderteil an den inneren Beinnähten auf das Rückenteil wobei das Rücken-teil entsprechend gedehnt wird.




Wenden Sie für die Schrittnaht ein Bein auf die rechte Seite; stecken Sie das verbleibende Hosenbein nach innen. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 6 mm von der Nahtzugabe entfernt entlang der Kurve, wie gezeigt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.




Tunnel


RECHTS AUF RECHTS nähen Sie die Seitennähte des TUNNELS (14), lassen Sie dabei eine Öffnung in der LINKEN Seitennaht zwischen den kleinen Punkten, wie gezeigt. Steppen Sie mit Rückstichen an den kleinen Punkten, um die Naht zu verstärken. Stechen Sie Knopflöcher im vorderen Tunnel an den Markierungen.




LINKS AUF LINKS falten Sie den Tunnel der Länge nach zur Hälfte, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




HINWEIS: Die Seite mit der Öffnung ist die Unterseite des Tunnels. Stecken Sie den Tunnel mit der Unterseite zu Ihnen zeigend an das Kleidungsstück, wobei die Mittel- und Seitennähte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.




Bügeln Sie die Naht zum Kleidungsstück hin und bügeln Sie den Tunnel nach außen. Um die Tunnel für das Gummiband zu bilden, nähen Sie entlang der Nahtlinien, wie gezeigt.




Schneiden Sie zwei Stücke des Gummibandes zu, jeweils in den Maßen von der GUMMIFÜHRUNG FÜR TAILLE (15). Führen Sie das Gummiband durch die obere und untere Öffnung. Lappen Sie die Enden; halten Sie sie mit Sicherheitsnadeln. Anprobieren und bei Bedarf anpassen. Nähen Sie die Gummienden fest.



SÄUMEN Sie die Öffnungen.




Führen Sie den Kordelzug durch eine Knopflochöffnung im vorderen Tunnel ein. Führen Sie den Kordelzug durch den gesamten Tunnel und durch das verbleibende Knopfloch heraus, so dass die Enden gleichmäßig nach vorne verlaufen. Die Enden des Kordelzugs verknoten.




Abschluss

Drehen Sie den Saum 3.2 cm nach oben. Heften Sie dicht an der Falte. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie den Saum dicht an der inneren gebügelten Kante fest. Bügeln Sie.



Schneiden Sie zwei Stücke des Gummibandes zu, jeweils in den Maßen von der GUMMIFÜHRUNG FÜR BEIN (16). Führen Sie das Gummiband durch die Beinöffnungen ein. Fädeln Sie die Enden des Gummibandes durch die Trommelanschläge und die Überlappungsenden; nähen Sie die Enden des Gummibandes fest.



Führen Sie das Ende des Gummibandes in den Tunnel ein.