



@thecornyrainbow




14 SCHNITTEILE




- 1 VORDERTEIL– A
- 2 RÜCKENTEIL– A
- 3 HALSBAND– A
- 4 ARMAUSSCHNITTBAND– A
- 5 VORDERE PASSE - B,C
- 6 OBERES VORDERTEIL - B,C
- 7 OBERES RÜCKENTEIL - B,C
- 8 OBERES SEITL. RÜCKENTEIL - B,C
- 9 UNTERES VORDERTEIL - B,C
- 10 UNTERES RÜCKENTEIL- B,C
- 11 VORD. BAND - B, C
- 12 HALSBAND - B,C
- 13 ÄRMEL - B,C
- 14 ÄRMELBAND - B,C

MUSTERMARKIERUNGEN



KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausfüh­rungs­details.




NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.


GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.



ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.



Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.


SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).



Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.


ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------


STRICKKLEID A - NUR FÜR STRETCH-STRICKWAREN GEEIGNET

Teile: 1-2-3-4


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen



150 cm
mit Strichrichtung
Größe 8-10-12-14




150 cm
mit Strichrichtung
Größe 16 18 20 22 24 26




KLEID B

Teile: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

115 cm
mit Strichrichtung
Größe 8 10 12 14 16 18 20




115 cm
mit Strichrichtung
Größe 22-24-26



EINLAGE B, C

Teile: 11-12


51 cm
mit Strichrichtung
alle Größen




KLEID C

Teile: 6-7-8-13


115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen



150 cm
mit Strichrichtung
Größe 8




150 cm
mit Strichrichtung
Größe 10-14-16-18-20-22-24-26




KLEID IM GARNITURSTOFF C

Teile: 5 9 10 11 12 14


115 cm
mit Strichrichtung
Größe 8-10-12-14




115 cm
mit Strichrichtung
Größe 16 18 20 22 24 26



150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen




NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL



NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

DOPPELSTICHEN - Nähen Sie die Naht entlang der Nahtlinie; nähen Sie mit einem Geradstich ODER einem Zickzackstich noch einmal 6 mm von der Nahtzugabe entfernt; schneiden Sie dicht an der zweiten Naht zu ODER versäubern Sie die Naht.

KNAPPKANTIG STEPPEN - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband an.


VERSTÄRKEN- Mit kleinen Maschinenstichen nähen Sie entlang der Nahtlinie, wie in der Nähanleitung angegeben.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPPEN - Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 1,3 cm von der Schnittkante).

ABSTEPPEN- Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

UNTERSTEPPEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.




@thecornyrainbow

KLEID


HINWEIS: Spannen Sie den Stoff beim Nähen gleichmäßig vor und hinter der Nadel.

VORDER- UND RÜCKENTEIL


Nähen Sie mit **DOPPELSTICHEN** das VORDERTEIL (1) an RÜCKENTEIL (2) an den Schultern und Seiten. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin.




STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des Kleides **FEST**.




Nähen Sie die Enden des HALSAUSSCHNITTBANDES (3) zusammen.




Links auf links falten sie das Halsausschnittband der Länge nach in die Hälfte; bügeln Sie leicht. Stecken Sie die Schnittkanten zusammen.




Das Halsband am Halsausschnitt feststecken, wobei die Mitten übereinstimmen und die kleinen Punkte an den Schulternähten platzieren. Nähen Sie eine 1.3 cm lange Naht und dehnen Sie das Halsband, damit es passt. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Naht nach unten.




STEPPEN Sie die Halsausschnittkante **KNAPPKANTIG**.




STEPPEN Sie die Armausschnittkante des Kleides **FEST**.




Nähen Sie die Enden des ARMAUSSCHNITTBANDES (4) zusammen.




Links auf links falten sie das Armausschnittband der Länge nach in die Hälfte; bügeln Sie leicht. Stecken Sie die Schnittkanten zusammen.




Stecken Sie das Band an der Armausschnittkante fest, wobei die Nähte übereinstimmen und Sie einen kleinen Punkt an der Schulternaht setzen. Nähen Sie eine 1.3 cm lange Naht und dehnen Sie das Armausschnittband, damit es passt. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Naht zum Kleid hin.



STEPPEN Sie die Armausschnittkante **KNAPPKANTIG**.



Drehen Sie den Kleidsaum nach oben. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie. **STEPPEN** Sie den Saum entlang der oberen Heftung **AB**.




KLEID B, C


HINWEIS: Abgebildet für **Modell B**.

VORDER- UND RÜCKENTEIL


VERSTÄRKEN Sie das innere Ecken des OBEREN VORDERTEILS (6) entlang der Nahtlinie und drehen Sie sie am kleinen Punkt. Schneiden Sie zum kleinen Punkt ein.




Stecken Sie auf jeder Seite rechts auf rechts ein Teilstück der VORDEREN PASSE (5) auf das obere Vorderteil, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zur Passe hin.




Wenden Sie auf jeder Seite die Nahtzugaben an den Seiten- und Unterkanten eines der verbleibenden Teile der vorderen Passe für den Besatz. Bügeln Sie. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.




Stecken Sie den Besatz der vorderen Passe links auf links auf die vordere Passe, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen, und legen Sie die gebügelten Kanten entlang der Naht, wie gezeigt. **SÄUMEN** Sie die gebügelten Kanten über die Naht. Heften Sie die Schnittkanten.




STEPPEN Sie die Passennaht **AB**, wie gezeigt.




Nähen Sie die OBEREN SEITL. RÜCKENTEILE (8) an die Seitenkanten des OBEREN RÜCKENTEILS (7) und verwenden Sie dabei französische Nähte. Nähen Sie für die französische Naht links auf links 6 mm von der Nahtlinie entfernt auf der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Legen Sie die rechte Seite zusammen und falten Sie entlang der Naht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie, so dass die Schnittkanten eingefasst werden. Bügeln Sie die Nähte zum oberen Rückenteil hin.




Nähen Sie das Vorderteil an den Schultern und an den Seiten mit französischen Nähten an das Rückenteil. Nähen Sie für die französische Naht links auf links 6 mm von der Nahtlinie entfernt auf der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Legen Sie die rechte Seite zusammen und falten Sie entlang der Naht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie, sodass die Schnittkanten eingefasst werden. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin.




Steppen Sie die hinteren Mittelkanten des UNTEREN RÜCKENTEILS (10) mit einer französischen Naht zusammen. Nähen Sie für die französische Naht links auf links 6 mm von der Nahtlinie entfernt auf der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Legen Sie die rechte Seite zusammen und falten Sie entlang der Naht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie, sodass die Schnittkanten eingefasst werden. Bügeln Sie die Naht zu einer Seite.




Nähen Sie die UNTEREN VORDERTEILE (9) an die Seitenkanten des unteren Rückenteils, und verwenden Sie dabei französische Nähte. Nähen Sie für die französische Naht links auf links 6 mm von der Nahtlinie entfernt auf der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Legen Sie die rechte Seite zusammen und falten Sie entlang der Naht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie, sodass die Schnittkanten eingefasst werden. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin.



Nähen Sie mit langen Maschinenstichen 6 mm von der Unterkante des unteren Vorder- und Rückenteils entfernt. Drehen Sie den 1.5 cm langen Saum um, indem Sie 6 mm an der Schnittkante einschlagen. Ziehen Sie am Faden, um die Fülle einzuhalten. Nähen Sie. Bügeln Sie.




Nähen Sie das untere Vorder- und Rückenteil mit einer französischen Naht an die Unterkante des Kleides. Nähen Sie für die französische Naht links auf links 6 mm von der Nahtlinie entfernt auf der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Legen Sie die rechte Seite zusammen und falten Sie entlang der Naht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie, sodass die Schnittkanten eingefasst werden. Bügeln Sie die Naht nach oben.




VORDERTEIL UND HALSBÄNDER


Befestigen Sie die EINLAGE (11) auf der linken Seite des VORDEREN BANDES (11). Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.




Wenden Sie die Nahtzugabe an der langen, nicht eingekerbten Kante des vorderen Bandes. Bügeln Sie. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.




Legen Sie das vordere Band rechts auf rechts entlang der Faltlinie zusammen. Nähen Sie die Unterkante. Beschneiden. Wenden Sie; bügeln Sie.




Stecken Sie das vordere Band auf das Vorderteil, die Schnittkanten müssen gleichmäßig sein. Nähen Sie, halten Sie dabei die gebügelte Kante frei. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum vorderen Band hin.




SÄUMEN Sie die gebügelte Kante des vorderen Bandes über die Naht. Heften Sie die Halsausschnittkante.




STEPPEN Sie das vordere Band wie gezeigt **KNAPP-KANTIG**. **STEPPEN** Sie die untere Kante AB, die mit der Saumnaht verbunden ist.




STEPPEN Sie die Halsausschnittkante **FEST**.




Stecken Sie die EINLAGE (12) auf der linken Seite des HALSBANDES (12). Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.




Wenden Sie für den Besatz die Nahtzugabe an der unteren eingekerbten Kante des mit Einlage versehenen Halsbandteils. Bügeln Sie, falls erforderlich, die Fülle ein. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.




Stecken Sie den Halsbandbesatz auf das Halsband, wobei die Mittelpunkte und Symbole übereinstimmen. Nähen Sie, lassen Sie die Unterkante offen. Beschneiden. **STEPPEN** Sie den Halsbandbesatz so weit wie möglich **UNTER**. Wenden. Bügeln Sie.




Stecken Sie das Band an der Halskante, dabei die unteren kleinen Punkte an den Schulternähten platzieren, wobei die Mitten übereinstimmen, dabei schneiden Sie die Halskante gegebenenfalls ein. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Halsband hin.



SÄUMEN Sie die gebügelte Kante über die Naht.




STEPPEN Sie das Halsband wie gezeigt **KNAPP-KANTIG**.




ÄRMEL UND ABSCHLUSS


Nähen Sie die Naht des ÄRMELS (13).




Nähen Sie die Enden des ÄRMELBANDES (14) zusammen.




Wenden Sie die Nahtzugabe an der langen, nicht eingekerbten Kante des Ärmelbandes. Bügeln Sie. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.




Legen Sie das Ärmelband links auf links und falten Sie es entlang der Faltlinie. Bügeln Sie.




Stecken Sie das Ärmelband an der unteren Kante des Ärmels fest, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, halten Sie dabei die gebügelte Kante frei. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Ärmelband hin.



SÄUMEN Sie die gebügelte Kante über die Naht. **STEPPEN** Sie die Oberkante des Ärmelbandes **KNAPPKANTIG**.



Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in das Armloch, setzen Sie den mittleren Punkt auf die Schulternaht. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.



Knopflöcher im rechten vorderen Band und im Halsband an den Markierungen anbringen. Überlappen Sie die Öffnungskanten, wobei die Mitten übereinstimmen. Verwenden Sie die Knopflöcher als Hilfslinien und machen Sie Knopfmarkierungen auf dem linken vorderen Band. Nähen Sie Knöpfe an den Markierungen. Nähen Sie den Knopf am Kragenband an einem kleinen Punkt an.

