





@keechiibstyle



20 SCHNITTEILE



- 1 VORD. OBERTEIL - A,B

2 OBERES VORD. BAND - A,B

3 SEITL. VORD. OBERTEIL - A,B

4 RÜCKW. OBERTEIL - A,B

5 OBERES RÜCKW. BAND - A,B

6 SEITL. RÜCKW. OBERTEIL - A,B

7 RÜCKW. PASSE - A,B

8 KRAGEN - A,B

9 OBERER VORD. BESATZ - A,B

10 ÄRMEL - A,B
- 11 HOSENVORDERTEIL - A,B

12 UNTERER VORD. BESATZ - A,B

13 UNTERES VORD. BAND - A,B

14 SEITL. HOSENVORDERTEIL - A,B

15 HOSENRÜCKENTEIL - A,B

16 UNTERES RÜCKW. BAND - A,B

17 SEITL. HOSENRÜCKENTEIL - A,B

18 TASCHE - A,B

19 GÜRTEL - A,B

20 KNOPFLOCHLEISTE - A,B

MUSTERMARKIERUNGEN

- 

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.
- 

FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.
- 

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausfuhrungsdetails.

- 

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen.
Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.


ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE


GARNITURSTOFF 1 (seitl. Vorderteil und seitl. Rückenteil, Taschen)

Teile: 3 6 14 17 18


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 10-12-14-16-18



115 cm
mit Strichrichtung
Größen 20W 22W 24W 26W




115 cm
mit Strichrichtung
Größen 28W 30W32W 34W 36W 38W



GARNITURSTOFF 2 (vordere und rückwärtige Bänder)

Teile: 2-5-13-16


115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen




EINLAGE

Teile: 2 5, 8, 9, 12, 13, 16, 19

51 cm
ohne Strichrichtung
Größen 10-12-14-16-18




51 cm
ohne Strichrichtung
Größen 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W




JUMPSUIT B

Teile: 1 4 7 8 9 10 11 12 15 19

115 cm
mit Strichrichtung
Größen 10-12-14-16-18




115 cm
mit Strichrichtung
Größen 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W




GARNITURSTOFF 1 (seitl. Vorderteil und seitl. Rückenteil, Taschen)

Teile: 3 6 14 17 18

115 cm
mit Strichrichtung
Größen 10-12-14-16-18




115 cm
mit Strichrichtung
Größen 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W



GARNITURSTOFF 2 (vordere und rückwärtige Bänder)

Teile: 2-5-13-16


115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen




EINLAGE

Teile: 2, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 19

51 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen




NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL



NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

KNAPPKANTIG STEPPEN - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

VERSÄUBERN- Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und ver-säubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zick-zackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband an.

SCHMALER SAUM - Schlagen Sie den Saum ein, bügeln und bei Bedarf die Fülle einhalten. Öffnen Sie den Saum. Wieder einschlagen, so dass die Schnittkante entlang der Falte liegt; bügeln. Entlang der Falte einschlagen; nähen.

VERSTÄRKEN- Mit kleinen Maschinestichen nähen Sie entlang der Nahtlinie, wie in der Nähanleitung angegeben.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPPEN - Nähen Sie erneut 1.3 cm von der Naht entfernt innerhalb der Nahtzugabe.

UNTERSTEPPEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.




@keechiibstyle

STRAMPLER A, JUMPSUIT B

HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben wird das Modell A abgebildet.


EINLAGE

Kleben Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes passenden STOFFAB-SCHNITTS gemäß den Anweisungen des Herstellers.




VORDER- UND RÜCKENTEIL DES OBERTEILS


Nähen Sie Abnäher in das SEITL. VORD. OBERTEIL (3). Abnäher nach unten bügeln.




Nähen Sie entlang der 6 mm Nahtlinie an der nicht markierten Kante des OBEREN VORD. BANDES (2). Schneiden Sie auf den kleinen Punkt an der inneren Ecke und achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Nähte einschneiden. Bügeln Sie unter die Schnittkante entlang der Naht.




Auf der AUSSENSEITE das Band an das seitliche Vorderteil stecken, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. **STEPPEN** Sie die gebügelte Bandkante **KNAPPKANTIG**. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




VERSTÄRKEN Sie die inneren Ecken des VORD. OBERTEILS (1). Schneiden Sie zum kleinen Punkt ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Nähte schneiden.




Rechts auf rechts das seitl. vord. Oberteil an das Vorderteil nähen, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum vord. Oberteil.




Nähen Sie entlang der 6 mm Nahtlinie an der nicht markierten Kante des OBEREN RÜCKW. BANDES (5). Schneiden Sie die innere Ecke ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht schneiden. Bügeln Sie unter die Schnittkante entlang der Naht.




Auf der AUSSENSEITE das Band an das SEITL. RÜCKW. OBERTEIL (6) feststecken, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. **STEPPEN** Sie die gebügelte Bandkante **KNAPPKANTIG**. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Für die Falten im RÜCKW. OBERTEIL (4), auf der AUSSENSEITE, entlang der durchgezogenen Linien falten. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien; stecken Sie sie fest. Heften Sie über die Schnittkante. Nähen Sie rechts auf rechts das seitl. Rückenteil an das Rückenteil, wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Nähte zur hinteren Mitte hin.



Nähen Sie rechts auf rechts die RÜCKW. PASSE (7) auf die Oberkante des Rückenteils. Bügeln Sie die Naht nach oben. Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den Schultern und Seiten.




STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des Kleidungsstücks **FEST**.




KRAGEN


Nähen Sie mit der Maschine 1.5 cm von der eingekerbten Kante des KRA-GENS (8). Schneiden Sie auf die Naht an den kleinen Punkten ein.




Bügeln Sie unter 1.5 cm an der Schnittkante zwischen den Einschnitten. Beschneiden Sie auf 1 cm. Dies wird als Kragenbesatz verwendet. Rechts auf rechts nähen Sie den Besatz an den Kragen lassen Sie dabei die eingekerbte Kante offen. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.



STEPHEN Sie den Kragen so weit wie möglich **UNTER**. Drehen Sie den Kragen auf die rechte Seite. Bügeln Sie.




Schneiden Sie die Halsausschnittkante des Kleidungsstücks zur Steppnaht ein. Auf der **AUSSENSEITE** den Kragen an der Halsausschnittkante feststecken (mit der Vorderseite nach oben), wobei die Mittelpunkte übereinstimmen, kleine Punkte an den Schulternähten platzieren und die verbleibenden großen Punkte übereinstimmen. Heften Sie den Kragen an die Halsausschnittkante, wobei Sie die gebügelte Kante des Besatzes zwischen den kleinen Punkten frei lassen, wie gezeigt.




ÄRMEL

Rechts auf rechts die Naht im ÄRMEL (10) nähen. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante.




Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in das Armloch, setzen Sie den mittleren kleinen Punkt auf die Schulternaht. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.




HOSENVORDERTEIL UND -RÜCKENTEIL


Nähen Sie entlang der 6 mm Nahtlinie an der ungekerbten Kante des **UNTEREN VORD. BANDES** (13). Bügeln Sie unter die Schnittkante entlang der Naht.




Auf der **AUSSENSEITE** das Band an das **SEITL. HOSENVORDERTEIL** (14) feststecken, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. **STEPHEN** Sie die gebügelte Bandkante **KNAPPKANTIG**. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Rechts auf rechts das seidl. Vorderteil an das **HOSENVORDERTEIL** (11) nähen, wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht zum Vorderteil hin. **VERSTÄRKEN** Sie die Innenecke des Vorderteils am großen Punkt. Schneiden Sie an den großen Punkt ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht einschneiden.




Nähen Sie entlang der 6 mm Nahtlinie an der ungekerbten Kante des **UNTEREN RÜCKW. BANDES** (16). Bügeln Sie unter die Schnittkante entlang der Naht.



Auf der **AUSSENSEITE** das Band an das **SEITL. HOSEN-RÜCKENTEIL** (17) feststecken, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. **STEPHEN** Sie die gebügelte Bandkante **KNAPPKANTIG**. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Rechts auf rechts das seidl. Rückenteil an das **HOSEN-RÜCKENTEIL** (15) nähen. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.




HOSENSCHLITZ

Konstruieren Sie das Vorderteil des Hosenschlitzes wie folgt:


- A** - Nähen Sie die Vorderteile in der vorderen Mitte zwischen dem großen Punkt und der Kerbe zusammen.
- B** - Schlagen Sie die linke vordere Öffnungskante entlang der Nahtlinie ein; bügeln.
- C** - Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss (mit der Vorderseite nach oben) unter die linke vordere Öffnungskante, so dass die gebügelte Kante dicht an den Reißverschlusszähnen liegt und der Reißverschluss 1.3 cm von der Oberkante entfernt anhält. Heften Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante.
- D** - Bügeln Sie unter 1.5 cm an der eingekerbten Kante des **UNTEREN VORDEREN BESATZES** (12). Schneiden Sie die Naht auf 1 cm zurück. **VERSÄUBERN** Sie die Seiten- und Unterkanten.
- E** - Stecken Sie auf der Innenseite den Besatz an der linken vorderen Öffnungskante (über dem Reißverschluss), wobei die großen Punkte übereinstimmen. Stecken Sie die gebügelte Kante des Besatzes über dem Reißverschlussband fest, wobei Sie die Reißverschlusszähne aussparen, wie gezeigt. Heften Sie entlang der vorherigen Heftung für den Reißverschluss.
- F** - Nähen Sie auf der Außenseite mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante des Vorderteils durch alle Lagen, wobei Sie die gebügelte Kante des Besatzes auf der **INNENSEITE** einfassen lassen. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.
- G** - **VERSÄUBERN** Sie die Außenkante des verbleibenden unteren vorderen Besatzes. Stecken Sie den Besatz an die rechte vordere Öffnungskante, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, endend am großen Punkt. Beschneiden. **STEPHEN** Sie den Besatz **UNTER**.
- H** - Wenden Sie den Besatz nach innen. Lappen Sie das rechte Vorderteil über das linke, so dass die Mittelpunkte übereinstimmen. Heften Sie dicht an der Kante durch alle Dicken.
- I** - Öffnen Sie den Hosenschlitzbesatz. Stecken Sie das restliche Reißverschlussband an den Hosenschlitzbesatz, lassen Sie dabei das rechte Vorderteil frei. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an den Reißverschlusszähnen und entlang der Mitte des Reißverschlussbandes.
- J** - Drehen Sie auf die Innenseite. Nähen Sie auf der Außenseite das untere Vorderteil wie geheftet. Entfernen Sie die Heftung der vorderen Mitte. Heften Sie die obere Kante des rechten Hosenschlitzes.



Nähen Sie Vorder- und Rückenteil an den inneren Beinkanten zusammen, wobei Sie das Rückenteil so dehnen, dass es zwischen Oberkante und Kerbe auf das Vorderteil passt).




Nähen Sie den Rest der Schrittnaht an den kleinen Kreis im Vorderteil. Nähen Sie erneut 1 cm von der Nahtzugabe entfernt entlang der Kurve, wie gezeigt.




TASCHE UND TAILLENNÄHTE


Nähen Sie ein TASCHENTEIL an die Seitenkanten des Vorder- und Rückenteils mit einer 6 mm langen Naht. Bügeln Sie die Nähte zu den Taschen hin. **STEPPE**n Sie die vordere Tasche **UNTER**.




Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil an den Seiten zusammen, lassen Sie dabei zwischen den großen Kreisen offen. Nähen Sie die Taschenkanten an den Seitennähten zusammen. Schneiden Sie die rückw. Nahtzugaben unterhalb der Taschen ein.



Wenden Sie die Taschen entlang der Nahtlinien nach vorn; bügeln Sie sie. Heften Sie die obere Kante fest.




Stecken Sie die Hose rechts auf rechts an die untere Kante des Oberteils, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen und die Kanten an den großen Punkten enden. Nähen Sie, bügeln Sie die Naht nach oben.




VORDERER BESATZ


VERSÄUBERN Sie die nicht eingekerbte Kante des OBEREN VORD. BESATZES (9). Nähen Sie mit der Maschine 1.3 cm von der Halskante des Besatzes entfernt. Schneiden Sie die Halsausschnittkante an der Naht ein. Bügeln Sie unter 1.5 cm an den Schulter- und Unterkanten des Besatzes.



RECHTS AUF RECHTS stecken Sie den Besatz auf die Vorder- und Halskante. Heften Sie, halten Sie dabei die spitze Kragenkante frei. Schneiden Sie die Halskante durch alle Dicken an kleinem Punkt ein. Nähen Sie das Vorderteil und die Halskante wie geheftet, achten Sie darauf, dass Sie nicht in die freie Kante des Kragens einfassen. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.




STEPPEn Sie den Besatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach **INNEN** und drehen Sie die hintere Halsnaht zum Kragen; bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kragenkante über die Halsnaht oder **STEPPE**n Sie sie **KNAPPKANTIG**. **SÄUMEN** Sie den Besatz an den Schultern und Unterkanten.




GÜRTEL

Falten Sie den GÜRTEL (19) der Länge nach rechts auf rechts entlang der Faltlinie in die Hälfte. Nähen Sie die Außenkanten. lassen Sie dabei das gerade Ende offen. Beschneiden Sie die Naht.




Wenden Sie den Gürtel auf die rechte Seite. Bügeln Sie. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Fädeln Sie das Ende des Gürtels durch die Öffnung in der Schnalle. Falten Sie das Ende entlang der Faltlinie. **SÄUMEN** Sie die innere gebügelte Kante oder **STEPPE**n Sie sie **KNAPPKANTIG**, wie gezeigt.




ABSCHLUSS


Legen Sie die KNOPFLOCHLEISTE (20) auf das rechte Vorderteil, so dass die Kanten des Gewebes mit den fertigen Kanten des Vorderteils bündig sind, wie gezeigt. Übertragen Sie die Markierungen. Stechen Sie die Knopflöcher auf den Markierungen.



Überlappen Sie die Öffnungskanten, wobei die Mitten übereinstimmen. Verwenden Sie die Knopflöcher als Hilfslinien und machen Sie Knopfmarkierungen auf dem linken Vorderteil. Nähen Sie Knöpfe an den Markierungen.



Nähen Sie den Druckknopf wie gezeigt von Hand an die Taillennaht.



Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante der Hose.

