


Deutsch

**ME2036**

SEITE 1 SEITEN 4


NORRIS DÁNTA FORD  
**knowME**  
 BY mimig  
 1-800-782-0323




SCANNEN SIE DEN  
 QR-CODE FÜR EIN  
 SCHRITT-FÜR-  
 SCHRITT-VIDEO-  
 TUTORIAL



@norrisdantaford




## 16 SCHNITTEILE



- 1 VORDERTEIL
- 2 TASCHE
- 3 Klappe
- 4 VORDERE PASSE
- 5 PASPELSTREIFEN
- 6 TASCHENBESATZ
- 7 TASCHE 8 RÜCKENTEIL
- 8 RÜCKW. ARMLOCHAUSSCHNITTBESATZ
- 10 SEITL. RÜCKENTEIL
- 11 KNOPFLEISTE
- 12 KRAGEN
- 13 OBERÄRMEL
- 14 UNTERÄRMEL
- 15 CUFF
- 16 BAND

## MUSTERMARKIERUNGEN



**FÄDENLAUF:** Legen Sie die Linie auf den geraden Fädenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.



**FALT LINIE:** Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



**KNOPFLÖCHMARKIERUNG:** Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.



**KNOPFMARKIERUNG:** Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.



**KERBEN UND SYMbole:** Für passende Nähte und Ausführungsdetails.



Bezeichnet die Brustlinie, die Tailenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.



Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trage erleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzubagen aus.




**NAHTZUGABE:** 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

## ZUSCHNITTPLÄNE

### JACKE

Teile: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

115 cm  
 mit Strichrichtung  
 alle Größen



### GEGEBENENFALLS ANPASSEN

**SCHRUMPfen** Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

**KREISEN** Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

\* **DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Quer falte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

### SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschniden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff.

Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.


Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidesfest oder Paupapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

**HINWEIS:** Kästchen mit gestrichelten Linien (a/b/c) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.


RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
--------------------	-------------------	-------------------	------------------

## NÄHINFORMATIONEN STOFFSCHLÜSSEL



### NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzubagen im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



### STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

### BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzubagen flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

## GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

**EINHALTEN** - Nähen Sie entlang der Nahtlinie mit langen Maschinenstichen. Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform.

**HINWEIS:** Machen Sie bei Schulteransätzen eine zweite Reihe langer Maschinenstiche in 6 mm Abstand von der Nahtzuge, um mehr Kontrolle zu haben.


**KNAPPKANTIG STEPPEN** - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

**VERSÄUBERN** - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

**OPTIONAL FÜR SÄUME:** Bringen Sie ein Nahtbindeband an.

**VERSTÄRKEN** - Mit kleinen Maschinenstichen entlang der Nahtlinie nähen, wie in der Nähleitung angegeben.


**SÄUMEN** - Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.



### FUTTER (TASCHEN)

Teil: 6


115 cm  
 ohne Strichrichtung  
 alle Größen



**FESTSTEPPEN** - Nähen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 1,3 cm von der Schnittkante).

**ABSTEPPEN** - Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei die Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

**UNTERSTEPPEN** - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.



@norrisdantaford


## JACKE

**HINWEIS: VERSÄUBERN** Sie nach dem Nähen jeder Naht alle sichtbaren Schnittkanten der Nahtzugaben. Das Versäubern von Nähten wird in den folgenden Abbildungen nicht gezeigt.

**HINWEIS: ABSTEPPUNG** ist optional.


## EINLAGE

Stecken Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTES. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.




## VORDERTEIL


Schlagen Sie 6 mm an der Oberkante der TASCHE (2) ein. Bügeln Sie.




Wenden Sie die Oberkante entlang der Faltlinie nach außen. Nähen Sie die Enden. Beschneiden.




Wenden Sie die Oberkante der Tasche nach innen, schlagen Sie die verbleibenden Nahtzugaben ein und falten Sie die Ecken diagonal. Bügeln Sie. Heften Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.




**STEPHEN** Sie entlang der Heftung AB.




Stecken Sie die Tasche auf das linke VORDERTEIL (1), wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPHEN** Sie die Seiten- und Unterkanten **KNAPPKANTIG** und **AB**, dabei die oberen Enden verstärken.




Stecken Sie die Klappe mit der nicht verdeckten Seite nach oben an der oberen Kante des linken Vorderteils fest, wie abgebildet, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften.



Wenden Sie die Tasche und die dreieckigen Enden nach innen, drehen Sie die Paspel nach oben über die Tasche. Bügeln Sie.




**STEPHEN** Sie die Passennaht **AB**.




## RÜCKENTEIL


Nähen Sie die Rückenteile in der hinteren Mitte zusammen. Bügeln Sie die Naht zum rechten Rückenteil hin.




**VERSTÄRKEN** Sie die innere Ecke des Vorderteils entlang der Nahtlinien, dabei drehen Sie an den kleinen und großen Punkten. Schlitzen Sie entlang der Schlitzlinie ein und schneiden Sie diagonal zu den Punkten ein.




Links auf links falten Sie den PASPELSTREIFEN (5) entlang der Faltlinie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Stecken Sie den Paspelstreifen auf das Vorderteil, wobei die Nahtlinie entlang der unteren Nahtlinie liegt und die Symbole übereinstimmen, wie gezeigt. Heften.




Wenden Sie die Tasche auf innen; bügeln Sie. Nähen Sie die vorderen, unteren und seitlichen Taschenkanten zusammen, wobei Sie den Paspelstreifen und die dreieckigen Enden in der Naht eingefasst werden, dabei lassen Sie das Vorderteil frei. Heften Sie die unteren Schnittkanten zusammen, wie gezeigt.




**STEPHEN** Sie die rechte hintere Naht **AB**.




Nähen Sie die Teile der Klappe (1) mit einer 1 cm lange Naht, lassen Sie dabei die obere Kante offen. Beschneiden.




Wenden. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten. **STEPHEN** Sie die fertigen Kanten **AB**. Machen Sie ein Knopfloch in die Klappe an der Markierung.




Wenden Sie die Oberkante entlang der Faltlinie nach außen. Nähen Sie die Enden. Beschneiden.




Stecken Sie den TASCHENBESATZ (6) rechts auf rechts auf das Vorderteil, wobei die Symbole übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie zwischen den kleinen Punkten.




Steppen Sie die VORDERE PASSE (4) an die Oberkante des Vorderteils. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur Passe hin.




Rechts auf rechts den RÜCKW. ARMAUSSCHNITT BESATZ (9) an das Rückenteil, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Armausschnittkante wie gezeigt. Beschneiden.




Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie. STEPPEN Sie die fertige Kante AB.




Öffnen Sie den rückw. Armausschnittbesatz. Stecken Sie rechts auf rechts das SEITLICHE RÜCKENTEIL (10) an den rückw. Armausschnittbesatz, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Außenkante, wie gezeigt, lassen Sie dabei das Rückenteil frei. Beschneiden.




Wenden Sie den Besatz. Heften Sie die Schulter- und Seitenkanten.



Nähen Sie die Vorderteile an das Rückenteil an den Schultern und Seiten.




HALTEN Sie die unteren Seitenkante zwischen den Kerben EIN, wie gezeigt.




## KNOPFLEISTE, KRAGEN UND BAND


Für den Besatz wenden Sie auf jeder Seite die Nahtzugabe an einer langen eingekerbten Kante der mit Einlage versehenen KNOPFLEISTE (11). Bügeln Sie. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.




Stecken Sie die Leiste an der vorderen Öffnungskante fest, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, halten Sie dabei die gebügelte Kante frei. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zur Knopfleiste hin.




STEPPEN Sie die Halsausschnittkante FEST.




Wenden Sie für den Besatz die Nahtzugabe an der langen eingekerbten Kante des mit Einlage versehenen Teils des KRAGENS (12). Bügeln Sie. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.



Stecken Sie den Kragenbesatz rechts auf rechts an den Kragen. Nähen Sie, lassen Sie die gekerbte Kante offen. Beschneiden. STEPPEN Sie den Kragen so weit wie möglich UNTER.




SÄUMEN Sie die gebügelte Kante über die Naht. Heften Sie die Schnittkanten.




Wenden. Bügeln Sie.




Stecken Sie den Kragen an die Halskante, wobei die Mittelpunkte und Kerben übereinstimmen, dabei legen Sie die kleinen Punkte an den Schulternähten und schneiden Sie die Halskante ein, wo nötig. Nähen Sie, halten Sie dabei die gebügelte Kante frei. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Kragen hin.




SÄUMEN Sie die gebügelte Kante über die Naht.




**STEPHEN** Sie den Kragen wie gezeigt **AB**. **OPTIONAL:**  
**STEPHEN** Sie die untere Kragenkante **AB**.



Wenden Sie die Nahtzugabe an der langen, nicht eingekerbten Kante des BANDES (16). Bügeln Sie. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.




Falten Sie das Band rechts auf rechts entlang der Faltlinie. Nähen Sie die Enden. Beschneiden.




Wenden. Bügeln Sie.




Stecken Sie das Band an der Unterkante fest, wobei die Mittelpunkte und Kerben übereinstimmen und kleine Punkte an den Seitennähten angebracht werden. Passen Sie die Leichtigkeit an; heften Sie sie. Nähen Sie, halten Sie dabei die gebügelte Kante frei. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Band hin.



**SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante über die Naht.




**STEPHEN** Sie die Oberkante des Bandes **KNAPPKANTIG**, wie abgebildet. **STEPHEN** Sie alle Kanten des Bandes **AB**.




### ÄRMEL UND ABSCHLUSS


**HALTEN** Sie die obere Kante des OBERÄRMELS (13) zwischen den äußeren kleinen Punkten **EIN**, wie gezeigt.




Stecken Sie den UNTERÄRMEL (14) an den Oberärmel an der vorderen Kante. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Oberärmel.





**STEPHEN** Sie die obere Ärmelaht **AB**.



Wenden Sie für den Besatz die Nahtzugabe an der langen eingekerbten Kante des mit Einlage versehenen Teils der **MANSCHETTE** (15). Bügeln Sie. Schniden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.




Stecken Sie den Manschettenbesatz rechts auf rechts an die Manschette. Nähen Sie, lassen Sie die gekerbte Kante offen. Beschneiden. **STEPHEN** Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**.




Wenden. Bügeln Sie.




Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an den Kanten der Ärmelöffnung, die oberhalb des großen Punktes ganz ausläuft. Beim Nähen 6 mm oberhalb des großen Punktes über die Naht drehen.




**HALTEN** Sie die untere Kante des Ärmels wie gezeigt von der Naht bis zur Kerbe **EIN**.




Stecken Sie die Manschette an der unteren Kante des Ärmels fest, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen und der große Punkt an der Naht platziert wird. Passen Sie die Leichtigkeit an; heften Sie sie. Nähen Sie, halten Sie dabei die gebügelte Kante frei. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Aufschlag hin.




**SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante über die Naht.




**STEPHEN** Sie die Manschette wie gezeigt **AB**. Machen Sie ein Knopfloch in der Manschette an der Markierung. Nähen Sie den Knopf an die Manschette am kleinen Punkt.



Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt, platzieren Sie den mittleren kleinen Punkt an der Schulernaht, sodass die restlichen Symbole übereinstimmen. Passen Sie die Leichtigkeit an; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.



Bringen Sie Knopflöcher im linken Vorderteil an. Überlappen Sie die Öffnungskanten, wobei die Mitten übereinstimmen. Verwenden Sie die Knopflöcher als Hilfslinien und machen Sie Knopfmarkierungen auf der rechten Seite. Nähen Sie Knöpfe an den Markierungen.



Verwenden Sie das Knopfloch in der Leiste als Hilfslinie und machen Sie eine Knopfmarkierung auf der Tasche. Nähen Sie den Knopf an der Markierung an die Tasche, lassen Sie das Vorderteil frei.

