

Deutsch

ME2038


SEITE 1 SEITEN 4

ALISHA GRACE

knowMETM

BY mimi:g





1-800-782-0323




SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL



@missalishagrace



12 SCHNITTEILE



1 FUTTER DES VORD. OBERTEILS - A,B

2 FUTTER DES RÜCKW. OBERTEILS - A,B

3 VORD. OBERTEIL - A,B

4 RÜCKW. OBERTEIL - A,B

5 FUTTER DES ROCKVORDERTEILS - A,B

6 FUTTER DES ROCKRÜCKENTEILS - A,B

7 ROCKVORDERTEIL - A,B

8 ROCKRÜCKENTEIL - A,B

9 KRAGEN - A,B

10 VOLANT - A,B

11 UNTERES ROCKFUTTER - A,B

12 UNTERER VOLANT - B

MUSTERMARKIERUNGEN

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHRUMPFEN Sie den STOFF, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite. Verwenden Sie das Auflageplan MIT STRICHRICHTUNG für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH) - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

*DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH) - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querspalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für EINZELNE DICKE - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem SCHNEIDEN alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.) Schneiden Sie GENAU aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.


ZUSCHNITTPLÄNE

EINLAGE A,B

Teil: 9

51 CM

ALLE GRÖSSEN




KLEID B

Teile: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12

150 CM

MIT STRICHRICHTUNG

ALLE GRÖSSEN




FUTTER: A,B:

Teile:, 1, 2, 5, 6, 9, 11

115 CM

OHNE STRICHTRICHTUNG

GRÖSSEN 8 10-12-14-16-18




KLEID A

Teile:, 3, 4, 7, 8, 9, 10

150 CM

MIT STRICHRICHTUNG


ALLE GRÖSSEN



115 CM

OHNE STRICHTRICHTUNG


GRÖSSEN 20-22-24-26



© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand.


Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.

NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL



NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

FLACHER ABNÄHER– Für den Abnäher rechts auf rechts die gestrichelten Linien zusammenführen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linie vom breiten Ende bis zur Spitze. Steppen Sie an der Spitze mit Rückstichen nicht. Lassen Sie die Fadenden lang und verknoten Sie sie. Bügeln Sie den Abnäher **WIE** in der Nähanleitung angegeben.

ABNÄHERNAHT– Für den Abnäher rechts auf rechts die gestrichelten Linien zusammenführen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Abnähernaht von der Außenkante bis zur Spitze. Bügeln Sie die Abnähernaht wie in der Nähanleitung angegeben.

SCHMALER SAUM – Saum einschlagen, bügeln und bei Bedarf die Fülle eindrücken. Öffnen Sie den Saum. Wieder einschlagen, so dass die Schnittkante entlang der Falte liegt; bügeln. Wenden Sie entlang der Falte; nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.


VERSTÄRKEN– Mit kleinen Maschinenstichen nähen Sie entlang der Nahtlinie, wie in der Nähanleitung angegeben.

SÄUMEN– Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPHEN– Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 1.3 cm von der Schnittkante).

ABSTEPHEN– Auf der Außenseite 6 mm von der Kante, Naht oder vorherige Steppnaht nähen.

UNTERSTEPHEN– Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.



@missalishagrace

NÄHANLEITUNGEN

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.


NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.

KLEID A, B

HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell abgebildet.


EINLAGE

Stecken Sie die Einlage auf die linke Seite des KRAGENS (9) und Kragenfutters. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.




ROCK A,B


Nähen Sie die **ABNÄHERNAHT** in das FUTTER DES ROCKVORDERTEILS (5). Bügeln Sie zur Mitte hin.




Nähen Sie das Futter des Rockvorderteils an den Seitenkanten an das FUTTER DES ROCKRÜCKENTEILS (6).




STEPHEN Sie die Oberkante des ROCKRÜCKENTEILS (8) **FEST. VERSTÄRKEN** Sie die hintere Kante des Rockrückenteils 5 cm auf jeder Seite der Kerbe.




Nähen Sie die Mittelkanten von der Unterkante bis 2.5 cm unterhalb der Kerbe zusammen und verstärken Sie die Naht durch Rückwärtsnähen. Schneiden Sie die Nahtzugabe am offenen Ende der Naht in die Naht ein.



STEPHEN Sie die Oberkante des ROCKVORDERTEILS (7) **FEST**. Nähen Sie das Rockvorderteil an den Seitenkanten an das Rockrückenteil. Heften Sie 1.5 cm von der Unterkante des Rocks. Machen Sie einen **SCHMALEN SAUM**.




Schneiden Sie den Rock zur Naht ein. Stecken Sie die linke Seite des Rocks auf die rechte Seite des Rockfutters, wobei Mitte, Nähte und Kerben übereinstimmen. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




OBERTEIL UND FUTTER A,B


STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des FUTTERS DES VORD. OBERTEILS (1) **FEST**. Machen Sie **FLACHE ABNÄHER(N)** an Seitenkanten. Bügeln Sie die Abnäher nach unten. Machen Sie **FLACHE ABNÄHER(N)** an Unterkante. Bügeln Sie zur Mitte hin.




STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des FUTTERS DES RÜCKW. OBERTEILS (2) **FEST**. Nähen Sie das Futter des vorderen Oberteils an den Seitenkanten auf das Futter des rückw. Oberteils.




Stecken Sie die untere Kante des Oberteilfutters rechts auf rechts auf die obere Rockkante, wobei die Mittelpunkte, Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Oberteil hin.




Nähen Sie das VORDERE OBERTEIL (3) an den Seitenkanten an das RÜCKW. OBERTEIL (4). Heften Sie 1.5 cm von der Unterkante des Rocks. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante.



Stecken Sie die rechte Seite des Oberteils auf die linke Futterseite an der Unterkante, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Armausschnitte mit einer 1 cm lange Naht. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.




STEPHEN Sie das Futter **UNTER**. Wenden Sie das vord. Oberteil und das rückw. Oberteil nach außen, so dass die kleinen und großen Punkte übereinstimmen; bügeln Sie. **STEPHEN** Sie die Armausschnittkanten **AB**. Nähen Sie die Hals- und Rückenkanten zusammen.




KRAGEN


VERSTÄRKEN Sie die eingekerbte Kante des KRAGENS (9) und das Kragenfutter knapp 1.5 cm. Stecken Sie das Futter an der oberen Kante rechts auf rechts an den Kragen. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht ein. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.




STEPHEN Sie das Kragenfutter **UNTER**. Nähen Sie das Futter rechts auf rechts an der Unterkante des Kragens zwischen dem großen und dem inneren kleinen Punkt fest, wobei Sie an den Punkten absteppen, um die Nähte zu verstärken. Schneiden Sie die Nahtzugabe des Futters auf 1 cm zurück. Schneiden Sie die Nahtzugabe des Futters auf 1 cm zurück. Beschneiden Sie die Nähte.




Wenden Sie den Kragen; bügeln Sie ihn, wobei Sie das Futter entlang der Nähte unterdrücken.



Schneiden Sie die Halsausschnittkante des Oberteils an der Steppnhat ein. Stecken Sie den Kragen rechts auf rechts an die Halsausschnittkante, wobei die kleinen Punkte, wobei die Mittelpunkte, die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.




Bügeln Sie den Kragen nach außen, bügeln Sie die Naht zum Kragen hin. Stecken Sie die gebügelte Kante des Futters über die Naht an den Kragen, wobei die Stecknadeln außen liegen. Nähen Sie auf der Außen-seite im Nahtgraben, fangen Sie dabei die gebügelte Kante des Futters auf der Innenseite ein. Heften Sie die hinteren Kanten zusammen.




REISSVERSCHLUSS



HINWEIS: Nähen Sie den unsichtbaren Reißverschluss mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß. Öffnen Sie den Reißverschluss und bügeln Sie das Band mit einem kühlen Bügeleisen. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag an die obere Kante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der rechten Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.




Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der linken Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Achten Sie darauf, dass die oberen und unteren Kanten des Kleidungsstücks gleichmäßig sind. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der linken Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.




Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von außen unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Pin remaining center back seam together below zipper, being careful not to catch in the stitched seam of skirt back (overlay). Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach links, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stiches und leicht nach links versetzt. Nähen Sie den Rest der Naht ab.



Wenden Sie das obere Ende des Reißverschlussbandes über die Nahtzugabe. **SÄUMEN** Sie an die obere Kante des Kragens.




Wenn der Reißverschluss länger als die Öffnung ist, nähen Sie mit einem starken Faden ein paar kleine Stiche über die Enden der Spulen am Ende der Öffnung. Schneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1.5 cm an die Handstiche heran ab. Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.




UNTERER ROCK A,B


STEPPEN Sie die Oberkante der **VOLANTTEILE (10) FEST**. Nähen Sie an den Seitenkanten zusammen. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante.




Nähen Sie Teile des **UNTEREN ROCKFUTTERS (11)** an den Seitenkanten zusammen. **FÜR MODELL A:** Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante.




FÜR MODELLE A UND B: Schneiden Sie die obere Kante des Volants an der Steppnaht ein. Stecken Sie die linke Seite des Volants auf die rechte Seite des unteren Rockfutters, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Heften.



Stecken Sie die obere Kante des Volants rechts auf rechts an die untere Kante des vorderen und hinteren Rockfutters, wobei die Mittelpunkte, Nähte und Kerben übereinstimmen und die gesäumte Kante des vorderen und hinteren Rocks von der Nahtlinie entfernt ist. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Rockvorderteil und rückw. Futter.



FÜR MODELL B: **STEPPEN** Sie die Oberkante des **UNTEREN VOLANTS (12) FEST**. Nähen Sie an den Seitenkanten zusammen. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante.



Schneiden Sie die obere Kante des unteren Volants an der Steppnaht ein. Stecken Sie die Oberkante des unteren Volants rechts auf rechts auf die Unterkante des unteren Rockfutters, wobei die Mittelpunkte, Nähte und Kerben übereinstimmen und die gesäumte Kante des vorherigen Volants von der Nahtlinie entfernt ist. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Futter hin.

