



115 CM
AVEC SENS
TAILLES 14-16-18-20-22




150 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES




ENTOILAGE B
PIÈCES 3 11 12 13 14

51 CM
TOUTES LES TAILLES




DOUBLURE B
PIÈCES 5 8 9

115 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES




INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS



RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.



ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqure et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

FACULTATIF POUR LES OURLETS : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée dans les instructions de couture.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.

SURPIQUER – Sur l'endroit, en utilisant le pied presseur comme un guide, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou de la piqure précédente, ou piquez comme indiqué dans les Instructions de couture.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.



@alissahthreads

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.


PIQUER LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

INSTRUCTIONS DE COUTURE

VESTE A, B


ENTOILAGE

Faites adhérer l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.




DEVANT ET DOS


Piquez les bords arrondis de la POCHE SUPÉRIEURE (2) à 1 cm du bord non fini, à grands points, comme illustré.




Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la poche. Retournez le bord supérieur vers l'extérieur le long de la ligne de pliure ; piquez les extrémités. Égalisez.




Retournez le bord supérieur de la poche vers l'intérieur, en repliant les rentrés sur les bords restants ; tirez sur le fil pour répartir l'ampleur sur les courbes. Pressez. Piquez la parementure près du bord intérieur pressé.




Sur l'endroit, épinglez la poche sur le DEVANT (1), en faisant coïncider les symboles. **PIQUEZ AU BORD** sur les bords du côté et inférieur.




FACULTATIF : piquez en diagonale à travers les bords supérieurs de la poche, comme illustré.




RENFORCEZ les coins du devant le long des lignes de piqure, en pivotant aux petits cercles, comme illustré.




Pliez la BORDURE (3) en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Bâtissez les bords non finis.




Sur l'endroit, épinglez la bordure sur le devant, en plaçant la ligne de couture sur la ligne de piqûre inférieure, en faisant coïncider les symboles. Bâissez.




Endroit contre endroit, épinglez la DOUBLURE DE POCHE INFÉRIEURE (5) sur le devant, par-dessus la bordure, en plaçant la ligne de couture sur la ligne de piqûre. Bâissez. Piquez entre les petits cercles. Coupez le rentré de la poche à un peu moins de 6 mm, en veillant à ne pas couper le devant.






Endroit contre endroit, épinglez la POCHE INFÉRIEURE (4) sur le devant, en plaçant la ligne de couture le long de la ligne de piqûre supérieure. Bâissez. Piquez entre les petits cercles. Coupez le rentré de la poche à un peu moins de 6 mm, en veillant à ne pas couper le devant.




Coupez le long de la ligne entre la piqûre, en crantant en diagonale jusqu'aux petits cercles.




Retournez la poche et les extrémités triangulaires vers l'intérieur, en tirant les extrémités de la bordure entre les petits cercles, comme illustré, en relevant la bordure. Pressez. Piquez ensemble les bords de la poche, en prenant les bordures et les extrémités triangulaires dans la piqûre, en maintenant le devant libre. **PIQUEZ AU BORD** sur les bords du côté de la bordure pour consolider.



Endroit contre endroit, épinglez l'EMPIÈCEMENT DOS (7) et le DOS (6) en faisant coïncider les encoches. Piquez. Relevez la couture au fer. Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** l'empiècement le long de la couture finie. Piquez le devant et le dos sur les coutures d'épaule.




Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du vêtement.




MANCHE ET COUTURES

Endroit contre endroit, épinglez la MANCHE (15) sur le bord de l'emmanchure, en plaçant le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les petits cercles restants. Bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm du rentré. Égalisez près de la piqûre. Pressez la couture vers la manche.




Épinglez le devant et le dos ensemble sur les côtés ; épinglez ensemble les bords de la manche. Piquez en couture continue, en arrêtant au grand cercle. Piquez de nouveau la courbe de dessous de bras le long de la piqûre précédente, comme illustré.




PIED DE COL A

Endroit contre endroit, épinglez la pièce entoilée du PIED DE COL (10) sur le bord de l'encolure, en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule, ayant les bords non finis au même niveau. Égalisez la couture. Pressez la couture vers le bas, en pressant la bande vers l'extérieur.




CAPUCHE B


Endroit contre endroit, piquez les pièces de la CAPUCHE (8) sur chaque côté du MILIEU DE CAPUCHE (9). Ouvrez les coutures au fer.



Endroit contre endroit, épinglez la capuche sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les coutures et en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule. Bâissez. Égalisez. Pressez la couture vers le bas, en pressant la capuche vers l'extérieur.




Piquez les coutures des pièces de la doublure de capuche comme décrit pour la capuche.




PAREMENTURE ET FERMETURE À GLISSIÈRE


Endroit contre endroit, piquez la PAREMENTURE DEVANT (11) et la PAREMENTURE DOS (12) sur les coutures d'épaule. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la parementure. **FINISSEZ** le bord sans marque.



Endroit contre endroit, piquez la parementure de pied de col OU la doublure de capuche sur le bord de l'encolure de la parementure, en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule. Piquez. Pressez la couture vers le bas, en pressant la bande/capuche vers l'extérieur.




NOTE : Il peut être nécessaire d'ajuster la longueur de la fermeture à glissière séparable. Raccourcissez toujours les fermetures séparables depuis la partie supérieure. Mesurez le bord de l'ouverture du devant droit entre les grands cercles. Marquez la longueur désirée du ruban de la fermeture. Recoupez l'excédent de fermeture au-dessus la marque. N'écartez pas les pièces. En utilisant des pinces, enlevez les dents 2.5 cm au-dessus de la marque pour raccourcir. Installez de nouveau les arrêts supérieurs en pinçant en place au-dessus de la dernière dent restante OU, faites plusieurs points de surfilage par-dessus le ruban sur la marque. Pour les fermetures en plastique, vous pouvez acheter un arrêt supérieur.




Sur l'endroit, épinglez la fermeture sur la pièce du devant droit, ayant la fermeture vers le bas, en plaçant le ruban de la fermeture environ à 6 mm du bord du devant et en amenuisant les extrémités du ruban au grand cercle, comme illustré. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez la fermeture en place à 1.5 cm du bord du devant. Placez l'autre moitié de la fermeture sur la pièce restante du devant, ayant la fermeture vers le bas, comme décrit pour le droit. Assurez-vous que les deux côtés de la fermeture soient alignés. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez la fermeture en place à 1.5 cm du bord du devant.


ASTUCE : pour éviter une piqûre irrégulière autour de la patte et du curseur, arrêtez la piqûre juste avant d'atteindre le curseur. En laissant l'aiguille dans le tissu, soulevez le pied-de-biche et tirez le curseur vers le bas, au-dessus de l'aiguille. Abaissez le pied-de-biche et continuez la piqûre.




MODÈLE A – sur l'endroit, épinglez la parementure sur les bords du devant et de la bande, en faisant coïncider les encoches et les marques. Piquez les bords du devant et supérieur. Égalisez la couture, crantez les courbes.




MODÈLE B – sur l'endroit, épinglez la parementure sur les bords du devant et de la capuche, en faisant coïncider les encoches et les marques. Piquez les bords du devant, en pivotant au grand cercle comme illustré. Égalisez la couture, crantez les courbes.



SOUS-PIQUEZ la parementure aussi loin que possible.




Retournez la parementure vers l'intérieur. Pressez. Ouvrez le bord non fini de la parementure et épinglez ensemble les coutures de parementure et d'encolure.




FINITION


Endroit contre endroit, piquez les coutures latérales des pièces de la PAREMENTURE DEVANT (13) et de la PAREMENTURE DOS (13), en arrétant au grand cercle. Piquez au point arrière. **FINISSEZ** le bord non fini



Retournez le bord inférieur de la parementure devant vers l'extérieur le long de la couture. Rentrez au fer 1.5 cm sur les bords du devant de la parementure. Sur l'endroit, épinglez la parementure sur le bord inférieur de la veste, en faisant coïncider les encoches et les coutures. Piquez, en arrétant la piqûre aux grands cercles. Égalisez la couture. Crantez la courbe.



SOUS-PIQUEZ la parementure aussi loin que possible. Retournez la parementure vers l'intérieur, pressez. **SURPIQUEZ** à 2.5 cm du bord non fini de la parementure. Si vous préférez, cousez les extrémités de parementures ensemble aux **POINTS COULÉS**.



Relevez l'ourlet de manche. Bâtiissez près de la pliure. Coupez l'ourlet à une largeur uniforme. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez l'ourlet en place près du bord intérieur pressé. Pressez.

