

FRANÇAIS

ME2059

PAGE 1 DE 4

JULIAN CREATES

knowMETM

BY **mimi.g**


1-800-782-0323



SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO




@juliancreates



A




B



A,B

18 PIÈCES DU PATRON



1 DEVANT – A

2 CÔTÉ DEVANT – A, B

3 BORDURE – A, B

4 POCHE – A, B

5 DOS – A, B

6 PATTE – A, B

7 CÔTÉ DOS – A, B

8 EMPIÈCEMENT ET MANCHE DEVANT – A, B

9 EMPIÈCEMENT ET MANCHE DOS – A, B

10 COL – A

11 PAREMENTURE DEVANT – A

12 DOUBLURE DEVANT – A, B

13 DOUBLURE DOS DROIT – A, B

14 DOUBLURE DOS GAUCHE – A, B

15 GUIDE POUR BOUTONNIÈRES – A

16 DEVANT – B

17 COL – B

18 PAREMENTURE DEVANT – B


MARQUES DU PATRON

 **LIGNE DE DROIT-FIL:** Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

 **LIGNE DE PLIURE:** Placez la ligne sur la pliure du tissu.

 **MARQUE DE BOUTONNIÈRE:** Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

 **MARQUE DE BOUTON:** Indique l'emplacement du bouton.


 **REPÈRES ET SYMBOLES:** Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.


 Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

 **RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS:** 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

 **POUR RACCOURCIR:** Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.

 **POUR ALLONGER:** Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

COUPER ET MARQUER



RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE


MANTEAU A

PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

115 CM

AVEC SENS


TAILLES 38 40 42 44 46



115 CM

AVEC SENS


TAILLES 48 50 52 54 56



150 CM

AVEC SENS

TOUTES LES TAILLES




ENTOILAGE A

PIÈCES 3 6 10 11

51 CM

TOUTES LES TAILLES




DOUBLURE A, B (DEVANT, DOS, CÔTÉ DEVANT & DOS, MANCHE DEVANT & DOS, POCHE, EMPIÈCEMENT)

PIÈCES 2 4 7 8 9 12 13 14


115 CM SANS SENS

TAILLES 38 40 42 44 46 48



115 CM SANS SENS


TAILLES 50 52 54 56




© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand.
All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.

MANTEAU B
PIÈCES 2 3 4 5 6 7 8 9 17 18


115 CM AVEC SENS
TAILLES 38 40 42 44 46



115 CM AVEC SENS
TAILLES 48 50 52 54 56





150 CM AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES




ENTOILAGE B (PAREMENTURE DEVANT, BORDURE, COL)
PIÈCES 3 6 17 18

51 CM
TOUTES LES TAILLES




INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS



RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.



Réduisez les rentrés par paliers. Recoupez les coins. Encochez coutures convexes. Crantez coutures concaves.

ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou batissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE
Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée dans les instructions de couture.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.



@juliancreates

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.


PIQUER DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

INSTRUCTIONS DE COUTURE

MANTEAU A, B


ENTOILAGE

Épinglez l'entoilage sur l'envers des pièces de la BORDURE (3) et de la PATTE (6), aussi pour le modèle A – du COL (10) et de la PAREMENTURE DEVANT (11), ou pour le modèle B – du COL (17) et de la PAREMENTURE DE COL (18). Faites adhérer l'entoilage en place, en suivant la notice d'utilisation.




DEVANT ET BORDURE


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DEVANT (1) pour le modèle A, ou du DEVANT (16) pour le modèle B. Pour **RENFORCER** le bord du côté du devant sur les grands cercles, piquez sur la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté des grands cercles, en piquant à travers les cercles, comme illustré.




Pliez la BORDURE (3) sur la ligne de pliure, endroit contre endroit. Piquez les extrémités. Égalisez les coutures ; crantez les coins.




Retournez la bordure ; pressez. Batissez ensemble les bords non finis. Sur l'endroit, épinglez la bordure sur le devant, en faisant coïncider les grands cercles. Batissez.




Endroit contre endroit, épinglez la doublure de POCHE (4) sur le devant (par-dessus la bordure), en faisant coïncider les grands cercles. Piquez entre les grands cercles, piquez au point arrière pour renforcer. Crantez le rentré vers la piqûre sur les cercles.




SOUS-PIQUEZ la poche. Retournez la poche vers l'intérieur, en retournant les rentrés au-dessus et au-dessous des crans ; pressez.




Endroit contre endroit, épinglez la poche en tissu sur la poche en doublure, en faisant coïncider les grands cercles et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez ensemble les poches entre les grands cercles.




Sur l'endroit, batissez ensemble les bords non finis du devant et de la poche.



Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le devant sur le CÔTÉ DEVANT (2), en faisant coïncider les grands cercles et les encoches. Piquez, en veillant à ne pas prendre le bord fini de la poche ou de la bordure. Ouvrez la couture au fer.




Sur l'endroit, pressez la bordure vers le côté devant. Piquez près des extrémités de la bordure ou, si vous préférez, de façon invisible cousez les extrémités sur le côté devant aux **POINTS COULÉS**.




DOS ET PATTE


Pour **RENFORCER** le coin intérieur des prolongements de la fente du DOS (5), en piquant sur les lignes de piqûre, pivotez avec l'aiguille piquée dans le tissu au grand cercle. Crantez vers la piqûre sur le cercle. Piquez la couture du milieu du dos du bord supérieur jusqu'au grand cercle, en piquant au point arrière sur le cercle pour renforcer la couture.




Pliez la PATTE (6) en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Piquez le long bord.



Retournez la patte ; pressez. Bâissez ensemble les bords non finis. Sur l'endroit, épinglez la patte sur le dos, en faisant coïncider les petits et les grands cercles. Bâissez.




Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le dos sur le CÔTÉ DOS (7) le long des bords du côté dos, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez, puis piquez le côté dos et le côté devant sur les bords du côté.




EMPIÈCEMENT ET MANCHE

Epinglez l'EMPIÈCEMENT ET MANCHE DEVANT (8) et l'EMPIÈCEMENT ET MANCHE DOS (9) sur les bords de l'épaule et de dessous de bras, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de l'empiècement et de la manche.




Piquez les bords du milieu du dos des pièces de l'empiècement et de la manche. Retournez les manches à l'endroit. Tenez le manteau à l'envers avec les emmanchures vers vous. Endroit contre endroit, épinglez les manches sur les bords de l'emmanchure, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les coutures du milieu de l'empiècement et du dos. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Égalisez la couture entre les encoches du dessous de bras près de la piqûre. Pressez la couture vers l'empiècement et la manche, en pressant l'empiècement vers l'extérieur.




COL A

Crantez le bord de l'encolure du manteau vers la piqûre de soutien. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le COL (10) sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux, les petits cercles et les encoches, en plaçant le petit cercle intérieur sur la couture d'épaule. Piquez. Ouvrez la couture au fer, en pressant le col vers l'extérieur.



COL B


Crantez le bord de l'encolure du manteau vers la piqûre de soutien. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le COL (17) sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux et les encoches, en plaçant le petit cercle intérieur sur la couture d'épaule. Piquez. Ouvrez la couture au fer, en pressant le col vers l'extérieur.




DOUBLURE A, B

NOTE : Coupez 2.5 cm du bord inférieur des pièces en doublure du CÔTÉ DEVANT (2), du CÔTÉ DOS (7), de l'EMPIÈCEMENT ET MANCHE DEVANT (8) et de l'EMPIÈCEMENT ET MANCHE DOS (9) avant de piquer.


RENFORCEZ le coin intérieur de la DOUBLURE DOS DROIT (13) sur le grand cercle et le coin intérieur de la DOUBLURE DOS GAUCHE (14) sur le petit cercle, en piquant sur les lignes de piqûre et en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur les cercles. Crantez vers les cercles. Piquez les bords du milieu du dos des pièces de la doublure dos, du bord supérieur jusqu'au grand cercle, en piquant au point arrière sur le cercle pour renforcer la couture.




Pour former le pli sur l'envers de la doublure dos, amenez les lignes pointillées l'une sur l'autre. Piquez le long des lignes pointillées jusqu'au petit cercle. Pressez le pli vers le côté droit. Bâissez à travers le bord supérieur.




Piquez la doublure dos et la doublure CÔTÉ DOS (7) sur les bords du côté dos. Piquez la doublure côté dos et la doublure CÔTÉ DEVANT (2) sur les bords du côté. Piquez la doublure côté devant et la DOUBLURE DEVANT (12) sur les bords du côté devant.




Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la PAREMENTURE DEVANT (11) pour le modèle A, ou de la PAREMENTURE DEVANT (18) pour le modèle B. **RENFORCEZ** le bord intérieur inférieur de la parementure sur le petit cercle, en piquant à 2.5 cm au-dessus et au-dessous du cercle. Crantez vers la piqûre sur le petit cercle.



Epinglez la parementure devant sur la doublure devant, en faisant coïncider les petits cercles et les encoches. Piquez du bord de l'emmanchure jusqu'au petit cercle, en piquant au point arrière sur le cercle pour renforcer la couture. Pressez la couture vers la doublure au-dessus du cran.




Piquez les pièces de l'empiècement et de la doublure de manche sur la doublure et parementure de la veste, faites une piqûre de soutien sur le bord de l'encolure, et piquez les pièces de la parementure de col sur le bord de l'encolure comme décrit pour la veste.




CONTINUEZ COMME SUI

Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure et la doublure sur la veste, en faisant coïncider les milieux. Piquez le bord supérieur du col, le devant et les bords inférieurs sur le bord intérieur de la parementure. Égalisez les coutures et biaisez les coins.




SOUS-PIQUEZ le bord supérieur du col et les bords du devant, aussi loin que possible. Soulevez la parementure et la doublure ; cousez ensemble les coutures d'encolure du dos.




CONTINUEZ COMME SUI

NOTE : Il peut être nécessaire de raccourcir la longueur de la fermeture.


Rentrez au fer le rentré de 1.5 cm sur le bord du devant de la veste. Rentrez au fer 2 cm sur le bord du devant de la parementure devant. Coupez 1 cm. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure et la doublure sur la veste, en faisant coïncider les milieux. Piquez le bord supérieur des bords du col et inférieur sur le bord intérieur de la parementure, en maintenant ouverts les bords du devant. Égalisez la couture.




SOUS-PIQUEZ le bord supérieur du col aussi loin que possible. Soulevez la parementure et la doublure ; cousez ensemble les coutures d'encolure dos. Retournez la veste ; pressez.




Raccourcissez toujours une fermeture séparable depuis la partie supérieure. Placez la fermeture fermée le long du bord du devant de la veste ayant l'arrêt inférieur au grand cercle inférieur. Marquez l'emplacement du nouvel arrêt sur le grand cercle supérieur.




Ouvrez la fermeture de la partie supérieure, en amenant le curseur bien au-dessous de la marque. En utilisant des pinces ou un coupe-fil, enlevez les dents au-dessus de la marque sur 2.5 cm. Aucun excédent de fermeture au-dessus de cette marque peut être recoupé.



Créez un nouvel arrêt de fermeture en faisant plusieurs points de surfilage par-dessus le ruban sur la marque, ou en courbant un œillet métallique droit avec des pinces et en cousant solidement sur chaque ruban, sur la nouvelle marque, ou achetez un kit de réparation de fermetures à glissière et installez l'arrêt en utilisant des pinces. Assurez-vous que le nouvel arrêt supérieur soit assez grand pour éviter que le curseur dépasse. Rentrer le ruban de la fermeture au-dessus de l'arrêt supérieur avec le bord intérieur à l'opposé des dents.



Sur l'endroit, alignez les pièces de la veste devant, en faisant coïncider les coutures de col. Épinglez la fermeture fermée entre les bords de l'ouverture de la veste et de la doublure avec l'arrêt supérieur au grand cercle supérieur et l'arrêt inférieur au grand cercle inférieur, ayant les bords du devant rejoints au niveau des bords de la fermeture et de la doublure à 6 mm. Bâissez à la main près du bord non fini du ruban de la fermeture. Séparez la fermeture à glissière.




Sur l'endroit, piquez 6 mm sur chaque côté du milieu, en utilisant un pied à fermeture réglable. Enlevez le bâti.




CONTINUEZ COMME SUI


Endroit contre endroit, épinglez les bords de la fente dos de la doublure dos droit et du manteau dos droit, en faisant coïncider les petits et les grands cercles. Commencez au grand cercle, piquez les bords de la fente dos droit ensemble jusqu'à 5 cm du bord inférieur, en veillant à ne pas prendre la moitié gauche du manteau et de la doublure.




Endroit contre endroit, épinglez les bords de la fente dos de la doublure dos gauche et du manteau dos gauche, en faisant coïncider les petits et les grands cercles. Commencez au grand cercle, piquez les bords de la fente dos gauche ensemble jusqu'à 5 cm du bord inférieur, en veillant à ne pas prendre la moitié droite du manteau et de la doublure.




Endroit contre endroit, épinglez ensemble les bords inférieurs du manteau et de la doublure, en faisant coïncider les milieux dos et les coutures. Piquez les bords inférieurs ensemble entre les coutures du devant en couture de 1.3 cm, en laissant une ouverture sur un bord inférieur pour retourner.




Sur les bords de la fente dos, relevez l'ourlet du manteau par-dessus la doublure (l'ourlet de la doublure se relèvera avec le manteau), comme illustré. Piquez ensemble les bords de la fente dos droit restants, en raccordant avec la piqûre précédente. Égalisez les coutures et biaisez les coins.




Retournez le manteau à l'endroit à travers l'ouverture de la doublure. Sur l'envers, épinglez la fente droite par-dessus la gauche, en faisant coïncider les petits cercles, en plaçant les épingles sur l'endroit. Sur l'endroit, piquez le dos gauche sur la ligne de piqûre, en prenant la fente droite sur l'envers. Glissez les manches en place. Pour faire coïncider les coutures correctement, retournez le rentré sur les bords de la manche du manteau et de la doublure, l'un vers l'autre sur les coutures, comme illustré. Consolidez les bords retournés avec une épingle. (Ceci vous permettra d'épingler ensemble les bords inférieurs plus facilement une fois prêt à piquer les bords de la manche ensemble).




Tirez sur la manche à travers l'ouverture sur le bord inférieur de la doublure, ayant les envers vers l'extérieur, en séparant la manche de la veste de la manche de doublure. Endroit contre endroit, épinglez les bords de la manche ensemble, en faisant coïncider les coutures. Enlevez l'épingle de fixation. Piquez le bord de la manche. Égalisez la couture.



Retournez la manche à l'endroit ; pressez, en relevant au fer l'ourlet de la manche. Laissez tomber la doublure de manche. (Si vous préférez, glissez la main à travers l'ouverture sur les bords inférieurs du manteau. Bâissez lâchement ensemble les coutures d'épaule et d'emmanchure de la veste et de la doublure). Sur l'envers, épinglez la doublure tombée à l'opposé du bord inférieur de la manche. Sur l'endroit, surpiquez à 2.2 cm du bord inférieur de la manche.




Laissez tomber la doublure de manteau. Pressez. Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord de l'ouverture de la doublure. Cousez le bord pressé de la doublure à 2.5 cm au-dessus du bord inférieur du manteau aux **POINTS COULÉS**. Sur l'envers, épinglez la doublure tombée à l'opposé du bord inférieur de la veste, en plaçant les épingles sur l'endroit. Sur l'endroit, surpiquez à 2.2 cm du bord inférieur de la veste, en arrêtant la piqûre sur la fente et entre la piqûre de la fermeture pour le modèle B.



FINITION

Cousez les boutons sur les petits cercles de la patte dos.



POUR LE MODÈLE A – pour marquer les boutonnières sur le devant gauche, placez le GUIDE POUR BOUTONNIÈRE (15) le long du bord fini du manteau, en faisant coïncider les milieux. Reportez les marques. Faites les boutonnières sur les marques. Superposez le devant gauche au droit, en faisant coïncider les milieux. Cousez les boutons sous les boutonnières. Faites la boutonnière sur la marque du col gauche. Cousez le bouton sous la boutonnière du col droit.

