


Deutsch



ME2073

SEITE 1 SEITEN 3


ALISSA H THREADS

SCANNEN SIE DEN
QR-CODE FÜR EIN
SCHRITT-FÜR-
SCHRITT-VIDEO-
TUTORIAL

@alissahthreads

**9 SCHNITTEILE**

- 1 VORDERTEIL - A
- 2 RÜCKENTEIL - A
- 3 SCHULTERTRÄGER - A
- 4 SCHLAUFE - A
- 5 VORDERE PASSE - B
- 6 RÜCKENTEIL - B
- 7 VORDER- UND RÜCKENTEIL - B
- 8 SEITL. VORDERTEIL UND SEITL. RÜCKENTEIL - B
- 9 BUND - B

MUSTERMARKIERUNGEN

FÄDENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALT LINIE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillelinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.

Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trage erleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzubagen aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedrückt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHRUMPfen Sie den STOFF, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan MIT STRICHRICHTUNG für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschartierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschartierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH) - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

Für DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH) - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Quer falte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für EINZELNE DICKE - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschnüren dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff.

Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem SCHNEIDEN alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters gewählt werden.) Schneiden Sie GENAU aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Paupapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.


HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a/b/c) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE




RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
--------------------	-------------------	-------------------	------------------

TOP A


TEILE 1-2-3-4

115 CM BIS 150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN**FUTTER A**


TEILE 1-2

115 CM
OHNE STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 8- 10- 12- 14- 16150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 18- 20- 22- 24- 26**EINLAGE**

TEIL 9


51 CM
ALLE GRÖSSEN

NÄHINFORMATIONEN STOFFSCHLÜSSEL



NAHTZUGABEN

Es sind 1,5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in FETTDRUCK erscheinen, werden im Folgenden erklärt.


KNAPPKANTIG STEPPEN- Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

EINREIHEN - Nähen Sie mit langen Maschinenstichen entlang der Nahtlinie und nochmals 6 mm entfernt in der Nahtzugabe. Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform.

SCHMALER SAUM – Schlagen Sie den Saum ein, bügeln und drücken Sie bei Bedarf die Fülle ein. Öffnen Sie den Saum.

Schlagen Sie wieder ein, so dass die Schnittkante entlang der Falte liegt; bügeln. Schlagen Sie entlang der Falte ein; nähen.

SÄUMEN – Schieben Sie die Nadel durch eine gefaltete Kante, dann nehmen Sie einen Faden des darunter liegenden Stoffes auf.



@alissahthreads

DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.


NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.

NÄHANLEITUNGEN


TOP A

Falten Sie den SCHULTERTRÄGER (3) der Länge nach zur Hälfte, RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die lange Kante mit einer 6-mm-Naht.


3




Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. Stecken Sie den Träger an der Oberkante des VORDERTEILS (1) fest, wobei die großen und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften.




Öffnen und trennen Sie den Reißverschluss. Auf der AUSSENSEITE den Reißverschluss mit der Vorderseite nach unten entlang der hinteren Öffnungskanten feststecken. Legen Sie die Mitte des Reißverschlussbandes über die Nahtlinie, so dass die Reißverschlusszähne von der hinteren Kante entfernt sind. Legen Sie den oberen Anschlag an die obere Nahtlinie, indem Sie die obere Kante des Bandes unter die Nahtlinie drehen, und den unteren Anschlag an die untere Nahtlinie. Nähen Sie entlang der Mitte des Bandes.



Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS auf das RECHTE Vorder- und Rückenteil, wobei die großen und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie, lassen Sie die hinteren Kanten offen. Beschneiden.




Wenden Sie die RECHTE Seite nach außen und das Futter nach innen. Bügeln Sie.




RECHTS AUF RECHTS falten Sie die SCHLAUFE (4) der Länge nach zur Hälfte. Nähen Sie die lange Kante mit einer 6-mm-Naht. Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. Stecken Sie ein Ende durch den "O"-Ring und bringen Sie die Enden zusammen. Heften.




Auf der AUSSENSEITE die Schlaufe auf dem RÜCKENTEIL (2) feststecken, wobei die großen und kleinen Punkte übereinstimmen. Heften.




HINWEIS: Es kann erforderlich sein, den Reißverschluss zu kürzen. Um einen neuen oberen Anschlag anzufertigen, legen Sie den Reißverschluss entlang der Öffnungskante so, dass der untere Anschlag mit der unteren Nahtlinie übereinstimmt. Markieren Sie die Position des neuen oberen Anschlags an der oberen Nahtlinie. Bringen Sie die Zuglasche unter die obere Kante und entfernen Sie die Zähne oberhalb der Markierung für den neuen oberen Anschlag. Biegen Sie mit einer Zange eine gerade Metallöse und nähen Sie sie an jedem Band an der neuen Markierung fest, wie gezeigt.




RECHTE HÄLFTE DES TOPS
RECHTS AUF RECHTS falten Sie das RECHTE Vorderteil in der Hälfte, wobei die Kerben und kleinen Punkte an den unteren Kanten übereinstimmen. Nähen Sie die untere Kante so, dass sie zwischen dem kleinen Punkt und der Falte offen bleibt, lassen Sie den Träger frei. Bügeln Sie die Naht auf und wenden Sie die Nahtzugaben zwischen den kleinen Punkten.




Öffnen und trennen Sie den rückw. Reißverschluss. Stecken Sie das RECHTE Rückenteil an den Seitenkanten auf das RECHTE Vorderteil. Nähen Sie.




Nähen Sie die Unterkanten des RECHTEN vorderen FUTTERS auf die gleiche Weise zusammen wie das rechte Vorderteil. Nähen Sie das RECHTE vordere Futter an den Seiten an das rückw. FUTTER. Schlagen Sie an der hinteren Kante des rückw. Futters 1,5 cm ein. Bügeln Sie.




LINKE HÄLFTE DES TOPS
Stecken Sie das LINKE vordere FUTTER an der oberen Kante auf das LINKE Vorderteil, wobei der große und der kleine Punkt übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden.




Mit der RECHTEN Seite nach oben das nicht eingekerbte Ende des linken Vorderteils durch die Öffnung im rechten Vorderteil zwischen den kleinen Punkten führen.




Öffnen Sie das Futter. Falten Sie das linke Vorderteil in der Hälfte, wobei die Kerben und kleinen Punkte an den unteren Kanten übereinstimmen. Nähen Sie die unteren Kanten des linken Vorderteils RECHTS AUF RECHTS, lassen Sie dabei die Öffnung zwischen dem kleinen Punkt und der Falte offen.




Bringen Sie das LINKE vordere FUTTER über die rechte Hälfte des Tops und stecken Sie die Unterkanten des linken Vorderfutters RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die untere Kante des linken vorderen Futters an den kleinen Punkten fest. Beschneiden.




Drehen Sie das linke Vorderteil RECHTS außen, drehen Sie das Futter auf die Unterseite und die Träger auf das Top. Bügeln Sie.




Schlagen Sie die hinteren Kanten des LINKEN rückw. Futters 1,5 cm ein. Stecken Sie das LINKE Rückenteil an das LINKE rückw. Futter RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die obere und untere Kante.




Stecken Sie das linke Rückenteil mit der **LINKEN** Seite nach außen und das linke Vorderteil mit der **RECHTEN** Seite nach außen in das linke Rückenteil, wobei die Kerben an den Seitenkanten zusammenpassen. Stecken. Stecken Sie die Futterkanten an den Seiten zusammen. Nähen Sie in einer durchgehenden Naht. Beschneiden.



Drehen Sie das linke Rückenteil auf die **RECHTE** Seite. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie das rückw. Futter über das Reißverschlussband.




Fädeln Sie das Ende des Trägers durch den Schieber und durch den "O"-Ring an der hinteren Schlaufe. Bringen Sie das Ende des Trägers unter den oberen Träger und fädeln Sie es über die Mittelschlinge des Schiebers hinter dem Träger. Drehen Sie das Ende des Trägers um und nähen Sie es an den unteren Träger, wobei der obere Träger zum Einstellen frei bleibt.




ROCK B

VORD.- UND RÜCKW. PASSE

Nähen Sie den Abnäher in die **VORD. PASSE** (5). Bügeln Sie die Abnäher zur Mitte hin.




Nähen Sie den Abnäher in die **RÜCKW. PASSE** (6). Bügeln Sie die Abnäher zur Mitte hin. Nähen Sie die rückw. Passe an der vorderen Passe, **RECHTS AUF RECHTS** an der **RECHTEN** Seitenkante. Nähen Sie die **LINKEN** Seitenkanten 2.5 cm unterhalb der Kerbe zusammen.




BUND UND UNSICHTBARER REISSVERSCHLUSS

Bringen Sie die **EINLAGE** auf die **LINKE** Seite des **BUNDES** (9) gemäß den Anweisungen des Herstellers an. Drehen Sie die lange, ungekerbte Kante des Bunds um 1.3 cm. Bügeln Sie. Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1 cm.




Stecken Sie den **BUND RECHTS AUF RECHTS** an die **PASSE**, wobei die Kerben, die Mittelpunkte und der kleine Punkt an der rechten Seitennaht übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. Beschneiden. Wenden Sie die Naht in Richtung **BUND** und drehen Sie den **BUND** nach oben.




HINWEIS: Nähen Sie den unsichtbaren Reißverschluss mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß. Wenn der Reißverschluss länger ist als die Reißverschlussöffnung, passen Sie ihn nach dem Einsetzen an. Wenden Sie die oberen Enden des Reißverschlussbandes. Heften.




Öffnen Sie den Reißverschluss und bügeln Sie das Band mit einem kühlen Bügeleisen. Stecken Sie auf der **AUSSENSEITE** die **RECHTE** Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die **RECHTE** Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der **FALT LINIE** auf den **BUND**, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der **RECHTEN** Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.




Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der **LINKEN** Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Achten Sie darauf, dass die oberen und unteren Kanten des Kleidungsstücks gleichmäßig sind. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der **LINKEN** Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.




Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von **AUSSEN** unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende Seitennaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach **LINKS**, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stichs und leicht nach **LINKS** versetzt. Nähen Sie den Rest der Naht und schließen Sie dabei an die vorherigen Nähte an.




Wenn der Reißverschluss länger als die Öffnung ist, nähen Sie mit einem starken Faden ein paar kleine Stiche über die Enden der Spulen am Ende der Öffnung. Schneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1.5 cm an die Handstiche heran ab.



Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.




Schlagen Sie die Nahtzugabe an den Enden des Bandes oberhalb des Reißverschlusses ein. Bügeln Sie. Falten Sie den **BUND LINKS AUF LINKS** entlang der **FALT LINIE**. Stecken Sie die gebügelte Kante des Taillenbunds über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der **AUSSENSEITE**. **SÄUMEN** Sie die gebügelten Enden des Bandes mit dem Reißverschlussband, ohne die Reißverschlusszähne zu berühren. Nähen Sie auf der **AUSSENSEITE** in den Gräben der Bundnaht und fangen Sie dabei die freie Kante des Bandes auf der Innenseite ein.




ROCK


Für das **VORDERTEIL** zwei **SEITLICHE VORDER- UND SEITLICHE RÜCKENTEILE** (8) an die Seitenkanten eines **VORDER- UND RÜCKENTEILS** (7) unterhalb der kleinen Punkte steppen. Für das **RÜCKENTEIL** die verbleibenden seitlichen Vorder- und Rückenteile an den verbleibenden Vorder- und Rückenteilen an den Seiten auf die gleiche Weise steppen.



Nähen Sie das Vorderteil seitlich an das Rückenteil. **REIHEN** Sie die obere Rockkante **EIN**, unterbrechen Sie dabei die Stiche an den kleinen Punkten.



Stecken Sie den **Rock RECHTS AUF RECHTS** an die untere Kante der **PASSE**, wobei die Mitten, Seitenähte und kleinen Punkte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Naht zur **PASSE** hin.



Nähen Sie an der Unterkante des Rocks einen **SCHMALEN SAUM**.

