

1 / 3


NEWLOOK® N6660

 www.simplicity.com


 info@simplicity.com

 1-888-588-2700


Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.



9 PIÈCES DE PATRON



- 1-DEVANT -A,B
- 2-POCHE -A,B
- 3-BRAGUETTE -A,B
- 4-SOUS-PATTE -A,B
- 5-DOS -A,B
- 6-PASSANT -A
- 7-PAREMENTURE DEVANT DROIT -A,B
- 8-PAREMENTURE DEVANT GAUCHE -A,B
- 9-PAREMENTURE DOS -A,B



Comment Utiliser Votre Patron
Multi-Tailles

- D'abord Preparez Votre Patron**
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

1. POUR RALLONGER: Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.

2. POUR RACCOURCIR: Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5.cm

- Marques Du Patron**
3. DROIT FIL: placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.

4. PLIURE: placez-la sur la pliure du tissu.

5. LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR
6. VALEUR DE COUTURE: de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.

7. CRANS: superposez les crans.

8. LIGNES DE COUPE: les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.

9. POINTS DE TAILLEUR: Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

- Instructions Pour La Coupe**
POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

10. CODE: patron côté imprimé sur le dessus
11. CODE: patron côté imprimé sur le dessous
12. CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
13. CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la a sec avec un fer chaud pour oter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.
PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

- OUVREZ LES COUTURES AU FER**, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. ENTOILAGE - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

- COUPE EN DEGRADE** - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

19. Recoupez les coutures fermées.
20. Biaisiez les coins
21. Crantez les angles
22. Crantez les courbes

23. SOUS-PIQUEZ - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

Plans de Coupe

A



UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

COUPEZ UNE PIÈCES 3 4 6

58" 60" (150CM)
AVEC SENS

COUPEZ UNE PIÈCES 3 4 6 7 8



A,B ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 3 7 8 9

20" À 25" (51CM À 64CM)
THERMOCOLLANT

B




UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 7 8 9

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

COUPEZ UNE PIÈCES 3 4

58" 60" (150CM)
AVEC SENS

COUPEZ UNE PIÈCES 3 4 7 8



LES PIÈCES DE PATRON SONT INDIQUÉES PAR NUMÉROS QUAND ELLES SONT UTILISÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT SAUF INDICATION CONTRAIRE.

PANTALON A, B

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur du devant (1). Reportez la ligne de piqûre sur l'ENDROIT du devant GAUCHE en utilisant un marqueur soluble à l'eau OU en faisant un bâti à la main. Ceci servira de guide pour piquer la braguette plus tard. Pour renforcer le devant GAUCHE, piquez sur la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté du grand pois, en piquant sur le grand pois.

2. Pour former les pinces, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu le long du milieu de la pince, en amenant les lignes pointillées et les grands pois l'un sur l'autre. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIRES aux lignes pointillées. Piquez la pince de la partie la plus large à la pointe.

ASTUCE - Pour empêcher la formation d'une "bulle" à la pointe, faites les derniers points juste sur la pliure et laissez les bouts du fil assez longs pour les nouer. NE piquez PAS au point arrière à la pointe. Pressez la pince plate le long de la piqûre pour "intégrer" les points; puis pressez la pince vers le milieu.

3. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur du dos (5). Faites les pinces sur les pièces du dos comme décrit pour le devant, en superposant les petits pois.

4. Pour finir le bord supérieur non fini de la poche (2), rentrez au fer 6 mm. Pliez le bord supérieur vers l'EXTERIEUR sur la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez le long de la ligne de couture sur les bords non finis. Egalisez la valeur de couture de la partie de la parementure à 6 mm.

5. Retournez les coins à l'ENDROIT, en retournant la parementure vers l'ENVERS. Pressez, en rentrant les bords non finis le long de la piqûre et en repliant l'ampleur aux coins. Piquez la parementure près du bord intérieur pressé.

6. Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur les pièces du dos, en plaçant les coins supérieur sur les grands pois. Piquez près des bords latéraux et inférieurs et à 6 mm.


POUR LE MODELE A – Posez les poches sur les pièces du devant comme décrit pour le dos.

7. Ayant ENDROT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces du devant ensemble, en faisant coïncider les grands pois. Piquez la couture du milieu devant entre l'encoche et le grand pos. Piquez au point arrière au pois pour renforcer la couture. Crantez le devant GAUCHE jusqu'au pois renforcé, en veillant à ne pas couper la piqûre.

8. Posez l'ENTOILAGE sur la braguette (3). **FINISSEZ LE BORD** sans encoche. Ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la braguette sur le bord du devant GAUCHE, en faisant coïncider les grands pois. Piquez au-dessus du grand pois; piquez au point arrière au grand pois pour renforcer la couture. Egalisez la couture au-dessus du grand pois à 6 mm.

9. **SOUS-PIQUEZ** la braguette. Dépliez-la. Placez la fermeture fermée vers le bas par-dessus la braguette, avec le bout de la tirette à 2 cm au-dessous du bord supérieur et le ruban de la fermeture s'étendant 6 mm par-dessus la couture de braguette, comme illustré. Piquez près de la fermeture sur le bord GAUCHE du ruban en utilisant un pied à fermeture réglable. Le bout inférieur de la fermeture s'étendra au-dessous de l'extrémité inférieure de la braguette. NE découpez PAS l'excédent pour le moment.

10. Retournez la braguette vers l'INTERIEUR; pressez. Rentez au fer 1 cm sur le bord du devant DROIT au-dessus du grand pois.



11. Ouvrez la fermeture. Epinglez le devant DROIT sur le ruban de la fermeture près des dents. Bâissez. Une fois la fermeture fermée, le devant GAUCHE se superposera au devant DROIT sur 6 mm et les grands pois du bout inférieur de l'ouverture doivent coïncider. Fermez la fermeture et assurez-vous qu'elle soit alignée sur les deux devants.

12. Posez un coupon carré d'entoilage thermocollant de 2.5 cm sur l'ENVERS de la sous-patte (4), par-dessus la marque de boutonnière, en suivant la notice d'utilisation. Pliez la sous-patte en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez sur la ligne de couture du bord supérieur. **COUPEZ LA VALEUR DE COUTRE EN DEGRADE.**

13. Retournez la sous-patte à l'ENDROIT, pressez. Bâissez les bords non finis ensemble le long de la ligne de couture. Faites la boutonnière de la sous-patte sur la marque. Piquez au point zigzag ou surjetez les bords non finis.

14. Epinglez 1.5 cm du bord du devant DROIT sur le bord avec encoche de la sous-patte en faisant coïncider les grands pois et ayant le bord supérieur du devant DROIT étendu 1.5 cm au-dessus de la sous-patte. Bâissez. Surpiquez à travers toutes les épaisseurs, en utilisant un pied à fermeture réglable.

15. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le devant et le dos sur les coutures intérieures de la jambe en faisant coïncider les petits pois. Piquez la couture en étirant le dos pour ajuster.

16. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le reste de la couture du milieu, en faisant coïncider les coutures intérieures de la jambe, les petits pois et les encoches. Piquez. Pour renforcer la couture, piquez de nouveau par-dessus la piqûre précédente.


17. Epinglez le devant et le dos sur les coutures latérales.

18. **POUR LE MODELE A** – Pliez le passant (6) en deux dans le sens de la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS. Pressez, en formant un pli.

19. Dépliez les longs bords du passant et retournez-les vers l'ENVERS de sorte qu'ils se rejoignent sur le pli. Pressez.

20. Pliez le passant en deux dans le sens de la longueur, en rejoignant les bords pressés. Piquez près des deux longs bords.

21. Coupez le passant en cinq morceaux de 8.3. cm chacun. Sur l'ENDROIT, épinglez les passants sur le pantalon en superposant le bord inférieur aux grands pois inférieurs sur 1.3 cm. Piquez à travers les passants aux grands pois. Pour renforcer les passants, piquez de nouveau par-dessus la première piqûre.



22. Pressez les passants vers le haut par-dessus les grands pois supérieurs, en mettant les bords non finis au même niveau. Bâissez.

CONTINUEZ COMME SUIT POUR LES DEUX MODELES

23. Posez l'**ENTOILAGE** sur les pièces de la parementure devant droit (7), parementure devant gauche (8) et parementure dos (9). Piquez les coutures latérales. **FINISSEZ LE BORD** sans encoche.

24. Retournez la braguette devant GAUCHE vers l'EXTERIEUR sur la couture du milieu devant. Piquez la parementure devant GAUCHE sur la braguette le long de la ligne de couture de 1.5 cm. Pressez la couture vers la parementure. Retournez la sous-patte devant DROIT vers l'EXTERIEUR le sur la ligne de couture. (La parementure DROITE s'étend 1.3 cm au-delà de la fermeture à glissière.) Piquez la parmenture sur la sous-patte le long de la ligne de couture de 1.5 cm, en veillant à ne pas saisir le bord supérieur de la sous-patte.

25. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord supérieur du pantalon en faisant coïncider le milieu dos, les coutures latérales et les encoches. Bâissez. Piquez sur la ligne de couture. **COUPEZ LA VALEUR DE COUTURE EN DEGRADE.**

ASTUCE – Pour empêcher que la couture se détende, si vous le préférez, bâissez le centre du ruban croisé le long de la ligne de couture. (Ne coupez pas le ruban.)

26. SOUS-PIQUEZ la parementure. Retournez-la vers l'INTERIEUR; pressez. Pour empêcher que la parementure roule vers l'EXTERIEUR, fixez-la sur les valeurs de couture en bâissez à la main, en piquant dans le sillon ou en utilisant un petit bout de voile thermocollant.

27. Fermez la fermeture, sur l'ENVERS, repliez la sous-patte et épinglez-la éloignée de sorte qu'elle ne sera pas prise dans la piqûre de la braguette. Sur l'ENDROIT, bâissez à la main la braguette en place sur la ligne de piqûre marquée. Piquez la braguette en place comme elle a été faufilée, en utilisant un pied à fermeture réglable; piquez au point arrière au bout inférieur pour renforcer. Enlevez le faufil. Retournez la sous-patte de nouveau en place. Faites une barrette de renfort à la machine sur l'extrémité inférieure de la braguette à travers toutes les épaisseurs.

28. Sur l'ENVERS, bâissez à la main la braguette et la sous-patte ensemble sur le bord inférieur, comme illustré. Découpez l'excédent de ruban de la fermeture au même niveau que le bord inférieur de la braguette.

29. Marquez la longueur. Repliez l'ourlet au fer le long de la marque. Marquez la profondeur de l'ourlet; égalisez uniformément. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé.

30. GALON B – Sur l'ENDROIT, épinglez le galon dentelle sur le bord supérieur du pantalon, du milieu devant DROIT à la ligne de piqûre du devant GAUCHE, en rentrant 1.3 cm sur les bouts. Piquez près des deux longs bords de la dentelle. Cousez les bouts en place aux points coulés de façon invisible.

31. Epinglez la dentelle sur le bord inférieur du pantalon, en rentrant et en superposant les bouts sur la couture intérieure de la jambe. Piquez près des deux longs bords de la dentelle. Cousez les bouts en place aux points coulés de façon invisible.

32. POUR LES MODELES A ET B – Sur l'ENVERS, cousez à la main le bouton du devant GAUCHE sur le petit pois et le crochet au coin supérieur. Cousez à la main la bride du dos DROIT sous le crochet.