




Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.



8 PIÈCES DE PATRON



- 1-BRETELLE- A,B
- 2-ATTACHE DU DOS- A,B
- 3-CORSAGE DEVANT- A,B
- 4-CORSELET DEVANT- A,B
- 5-JUPE DEVANT- A,B
- 6-JUPE DOS- A,B
- 7-GUIDE POUR ELASTIQUE - A,B
- 8-POCHE- A,B



Comment Utiliser Votre Patron
Multi-Tailles

D’abord Preparez Votre Patron
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l’élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l’enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu’à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

- 1. **POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
- 2. **POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5.cm

Marques Du Patron

- 3. **DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
- 4. **PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
- 5. LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR
- 6. **VALEUR DE COUTURE:** de 5/8” (1.5cm) sauf indication contraire.
- 7. **CRANS:** superposez les crans.
- 8. **LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
- 9. **POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe

POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l’envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l’endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d’ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

- 10. CODE: patron côté imprimé sur le dessus
- 11. CODE: patron côté imprimé sur le dessous
- 12. CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l’ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
- 13. CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d’épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la a sec avec un fer chaud pour oter les plis

Instructions De Couture

Code	Instructions de Couture			
	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture.**

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8” (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l’aiguille. L’ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8” (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4” (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l’une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4” (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. ENTOILAGE - Epinglez l’entoilage sur l’ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2” (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l’entoilage tout près du bâti. Pour l’entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2” (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).


COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

- 19. Recoupez les coutures fermées.
- 20. Biaisiez les coins
- 21. Crantez les angles
- 22. Crantez les courbes
- 23. **SOUS-PIQUEZ** - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

Plans de Coupe


A,B DOUBLURE

UTILISEZ LA PIÈCE 3
LA PIÈCE 7 EST COUPÉE DANS L’ÉLASTIQUE
44” 45” (115CM)
SANS SENS



A,B ENTOILAGE


UTILISEZ LA PIÈCE 4
20” À 25” (51CM À 64CM)
THERMOCOLLANT




A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 8

44” 45” (115CM)
AVEC SENS




58” 60” (150CM)
AVEC SENS




B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 8

44” 45” (115CM)
AVEC SENS



58” 60” (150CM)
AVEC SENS



LES PIÈCES DE PATRON SONT INDIQUÉES PAR NUMÉROS QUAND ELLES SONT UTILISÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT SAUF INDICATION CONTRAIRE.

ROBE A, B

1. Pliez la bretelle (1) en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez le long bord en couture de 6 mm, en étirant la bretelle au fur et à mesure. Avec une aiguille, attachez un fil solide à un bout de la bande. Tirez le chas de l'aiguille en avant, à travers la pliure, en retournant la bande à l'ENDROIT.

2. Sur l'ENDROIT, épinglez les bretelles sur les pièces de l'attache du dos (2) en faisant coïncider les petits pois et les grands pois, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez.
- ASTUCE :** Epinglez les bouts lâches des bretelles en les écartant, au fur et à mesure que vous piquez les coutures restantes.




3. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces de l'attache du dos ensemble en faisant coïncider les marques. Piquez les bords extérieurs en laissant ouverte l'extrémité avec encoche. **COUPEZ LES VALEURS DE COUTURE EN DEGRADE.**

4. Retournez l'attache à l'ENDROIT. Pressez.


5. Pour former les pinces sur le corsage devant (3), ENDROIT CONTRE ENDROIT, amenez les lignes pointillées l'une sur l'autre, en faisant coïncider les petits pois. Piquez sur la ligne pointillée de la partie la plus large à la pointe. Pressez la pince vers le bas.

6. Sur l'ENDROIT, épinglez l'attache sur les bords latéraux du corsage devant, en faisant coïncider les petits pois et les grands pois. Bâissez. Epinglez les bouts lâches restants des bretelles sur les côtés opposés du corsage devant supérieur, en croisant les bretelles, comme illustré. Bâissez.

ASTUCE : Epinglez l'attache du dos et les bretelles en les écartant, au fur et à mesure que vous piquez les coutures restantes.



10




7. Faites les pinces sur la doublure de corsage devant comme décrit pour le corsage. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur le corsage (par-dessus les bretelles et l'attache du dos), en faisant coïncider les marques. Piquez les bords de l'encolure, de l'emmanchure et du côté du corsage. **COUPEZ LES VALEURS DE COUTURE EN DEGRADE.**

8. **SOUS-PIQUEZ** la doublure de corsage au bord supérieur, aussi loin que possible. Retournez la doublure vers l'INTERIEUR. Pressez. Bâissez les bords non finis ensemble.


9. Posez l'ENTOILAGE sur l'ENVERS d'une pièce du corselet devant (4). On appellera et utilisera le corselet restant comme une parementure. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le corselet (côté sans petit pois) sur le bord supérieur de la jupe devant (5) en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le haut, en pressant le corselet vers l'extérieur.

10. **POUR LE MODELE A-** ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture au niveau du milieu dos des pièces de la jupe dos (6), en faisant coïncider les encoches.


POUR LE MODELE B- Piquez la couture au niveau du milieu dos des pièces de la jupe dos (6) entre le bord supérieur et le grand pois. Piquez au point arrière au grand pois pour renforcer la couture.




11. POUR LES DEUX MODELES – Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la jupe dos. Pressez le bord supérieur vers l'INTERIEUR sur la ligne de pliure de la coulisse. Piquez près du bord inférieur de la coulisse, en laissant les extrémités ouvertes pour enfiler l'élastique.




12. Coupez un morceau d'élastique de la longueur du guide pour élastique (7). Attachez une épingle de sûreté à un bout de l'élastique. Enfilez l'élastique et l'épingle de sûreté dans la coulisse. Piquez sur les extrémités de la coulisse, en saisissant l'élastique. Tirez les extrémités de l'élastique et coupez près de la piqûre, pour supprimer la grosseur. Enlevez l'épingle de sûreté.




13. Posez les poches sur les bords latéraux de la jupe devant et dos, comme suit:
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche (8) sur la jupe, en faisant coïncider les grands pois et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm.




14. Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur.
SOUS-PIQUEZ la poche devant.




15. Epinglez la jupe devant et le dos sur les coutures latérales, en faisant coïncider les grands pois et les petits pois. Piquez les coutures latérales, en laissant une ouverture entre les grands pois, en piquant au point arrière aux grands pois pour renforcer la couture. Piquez les bords de la poche ensemble de la couture latérale au bord supérieur.



16. Crantez la valeur de couture de la jupe dos au-dessous de la poche. Ouvrez la couture au fer au-dessous du cran. Pressez la poche et la couture supérieure vers le devant. Bâissez à la main le bord supérieur de la poche sur la jupe devant, comme illustré, en veillant à ne pas fauiler le corselet.




17. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez le corsage devant sur le corselet devant, en faisant coïncider les encoches et les petits pois. Bâtir entre les petits pois.



18. Epinglez l'**ENDROIT** de la parementure de corselet, sur le corsage devant (par-dessus la doublure) en faisant coïncider les encoches et les petits pois. Piquez entre les petits pois à travers toutes les épaisseurs. Pressez la couture vers le bas.


19

**19. SOUS-PIQUEZ** la parementure de corselet.


Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord inférieur de la parementure.
Repliez un rentré de 1.5 cm sur les bords latéraux de la parementure de corselet. Retournez la parementure vers l'intérieur, en plaçant le bord pressé par-dessus la piqûre et en plaçant les épingles sur l'ENDROIT.

Sur l'ENDROIT, piquez dans le sillon ou la rainure de la couture, en saisissant le bord pressé sur l'ENVERS.

20

**20.** Sur l'ENVERS, cousez les extrémités de la parementure de corselet aux points coulés, comme illustré.

21

**21.** Marquez la longueur. Repliez l'ourlet au fer le long de la marque. Marquez la profondeur de l'ourlet; coupez uniformément.

Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini.

Piquez près du bord intérieur pressé.

POUR LE MODELE B- Rentrez au fer 1.5 cm sur les bords de la fente.

Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini; piquez, en piquant à angle droit au-dessus de l'ouverture.