


1 / 3


NEWLOOK® N6693

 www.simplicity.com  info@simplicity.com  1-888-588-2700

Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.




12 PIÈCES DE PATRON



- 1 CORSAGE DEVANT A
- 2 CORSAGE DOS A,B
- 3 PAREMENTURE DEVANT A
- 4 PAREMENTURE DOS A,B
- 5 MANCHE DEVANT A
- 6 MANCHE DOS A
- 7 JUPE DEVANT A,B
- 8 JUPE DOS A,B
- 9 CORSAGE DEVANT B
- 10 PAREMENTURE DEVANT B
- 11 MANCHE B
- 12 GUIDE ELASTIQUE B

SELVAGES= LISIÈRES
FOLD= PLIURE



Comment Utiliser Votre Patron
Multi-Tailles

D'abord Preparez Votre Patron
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

- 1. **POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
 - 2. **POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5.cm
- Marques Du Patron**
- 3. **DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
 - 4. **PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
 - 5. **LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
 - 6. **VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
 - 7. **CRANS:** superposez les crans.
 - 8. **LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
 - 9. **POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe
POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

- 10. CODE: patron côté imprimé sur le dessus
- 11. CODE: patron côté imprimé sur le dessous
- 12. CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
- 13. CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la a sec avec un fer chaud pour oter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture.**

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. ENTOILAGE - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

19. Recoupez les coutures fermées.


20. Biaisiez les coins

21. Crantez les angles

22. Crantez les courbes

23. SOUS-PIQUEZ - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de


Plans de Coupe




A ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8

44" 45" (115CM)
AVEC SENS




58" 60" (150CM)
AVEC SENS



ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 3 4

20" À 25" (51CM À 64CM)
THERMOCOLLANT LEGER




B ROBE


UTILISEZ LES PIÈCES 2 4 7 8 9 10 11

COUPEZ LA PIECE 12 DANS DE L'ÉLASTIQUE

44" 45" (115CM)
AVEC SENS




58" 60" (150CM)
AVEC SENS



ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 4 10

20" À 25" (51CM À 64CM) THER-
MOCOLLANT LEGER



LES PIECES DU PATRON SERONT IDENTIFIEES PAR DES NUMEROS LA PREMIERE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISEES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUE DIFFEREMMENT.

ROBE A, B

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du corsage devant (1 ou 9).
Pour former la pince sur le corsage devant, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, superposez les lignes pointillées, en faisant coïncider les petits pois. Piquez sur la ligne pointillée entre l'extrémité large et la pointe. Pressez les pinces de la poitrine vers le bas, pressez les pinces de la taille vers le milieu.

2. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure des pièces du corsage dos (2).
Pour former la pince sur le corsage dos, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, superposez les lignes pointillées, en faisant coïncider les petits pois. Piquez sur la ligne pointillée entre l'extrémité large et la pointe. Pressez la pince vers le milieu.


3. Piquez le devant et le dos sur les coutures d'épaule et latérale.

MANCHE A

4. Epinglez la manche devant (5) et la manche dos (6) sur la couture de dessous de bras, en faisant coïncider les encoches. Piquez.

5. Piquez à 1,5 cm du bord sans marque de la manche. Relevez au fer l'ourlet le long de la piqûre. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne la piqûre. Pressez. Piquez l'ourlet en place.

6. Sur l'**ENDROIT**, superposez la manche dos à la manche devant, en faisant coïncider le petit pois et le grand pois, et ayant les bords non finis au même niveau. Bâtisiez le bord supérieur. **FRONCEZ** le bord supérieur entre les encoches.



7. Retournez la manche à l'**ENDROIT**. Tenez le corsage à l'**ENVERS** avec l'emmanchure vers vous. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le fauil pour ajuster.
Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette. Bâtisiez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Egalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture.

MANCHE B

8. **FRONCEZ** le bord supérieur de la manche (11) entre les encoches.
9. Piquez la couture de dessous de bras. Pressez vers le haut 1.5 cm sur le bord inférieur. Rentez le bord non fini 6 mm. Pressez. Piquez près du bord intérieur de la coulisse, en laissant une ouverture pour enfiler l'élastique.


10. Coupez un morceau d'élastique pour chaque manche de la longueur du guide élastique (12). Enfilez l'élastique dans la coulisse; ajustez. Piquez solidement les extrémités de l'élastique ensemble. Piquez en fermant l'ouverture. Distribuer l'ampleur également.
ASTUCE – Pour vous assurer que l'élastique ne soit pas tordu au moment de porter le vêtement, piquez à travers toutes les épaisseurs de la coulisse dans le sillon de la couture.

11. Retournez la manche à l'**ENDROIT**. Tenez le corsage à l'**ENVERS** avec l'emmanchure vers vous. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le fauil pour ajuster.
Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette. Bâtisiez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Egalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture.


CONTINUEZ COMME SUIT POUR LES DEUX MODELES

12. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur de la jupe devant (7) et de la jupe dos (8).


13. Piquez la jupe devant et la jupe dos sur les coutures latérales.




- 14.**ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la jupe et le corsage sur les bords de la taille. Piquez. Pressez la couture vers le corsage.
COUPEZ LES VALEURS DE COUTURE EN DEGRADE.
Insérez la fermeture à glissière invisible dans les ouvertures du dos de la robe, en suivant la notice d'utilisation. Avant de bâtir l'extrémité libre de la fermeture sur la valeur de couture, si nécessaire, ajustez la longueur de la fermeture.




- 15.**Posez l'ENTOILAGE sur la parementure devant (3 ou 10) et sur la parementure dos (4). Piquez la parementure devant et la parementure dos sur les coutures d'épaule. **FINISSEZ LE BORD** sur le bord sans encoche.




- 16.**Dépliez les bords de l'ouverture du milieu dos de la robe en roulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les couture d'épaule. Piquez.
COUPEZ LES VALEURS DE COUTURE EN DEGRADE.




- 17.**Épinglez les bords de l'ouverture du dos ensemble. En utilisant un pied à fermeture ajustable, piquez à travers la parementure à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents de la fermeture libres. Biaisez les coins. Ne coupez pas les bords du milieu dos.



- 18.**SOUS-PIQUEZ la parementure aussi loin que possible. Retournez la parementure et les bords du dos vers l'INTERIEUR, en roulant les dents de la fermeture en place; pressez. Pour empêcher que la parementure roule vers l'EXTERIEUR, fixez-la sur les valeurs de couture d'épaule en bâtissant à la main.



- 19.**Sur l'ENVERS, cousez à la main l'agrafe sur le bord de l'ouverture du dos GAUCHE de l'encolure et la porte d'agrafe sur le bord de l'ouverture DROITE.



- 20.**Marquez la longueur. Relevez au fer l'ourlet le long de la marque. Marquez la profondeur de l'ourlet; coupez également. Rentez le bord non fini à 6 mm; pressez. Piquez près du bord intérieur pressé.