




Thank you for purchasing this New Look pattern.
We made every effort to provide you with a high quality product.
Gracias por haber comprado este patrón de New Look.
Hemos hecho todos los esfuerzos para ofrecerle un producto de alta calidad.



10 PIECES



- 1 BODICE FRONT - A,B
2 BODICE BACK - A
3 TIE END - A
4 SLEEVE - A,B
5 SKIRT FRONT - A,B
6 SKIRT SIDE FRONT - A,B
7 SKIRT BACK - A,B
8 SKIRT SIDE BACK - A,B
9 BACK FACING - A
10 BODICE BACK - B



How To Use Your Multi Size Pattern

First Prepare Your Pattern

Select the pattern pieces according to the view you are making.

This pattern is made to body measurements with ease allowed for comfort and style. If your body measurements differ from those on the pattern envelope adjust the pieces before placing them on the fabric.

Check your back neck to waist and dress length, if necessary, alter the pattern. Lengthening and shortening lines are indicated.

- TO LENGTHEN** : Cut pattern between printed lines and place paper underneath. Spread pattern the required amount and pin to paper.
- TO SHORTEN** : Fold at the printed lines to form a pleat half the amount to be shortened, ie 1/2" (1.3cm) deep to shorten 1" (2.5cm).

Study Your Pattern Markings

- STRAIGHT GRAIN** : Place an even distance from selvage or a straight thread.
- FOLD** : Place on fold of fabric.
- LENGTHENING AND SHORTENING LINES.**
- SEAM ALLOWANCE** : 5/8" (1.5cm) unless otherwise stated.
- NOTCHES** : Match notches.
- CUTTING LINES** : Multi patterns have different cutting lines for different sizes.
- TAILOR-TACKS** : With double thread make two loose stitches forming loop through fabric layers and pattern leaving long ends. Cut loop to remove pattern. Snip thread between fabric layers. Leave tufts.

Cutting Layouts

Cutting Directions

FOR FOLDED AND DOUBLE LAYER FABRIC - Place fabric with right side insideand pin pattern on wrong side of fabric.

FOR SINGLE LAYER - Pin pattern on right side of fabric.

NOTE: Pattern pieces may interlock more closely for smaller sizes. Cut notches out from cutting line.

BEFORE removing pattern from fabric, transfer all pattern markings using tailor tacks or dressmaking tracing paper.

- KEY:** pattern printed side down
- KEY:** pattern printed side Up
- KEY:** Cut out all pieces except pieces that extend beyond folded fabric, then open out fabric and on RIGHT side of fabric, cut in positions as shown.
- KEY:** For with and without nap layouts ensure fabric is placed with nap or design running in same direction.

Before pinning to fabric, press tissue pattern with a warm dry iron to remove creases.

Sewing Directions

Fabric Key	Right Side	Wrong Side	Interfacing	Lining
				


Sew garment following **Sewing Directions.**

PIN or machine-baste seams matching notches.

STITCH 5/8" (1.5cm) seams unless otherwise stated.

PRESS seams open unless otherwise indicated, clipping when necessary so seams will lie flat.


Cutting Layouts




A DRESS

USE PIECES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1A 44" 45" (115CM)
WITH NAP




1B 58" 60" (150CM)
WITH NAP



INTERFACING

USE PIECE 9


1C 20" TO 25" (51CM TO 64CM) FUSIBLE




B DRESS

USE PIECES 1 4 5 6 7 8 10

2A 44" 45" (115CM)
WITH NAP



2B 58" 60" (150CM)
WITH NAP



Español

A VESTIDO

USE LAS PIEZAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1A 44" 45" (115CM)
CON PELUSA

1B 58" 60" (150CM)
CON PELUSA

ENTRETELA

USE LA PIEZA 9

1C 20" A 25" (51CM A 64CM)
ADHESIVA





B VESTIDO

USE LAS PIEZAS 1 4 5 6 7 8 10

2A 44" 45" (115CM)
CON PELUSA

2B 58" 60" (150CM)
CON PELUSA

SELVAGE(S)= ORILLA(S)
FOLD= DOBLEZ
SINGLE THCKNESS= ESPESOR SIMPLE










STITCH SEAMS WITH RIGHT SIDES TOGETHER UNLESS OTHERWISE STATED.

DRESS A

BODICE


- 7.** Pin bodice back to bodice front at shoulders, with RIGHT sides together, matching dots, having front neck edge extending. Stitch.



- 15. STAY-STITCH** upper edge of skirt back (7) and skirt side back (8) sections.

N6696

3 of 4




NOTE: *Stitch the invisible zipper using an invisible zipper foot. Before you begin, be sure to line up your needle with the center of the invisible zipper foot or you may break your needle. When the coils are to the LEFT of the raw edge use the LEFT groove and when the coils are to the RIGHT of the raw edge use the RIGHT groove.*

- 16.** Open the zipper and press the tape on the **WRONG** side unrolling the coils. Do not press the coils. (Use a low iron setting.) On **OUTSIDE**, pin **RIGHT** side of the zipper face down on the **RIGHT** side of the zipper opening. Have the coil along the seam line, the tape within the seam allowance and the top stop 1/4" (6mm) below seamline, as shown. Hand-baste along center of the tape. Position zipper foot at the top of the zipper with **RIGHT** groove of the foot over coil. Stitch along tape to the notch. Back-stitch to reinforce.
- 17.** Pin the remaining half of the zipper to the **LEFT** side of the zipper opening in the same manner. Make sure the upper edges of the skirt are even. Hand-baste along the center of the tape. Position zipper foot at the top of the zipper with **LEFT** groove over the coil. Stitch along tape to the notch. Back-stitch to reinforce.
- 18.** Close zipper and check that it is invisible from the **OUTSIDE**. Pull the free ends of the zipper tape away from the seam allowance. Pin remaining center back seam together below zipper. Position zipper foot all the way to the **LEFT** so the needle goes down through the outer notch of the foot. Start stitching seam 1/4" (6mm) above lowest stitch and slightly to the **LEFT**. Stitch remainder of center back seam below notch.
- 19.** If you prefer, open out each seam allowance at end of zipper and stitch tape to seam allowance.

- 20.** Pin each skirt side back to skirt back at side back seams. Stitch. Stitch skirt back to skirt front at sides.
- 21.** Pin skirt to bodice, with **RIGHT** sides together, matching notches, center fronts, side seams and front seams to darts. Baste.
- 22.** Apply **INTERFACING** to back facing (9). **EDGE FINISH** lower edge.

- 23.** Open out zipper at upper edge. With **RIGHT** sides together, pin facing to upper edge of skirt back/side back (over bodice back), matching centers. Stitch entire upper edge, keeping remainder of bodice back free. **LAYER** seam.
- 24.** Stitch back edges of facing.



- 25. UNDERSTITCH** facing as far as possible. Turn facing to **INSIDE**, turning bodice seams toward skirt. Press. Tack facing to seams.
- 26.** To hold facing in place, on **OUTSIDE**, spread side seam with fingers until previous stitching is visible. Stitch on top of previous stitching at side seams, through all thicknesses.

FINISHING

- 27.** Press under 5/8" (1.5cm) on slit opening edges below dot. Press under 1/4" (6mm) on raw edge. Stitch, squaring stitching above opening. Press up hem. Press under 1/4" (6mm) on raw edge. Stitch hem in place.
- 28.** Make buttonhole on left bodice back at marking. Lap left bodice back over right, matching centers. Mark and sew button to right back at marking.

- 29.** Sew hook and eye to skirt back at upper edge.

DRESS B


- 1. STAY-STITCH** 1/4" (6mm) from neck edge of bodice front (1). To make bust darts in front, with **RIGHT** sides together, bring broken lines together, matching small dots. Stitch along broken lines from wide end to point. Press darts down. Stitch waist darts in bodice front. Press darts toward center.
- 2. STAY-STITCH** 1/4" (6mm) from neck edge of bodice back (10). Stitch dart in bodice back. Press dart toward center.
- 3.** Stitch bodice back to bodice front at shoulders and sides. Prepare and stitch sleeve (4) to bodice same as for View A.

SKIRT

- 4.** Pin each skirt side front (6) to skirt front (5) at side fronts. Stitch.

N6696

4 of 4



5. Pin each skirt side back (8) to skirt back (7) at side back seams. Stitch. Pin skirt back to skirt front at sides. Stitch.
6. Pin skirt to bodice, with RIGHT sides together, matching notches, centers, side seams and remaining seams to darts. Stitch. Stitch again. Press seams toward bodice.

NOTE: *Stitch the invisible zipper using an invisible zipper foot. Before you begin, be sure to line up your needle with the center of the invisible zipper foot or you may break your needle. When the coils are to the LEFT of the raw edge use the LEFT groove and when the coils are to the RIGHT of the raw edge use the RIGHT groove.*

7. Open the zipper and press the tape on the WRONG side unrolling the coils. Do not press the coils. (Use a low iron setting.) On OUTSIDE, pin RIGHT side of the zipper face down on the side of the zipper opening. Have the coil along the seam line, the tape within the seam allowance and the top stop 1/4" (6mm) below seamline, as shown. Hand-baste along center of the tape. Position zipper foot at the top of the zipper with RIGHT groove of the foot over coil. Stitch along tape to the notch. Back-stitch to reinforce.

8. Pin the remaining half of the zipper to the LEFT side of the zipper opening in the same manner. Make sure the upper edges of the dress and waist seams are even. Hand-baste along the center of the tape. Position zipper foot at the top of the zipper with LEFT groove over the coil. Stitch along tape to the notch. Back-stitch to reinforce.

9. Close zipper and check that it is invisible from the OUTSIDE. Pull the free ends of the zipper tape away from the seam allowance. Pin remaining center back seam together below zipper. Position zipper foot all the way to the LEFT so the needle goes down through the outer notch of the foot. Start stitching seam 1/4" (6mm) above lowest stitch and slightly to the LEFT. Stitch remainder of center back seam below notch.

10. If you prefer, open out each seam allowance at end of zipper and stitch tape to seam allowance.

NECKLINE FINISH

11. Open out one edge of single fold bias tape. With RIGHT sides together, pin tape to neck edge having raw edges even and having tape extending 3/8" (1cm) beyond back opening edges. Stitch in a 3/8" (1cm) seam. Trim seam. Clip curves.

12. **UNDERSTITCH** tape. Turn tape to INSIDE, so that it encases the raw edge, turning under ends at back opening. Press. Baste close to inner edge of tape.

13. On OUTSIDE, top-stitch as basted.

FINISHING

14. Press up hem. Press under 1/4" (6mm) on raw edge. Stitch hem in place.

15. Sew hook and eye to back at upper edge.

Español

VESTIDO A: CORPIÑO

1. **HAGA PUNTADA DE SOSTEN** a 1/4" (6mm), del borde del escote frontal del corpiño (1). Para hacer las pinzas del busto al frente, DERECHO CON DERECHO, lleve juntas las líneas entrecortadas, casando los puntos pequeños. Cosa a lo largo de las líneas entrecortadas, desde el extremo ancho hasta la punta. Planche las pinzas hacia abajo. Haga las pinzas a la cintura en el frente del corpiño. Planche las pinzas hacia el centro.

NOTA: *Tiene cortadas cuatro secciones de la espalda del corpiño (2). Dos de ellas serán usadas como espaldas del corpiño. Estas serán cosidas en el exterior del vestido. Las secciones restantes, serán usadas como el forro del corpiño y cuando esté terminado, están en el interior del vestido, mirando hacia el cuerpo.*

2. Aplique a 1" (2.5cm) un pedazo de entretela adhesiva al REVES, de la sección trasera izquierda del corpiño, sobre el área del ojal, siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. DERECHO CON DERECHO, doble el extremo del lazo (3) a la mitad y a lo largo. Cosa a escasos 1/4" (6mm) del borde doblado, estirando el lazo mientras lo está cosiendo. Retire la aguja con el ojo hacia adelante, a través del doblez, volteando el lazo al lado DERECHO.
- CONSEJO** - Use un volteador para voltear el cordón. Inserte un broche de cierre giratorio, al extremo del cordón. Hale de la tela sobre el volteo, volteando el extremo del cordón al lado DERECHO.
4. En el EXTERIOR, sujete con alfileres un extremo del lazo, a cada sección trasera del corpiño en el borde de la espalda, centrando sobre el punto pequeño y emparejando los bordes no terminados. Hilvane.
5. DERECHO CON DERECHO, sujete con alfileres el forro trasero del corpiño, a la espalda del corpiño. Cosa el borde trasero y el lateral. Recorte la costura a **DIFERENTES NIVELES**.
6. **HAGA PUNTADA OCULTA** al forro y hasta donde sea posible. Voltee el lado DERECHO. Planche. Hilvane los bordes no terminados.
7. Sujete con alfileres la espalda al frente del corpiño en los hombros, DERECHO CON DERECHO, casando los puntos y teniendo extendido el borde del escote frontal. Cosa.
8. Abra un borde de la cinta sencilla de bias. DERECHO CON DERECHO, sujete con alfileres la cinta al borde del escote frontal, emparejando los bordes no terminados y extendiendo los extremos en 3/8" (1cm). Cosa en una costura de 3/8" (1cm). Recorte la costura a **DIFERENTES NIVELES**.
9. **HAGA PUNTADA OCULTA** a la cinta. Voltee la cinta al INTERIOR, volteando un doblez a los extremos, emparejados con las costuras de los hombros. Planche. Hilvane cerca del borde interior de la cinta.
10. En el EXTERIOR, haga puntada de adorno como hilvanado, cosiendo los extremos en las costuras de los hombros.
11. Cosa la espalda al frente en los lados. Planche las costuras hacia el frente.

MANGA

12. Frunza el bonete de la manga (4), entre los puntos pequeños. Cosa la costura de debajo de los brazos. Planche hacia arriba el margen de la costura, sobre el borde inferior de la manga. Para formar el dobladillo angosto, doble hacia adentro el borde no terminado hasta el pliegue. Planche. Cosa el dobladillo en su lugar.
13. Voltee la manga al lado DERECHO. Sostenga el vestido al REVES, con la sisa hacia usted. DERECHO CON DERECHO, sujete con alfileres la manga y el borde de la sisa, con el punto pequeño central en la costura de los hombros, casando las costuras de debajo de los brazos, las muescas y los puntos pequeños restantes. Hale de las costuras fruncidas para ajustarlas. Para distribuir uniformemente la amplitud, deslice la tela a lo largo de los hilos de la bobina, hasta que no haya arrugas o pliegues sobre la línea de la costura. Hilvane. Cosa. Cosa de nuevo a 1/8" (3mm) de la puntada previa. Recorte la costura por debajo de las muescas y cerca de la puntada. Planche únicamente el margen de la costura, disminuyendo de esta manera la amplitud.

FALDA

14. Sujete con alfileres cada frente lateral de la falda (6), al frente de la falda (5) en los frentes laterales. Cosa la costura frontal derecha, desde el borde superior hasta el punto grande. Retroceda la puntada y cosa en el punto grande, para reforzar la costura. Cosa la costura frontal izquierda.
15. **HAGA PUNTADA DE SOSTEN** al borde superior, de las secciones trasera (7) y trasera lateral de la falda (8).

NOTA: *Cosa la cremallera de manera invisible, usando un pie para cremallera invisible. Antes de comenzar, asegúrese de alinear arriba la aguja con el centro del pie para cremallera invisible, o usted podrá romper la aguja. Cuando las bobinas están a la IZQUIERDA del borde no terminado, use la ranura IZQUIERDA y cuando las bobinas estén al DERECHO del borde no terminado, use la ranura DERECHA.*

16. Abra la cremallera y planche la cinta plana al REVES desenrollando las bobinas. No planche las bobinas (Use plancha tibia). En el EXTERIOR, sujete con alfileres el lado DERECHO de la cremallera, con la cara hacia abajo, sobre el lado DERECHO de la abertura de la cremallera. Mantenga la bobina a lo largo de la línea de la costura, la cinta de la cremallera dentro del margen de la costura y la parte superior de la lengüeta a 1/4" (6mm), por debajo de la línea de la costura, como se muestra. Hilvane a mano a lo largo del centro de la cinta de la cinta de la cremallera. Coloque el pie para cremallera en la parte superior de la cremallera, con la ranura DERECHA del pie sobre la bobina. Cosa a lo largo de la cinta hasta la muesca. Retroceda la puntada y cosa para reforzar.
17. Sujete con alfileres la mitad restante de la cremallera, al lado IZQUIERDO de la abertura de la cremallera, de la misma manera. Asegúrese de emparejar el borde superior de la falda. Hilvane a mano a lo largo del centro de la cinta. Coloque el pie para cremallera en la parte superior de la cremallera, con la ranura IZQUIERDA del pie sobre la bobina. Cosa a lo largo de la cinta hasta la muesca. Retroceda la puntada y cosa para reforzar.
18. Cierre la cremallera y verifique que sea invisible desde el EXTERIOR. Hale de los extremos libres de la cinta de la cremallera, aparte del margen de la costura. Sujete con alfileres conjuntamente la costura trasera central, por debajo de la cremallera. Coloque el prénsatelas a la IZQUIERDA, así la aguja baja a través de la muesca exterior del pie. Comience cosiendo la costura a 1/4" (6mm), por encima de la puntada más baja y ligeramente a la IZQUIERDA. Cosa el resto de la costura trasera central, por debajo de la muesca.
19. Si lo prefiere, abra los márgenes de cada costura por el extremo de la cremallera y cosa la cinta al margen de la costura.
20. Sujete con alfileres cada parte trasera lateral de la falda, a la parte trasera de la falda, en las costuras traseras laterales. Cosa. Cosa la parte trasera al frente en las costuras laterales.

21. Sujete con alfileres la falda al corpiño, DERECHO CON DERECHO, casando las muescas, los frentes centrales, las costuras laterales y las costuras frontales hasta las pinzas. Hilvane.
22. Aplique **ENTRETELA** a la vista trasera (9). **TERMINE EL BORDE** inferior.
23. Abra la cremallera en el borde superior. DERECHO CON DERECHO, sujete con alfileres la vista al borde superior de la parte trasera de la falda/parte trasera lateral (sobre la parte trasera del corpiño), casando los centros. Cosa todo el borde superior, manteniendo el resto de la parte trasera del corpiño libre. Recorte la costura a **DIFERENTES NIVELES**.
24. Cosa los bordes traseros de la vista.
25. **HAGA PUNTADA OCULTA** a la vista y hasta donde sea posible. Voltee la vista al INTERIOR, volteando las costuras del corpiño hacia la falda. Planche. Cosa la vista a las costuras.
26. Para sostener la vista en su lugar, en el EXTERIOR, distribuya con los dedos la costura lateral, hasta que la puntada previa sea visible. Cosa sobre la parte superior de la puntada previa, en las costuras laterales y a través de todos los grosores.

TERMINADO

27. Planche un doblez de 5/8" (1.5cm), sobre los bordes abiertos y por debajo del punto. Planche un doblez de 1/4" (6mm), sobre el borde no terminado. Cosa, girando la puntada por encima de la abertura. Planche hacia arriba el dobladillo. Planche un doblez de 1/4" (6mm), sobre el borde no terminado. Cosa el dobladillo en su lugar.

28. Haga el ojal sobre la parte trasera izquierda del corpiño, en las marcas. Cruce la parte trasera izquierda del corpiño sobre la derecha, casando los centros. Marque y cosa el botón, a la parte trasera derecha en las marcas.

29. Cosa un corchete a la parte trasera de la falda, en el borde superior.

VESTIDO B

1. **HAGA PUNTADA DE SOSTEN** a 1/4" (6mm), del borde del escote frontal del corpiño (1). Para hacer las pinzas del busto en el frente, DERECHO CON DERECHO, lleve juntas las líneas entrecortadas, casando los puntos pequeños. Cosa a lo largo de las líneas entrecortadas, desde el extremo ancho hasta la punta. Planche las pinzas hacia abajo. Cosa las pinzas a la cintura en el frente del corpiño. Planche las pinzas hacia el centro.
2. **HAGA PUNTADA DE SOSTEN** a 1/4" (6mm), del borde del escote trasero del corpiño (10). Cosa la pinza en la parte trasera del corpiño. Planche las pinzas hacia el centro.
3. Cosa la parte trasera del corpiño al frente, en las costuras de los hombros y en las laterales. Prepare y cosa la manga (4) al corpiño, de la misma manera que para el Modelo A.

FALDA

4. Sujete con alfileres cada frente lateral (6) al frente de la falda (5), en los frentes laterales. Cosa.
5. Sujete con alfileres cada parte trasera lateral (8), a la parte trasera de la falda (7), en las costuras traseras laterales. Cosa. Sujete con alfileres la parte trasera a la frontal de la falda en los lados. Cosa.
6. Sujete con alfileres la falda al corpiño, DERECHO CON DERECHO, casando las muescas, los centros, las costuras laterales y las costuras restantes a las pinzas. Cosa. Cosa de nuevo. Planche las costuras hacia el corpiño.

NOTA: *Cosa la cremallera de manera invisible, usando un pie para cremallera invisible. Antes de comenzar, asegúrese de alinear arriba la aguja con el centro del pie para cremallera invisible, o usted podrá romper la aguja. Cuando las bobinas están a la IZQUIERDA del borde no terminado, use la ranura IZQUIERDA y cuando las bobinas estén al DERECHO del borde no terminado, use la ranura DERECHA.*

7. Abra la cremallera y planche la cinta plana en el REVES, desenrollando las bobinas. No planche las bobinas (Use plancha tibia). En el EXTERIOR, sujete con alfileres el lado DERECHO de la cremallera, con la cara hacia abajo, sobre el lado de la abertura de la cremallera. Mantenga la bobina a lo largo de la línea de la costura, la cinta de la cremallera dentro del margen de la costura y la parte superior de la lengüeta a 1/4" (6mm), por debajo de la línea de la costura, como se muestra. Hilvane a mano a lo largo del centro de la cinta de la cinta de la cremallera. Coloque el pie para cremallera en la parte superior de la cremallera, con la ranura DERECHA del pie sobre la bobina. Cosa a lo largo de la cinta hasta la muesca. Retroceda la puntada y cosa para reforzar.
8. Sujete con alfileres la mitad restante de la cremallera, al lado IZQUIERDO de la abertura de la cremallera, de la misma manera. Asegúrese de emparejar el borde superior del vestido y las costuras de la cintura. Hilvane a mano a lo largo del centro de la cinta. Coloque el pie para cremallera en la parte superior de la cremallera, con la ranura IZQUIERDA del pie sobre la bobina. Cosa a lo largo de la cinta hasta la muesca. Retroceda la puntada y cosa para reforzar.
9. Cierre la cremallera y verifique que sea invisible desde el EXTERIOR. Hale de los extremos libres de la cinta de la cremallera, aparte del margen de la costura. Sujete con alfileres conjuntamente la costura trasera central, por debajo de la cremallera. Coloque el prénsatelas a la IZQUIERDA, así la aguja baja a través de la muesca exterior del pie. Comience cosiendo la costura a 1/4" (6mm), por encima de la puntada más baja y ligeramente a la IZQUIERDA. Cosa el resto de la costura trasera central, por debajo de la muesca.
10. Si lo prefiere, abra los márgenes de cada costura por el extremo de la cremallera y cosa la cinta al margen de la costura.

TERMINE EL ESCOTE

11. Abra un borde de la cinta sencilla de bias. DERECHO CON DERECHO, sujete con alfileres la cinta al borde del escote, emparejando los bordes no terminados y teniendo la cinta extendida, a 3/8" (1cm) más allá de los bordes abiertos. Cosa en una costura de 3/8" (1cm). Recorte la costura. Haga cortes a lo largo de las curvas.
12. **HAGA PUNTADA OCULTA** a la cinta. Voltee la cinta al INTERIOR, de manera que cubra el borde no terminado, volteando un doblez a los extremos, en la abertura trasera. Planche. Hilvane cerca del borde interior de la cinta.
13. En el EXTERIOR, haga puntada de adorno como hilvanado.

TERMINADO

14. Planche hacia arriba el dobladillo. Planche un doblez de 1/4" (6mm), sobre el borde no terminado. Cosa el dobladillo en su lugar.
15. Cosa un gancho de corchete a la parte trasera en el borde superior.