


1 / 3


NEWLOOK® N6725

www.simplicity.com info@simplicity.com 1-888-588-2700

Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.




11 PIÈCES DE PATRON



- 1 DEVANT ET MANCHE - A
2 PATTE DE FERMETURE - A,B
3 DOS ET MANCHE - A
4 BANDE D'ENCOLURE - A,B
5 BANDE DE MANCHE - A,B
6 GUIDE POUR ÉLASTIQUE – A
7 DEVANT ET MANCHE - B
8 DOS ET MANCHE - B
9 DEVANT - C
10 DOS - C
11 GUIDE POUR ÉLASTIQUE – C

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE



Comment Utiliser Votre Patron
Multi-Tailles

D'abord Préparez Votre Patron
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au besoin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

- POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
- POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5cm

Marques Du Patron

- DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
- PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
- LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
- VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- CRANS:** superposez les crans.
- LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
- POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Laissez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe

POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour les petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

- CODE:** patron côté imprimé sur le dessus
- CODE:** patron côté imprimé sur le dessous
- CODE:** Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
- CODE:** Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu est placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la à sec avec un fer chaud pour ôter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parementures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqure et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. ENTOILAGE - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

19. Recoupez les coutures fermées.


20. Biaisiez les coins

21. Crantez les angles

22. Crantez les courbes

23. SOUS-PIQUEZ - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

Plans de Coupe




LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

A,B ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 2 4


20" A 25" (51CM A 64CM)
THERMOCOLLANT LÉGER




A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5
LA PIÈCE 6 EST COUPÉE DANS L'ÉLASTIQUE

44"45" (115CM)
AVEC SENS




58"60" (150CM)
AVEC SENS




B

UTILISEZ LES PIÈCES 2 4 5 7 8

44"45" (115CM)
AVEC SENS




58"60" (150CM)
AVEC SENS



C

UTILISEZ LES PIÈCES 9 10
LA PIÈCE 11 EST COUPÉE DANS L'ÉLASTIQUE

44"45" A 58"60" (115CM A 150CM)
AVEC SENS



LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

ROBE A OU HAUT B

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du devant et manche (1 ou 7). Pour renforcer les coins intérieurs, piquez sur la ligne de piqûre à travers les petits pois, comme illustré.

2. Crantez la valeur de couture du devant en diagonale vers la piqûre sur les petits pois, en faisant attention de ne pas cranter à travers la piqûre.






3. Posez l'**ENTOILAGE** sur la patte de fermeture (2). ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la patte sur l'ouverture du devant DROIT, en faisant coïncider les encoches et les petits pois. Piquez du bord de l'encolure jusqu'au petit pois en couture de 1 cm, en piquant au point arrière sur le petit pois pour renforcer la couture.

4. Pressez la patte de fermeture vers l'extérieur, en pressant la couture vers la patte. Amenez l'extrémité inférieure vers l'INTÉRIEUR par-dessus le bord cranté, comme illustré. Rentrez au fer 6 mm le long du long bord restant de la patte. Pliez la patte en deux le long de la ligne de pliure, en amenant le bord pressé 3 mm par-dessus la couture. Épinglez sur place, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Bâissez les bords non finis supérieurs de la patte. Sur l'ENDROIT, piquez dans le sillon de la couture, en saisissant le bord pressé sur l'ENVERS.

5. Posez de la même façon la patte de fermeture restante sur le bord de l'ouverture du devant GAUCHE. Sur l'ENVERS, superposez la patte GAUCHE par-dessus la DROITE pour le Modèle A (jeune fille) OU la patte DROITE par-dessus la GAUCHE pour le Modèle B (garçon).

6. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le bord inférieur de la patte de fermeture et le bord cranté du devant ensemble, en faisant coïncider les petits pois. Retournez le devant vers le bas de façon qu'il soit ENDROIT CONTRE ENDROIT et à l'opposé de l'extrémité inférieure de la patte de fermeture. Piquez à travers l'extrémité inférieure de la patte et le bord cranté entre les petits pois en couture de 1 cm, en piquant au point arrière sur les pois pour renforcer la couture.

7. Pressez la couture de la patte de fermeture vers le bas.



8. Faites les boutonnières sur les marques de la patte de fermeture SUPÉRIEURE. (Il est important de faire les boutonnières avant de faire la piqûre décorative.) Superposez la patte de fermeture SUPÉRIEURE par-dessus la patte INFÉRIEURE. Pour faire la piqûre décorative, piquez le long des lignes pointillées horizontales, en piquant les bords du côté près des bords finis de la patte. Piquez sur les lignes de piqûre en diagonale, comme illustré.

9. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du dos (3 ou 8). Pour former les plis sur l'ENDROIT, pliez sur le lignes continues. Superposez les pliures jusqu'aux lignes pointillées ; épinglez. Bâissez les bords non finis.

10. Piquez le dos et le devant sur les coutures d'épaule.

11. Posez l'**ENTOILAGE** sur la bande d'encolure (4). Crantez le bord de l'encolure du vêtement vers la piqûre de soutien le long des courbes. Épinglez le bord à simple encoche de la bande sur le bord de l'encolure, en plaçant les petits pois sur les coutures d'épaule, en faisant coïncider les milieux dos et les grands pois. (La bande d'encolure s'étend 1 cm au-delà des bords de l'ouverture du devant.) Piquez le bord de l'encolure. Égalisez la couture ; crantez les courbes. Pressez la bande vers l'extérieur ; pressez la couture vers la bande. La pièce de la bande d'encolure restante sera utilisée de parementure.

12. Rentrez au fer 1 cm sur le bord à simple encoche de la parementure bande d'encolure. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur la bande d'encolure, en faisant coïncider les milieux. Piquez les bords du devant et supérieur. Égalisez la couture ; crantez les courbes.



13. Retournez la parementure de bande vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez près du bord inférieur de la bande d'encolure, en prenant le bord pressé de la parementure vers l'INTÉRIEUR.

14. Épinglez le dos et le devant sur toute la couture de dessous de bras, en faisant coïncider les grands pois. Piquez toute la couture de dessous de bras au-dessus du grand pois, en piquant au point arrière sur le grand pois pour renforcer la couture. Piquez de nouveau le long des courbes de dessous de bras pour renforcer les coutures. Crantez les courbes.

15. Piquez les extrémités de la bande de manche (5), en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur les coins. Piquez de nouveau le long des coins intérieurs pour renforcer la couture. Égalisez la couture et biaisez le coin. Crantez vers la piqûre sur la pointe, en veillant à ne pas couper à travers la piqûre.

16. Pliez la bande de manche en deux ENVERS CONTRE ENVERS. Bâissez les bords non finis ensemble.

17. Sur l'ENVERS, épinglez la bande de manche sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras. Piquez. Égalisez la couture.



18. Retournez le poignet vers l'EXTÉRIEUR (juste par-dessus la couture), en formant un poignet. Fixez-le sur les valeurs de couture en bâtissant à la main.

19. Bâissez à la machine à 1.5 cm du bord non fini inférieur du devant et dos. Relevez l'ourlet au fer le long du bâti. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour rejoindre le bâti. Pressez. Piquez l'ourlet sur place, en piquant à angle droit au-dessus de l'ouverture. Enlevez le bâti.

20. Superposez la patte de fermeture SUPÉRIEURE à la patte INFÉRIEURE, ayant les bords de la patte au même niveau. Cousez les boutons sur la patte de fermeture inférieure.

CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LA ROBE A

21. Ouvrez un paquet de ruban de biais simple. Sur l'ENVERS, épinglez le bord inférieur du ruban sur la robe le long de la ligne de coulisse sur le devant et dos, en rentrant 1 cm des extrémités. Piquez près des deux longs bords, en formant une coulisse.

22. Coupez deux morceaux d'élastique de 1.3 cm de large, de la longueur du guide pour élastique (6). En travaillant sur une moitié de robe à la fois, enfiler l'élastique dans la coulisse, les extrémités étendues 1.5 cm au-delà des lignes verticales. Piquez près des lignes verticales, en prenant l'élastique sur l'ENVERS. Tirez sur les extrémités de l'élastique et égalisez.

SHORT C

1. Piquez le devant (9) et le dos (10) sur les coutures intérieures de la jambe.
2. Épinglez la couture du milieu, en faisant coïncider les coutures intérieures de la jambe et les encoches. Piquez. Pour renforcer la couture, piquez de nouveau par-dessus la première piqûre.
3. Piquez le dos et le devant sur les coutures latérales.
4. Pressez 3.8 cm sur le bord supérieur du short vers l'INTÉRIEUR, en formant la coulisse. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord inférieur de la coulisse, en laissant une ouverture pour enfiler l'élastique.
5. Coupez un morceau d'élastique de 2.5 cm de large, de la longueur du guide pour élastique (11). Enfiler l'élastique dans la coulisse. Superposez les extrémités. Piquez solidement les extrémités de l'élastique ensemble.
6. Piquez en fermant l'ouverture. Distribuez l'ampleur également. **ASTUCE** – pour vous assurer que l'élastique ne soit pas tordu au moment de porter le vêtement, piquez à travers toutes les épaisseurs de la coulisse dans le sillon de chaque couture.
7. Rentrez au fer 6 mm sur le bord inférieur du short. Pressez le bord inférieur du short vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure pour l'ourlet.
8. Retournez le bord inférieur du short à 6 mm vers l'EXTÉRIEUR, le long de la ligne de pliure, en formant un revers ; pressez. Fixez le revers sur place de façon invisible, en bâtissant à la main les coutures.