



Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.




9 PIÈCES DE PATRON



- 1 DEVANT - A, B
- 2 DOS - A, B
- 3 GUIDE POUR ÉLASTIQUE SUPÉRIEUR - A, B
- 4 GUIDE POUR ÉLASTIQUE INFÉRIEUR – A, B
- 5 SOUTIEN-GORGE DEVANT - A, B
- 6 ATTACHE – A, B
- 7 DEVANT - C
- 8 DOS - C
- 9 COULISSE – C

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
FOLD= PLIURE
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR



Comment Utiliser Votre Patron
Multi-Tailles

D’abord Preparez Votre Patron
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l’élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l’enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu’à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

- 1. **POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
- 2. **POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5.cm

Marques Du Patron

- 3. **DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d’un droit fil.
- 4. **PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
- 5. **LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
- 6. **VALEUR DE COUTURE:** de 5/8” (1.5cm) sauf indication contraire.
- 7. **CRANS:** superposez les crans.
- 8. **LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
- 9. **POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe
POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l’envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l’endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d’ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

- 10. CODE: patron côté imprimé sur le dessus
- 11. CODE: patron côté imprimé sur le dessous
- 12. CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l’ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
- 13. CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d’épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la a sec avec un fer chaud pour oter les pli

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture.**

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8” (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l’aiguille. L’ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8” (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4” (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l’une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4” (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. ENTOILAGE - Epinglez l’entoilage sur l’ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2” (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l’entoilage tout près du bâti. Pour l’entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2” (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

19. Recoupez les coutures fermées.


20. Biaisiez les coins

21. Crantez les angles

22. Crantez les courbes

23. SOUS-PIQUEZ - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

Plans de Coupe



★ VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE
✱

LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINA CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.


HAUT A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 5 6

PIECES 3 4 ARE CUT OF ELASTIC

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

58" 60" (150CM)
AVEC SENS




HAUT B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 5 6

LES PIÈCES 3 4 SE COUPENT EN ÉLASTIQUE


44" 45" (115CM)
AVEC SENS

58" 60" (150CM)
AVEC SENS





SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2

PANTALON C
UTILISEZ LES PIÈCES 7 8 9
44" 45" (115CM)
AVEC SENS



58" 60" (150CM)
AVEC SENS







LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES. PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

HAUT A, B

1. Pour renforcer le coin intérieur du devant (1), à grands points, piquez sur la ligne de couture 2.5 cm sur chaque côté du petit pois, en pivotant avec l'aiguille sur le coin intérieur pour piquer à travers le petit pois.
2. Pliez le bord supérieur du devant vers l'INTÉRIEUR sur la ligne de pliure, en formant une parementure ; pressez. Pour finir le bord non fini de la parementure, piquez au point zigzag par-dessus le bord OU surjetez par-dessus le bord avec le couteau désactivé. Piquez soigneusement pour empêcher qu'il s'étire. **ASTUCE-** pour empêcher qu'il s'étire, maintenez légèrement votre doigt derrière le pied-de-biche au moment de faire passer le tissu à travers la machine à coudre. Bâtissez la parementure sur le bord supérieur, comme illustré.

3. Rentrez au fer l'ourlet sur le bord du devant et du devant inférieur de la pièce du devant. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour rejoindre le pli ; pressez. Piquez l'ourlet sur place jusqu'à 7.5 cm du bord du côté.



NOTE : Remarquez-vous qu'il y a des marques sur le papier du patron pour quatre plis. Le petit pli du milieu sera caché une fois tous les plis sont faits.


4. Pour former le petit pli du milieu, sur l'ENDROIT, pliez le pli le long de la ligne continue. Superposez la pliure aux lignes pointillées ; épinglez. Bâtissez le long de la ligne de couture sur les bords non finis. Faites les plis restants de la même façon, en faisant le grand pli du milieu par-dessus le petit pli du milieu.

5. Pressez 1.5 cm sur le bord supérieur du soutien-gorge devant (5) vers l'INTÉRIEUR, en formant une coulisse. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur de la coulisse. Faites de la même façon la coulisse sur le bord inférieur.


NOTE : Coupez deux morceaux d'élastique de la longueur du guide pour élastique supérieur (3) et trois morceaux de la longueur du guide pour élastique inférieur (4). Utilisez un élastique supérieur et un élastique inférieur pour le soutien-gorge. Réservez les élastiques restants pour le dos.

6. Enfilez l'élastique supérieur dans l'ouverture de la coulisse supérieure, ayant le bord non fini au même niveau ; piquez à travers les bouts à un peu moins de 1.5 cm sur les bords non finis. Enfilez de la même façon l'élastique inférieure dans la coulisse inférieure. **ASTUCE –** Faites passer l'élastique dans les deux coulisses à la même fois. Ceci élimine le problème de tirer le dernier morceau d'élastique à travers une coulisse déjà pliée.


7. Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur du dos (2). Pressez le bord supérieur vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure. Piquez sur les lignes de piqûre, en formant trois coulisses séparées.




- 8.** Enfilez l'élastique supérieure dans l'ouverture de la coulisse supérieure et les élastiques inférieures dans les coulisses restantes, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez à travers les extrémités à un peu moins de 1.5 cm des bords non finis.
ASTUCE – faites passer l'élastique dans les deux coulisses à la même fois.




- 9.** ENVERS CONTRE ENVERS, bâtissez le soutien-gorge et le dos sur les bords du côté, en faisant coïncider les petits pois.




- 10.** Dépliez la parementure devant. Coupez le coin intérieur de la parementure vers la piqûre sur le petit pois, en veillant à ne pas couper à travers la piqûre.




- 11.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez un devant et dos, en faisant coïncider les petits pois. Piquez la couture latérale au-dessous du petit pois, en piquant au point arrière sur le petit pois.




- 12.** Retournez la parementure par-dessus le côté DROIT du soutien-gorge sur le petit pois. Piquez à travers le bord du côté de la parementure à travers toute l'épaisseur. Piquez de la même façon la couture latérale restante.




- 13.** Tirez sur les bouts de l'élastique et coupez.




- 14.** Retournez la parmenture dos vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en retournant les coutures latérales vers le devant. Pressez de nouveau si nécessaire.




- 15.** Formez un ourlet étroit sur les bords inférieurs restants, en raccordant avec la piqûre de l'ourlet sur les pièces du devant.




- 16.** Sur l'ENDROIT, superposez le devant droit au devant gauche. Retournez les bords non finis supérieurs l'un vers l'autre, ayant l'ENVERS de la parementure devant gauche vers l'ENDROIT du devant droit. Epinglez les bords non finis ensemble. Tirez sur les bords non finis et piquez en couture de 1 cm, ayant les bords extérieurs au même niveau.




- 17.** Sur l'ENDROIT, pliez le bord supérieur exactement sur la ligne de couture ; piquez à 2.5 cm de la pliure, en créant une boucle pour l'attache.



- 18.** Piquez les extrémités à encoche des pièces de l'attache (6). Pliez l'attache en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en laissant une ouverture sur le long bord pour retourner.




- 19.** Retournez l'attache à l'ENDROIT ; pressez. Cousez en fermant l'ouverture aux points coulés.



- 20.** Attachez une épingle de sûreté sur une extrémité de l'attache et enfiler dans la boucle, les extrémités étendues uniformément.

Au moment de porter le vêtement, fixez l'attache au dos de l'encolure, comme illustré sur la pochette.

PANTALON C



1. Piquez le devant (7) et le dos (8) sur les coutures intérieures de la jambe, en faisant coïncider les encoches.

2. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la couture du milieu, en faisant coïncider les coutures intérieures de la jambe et les encoches. Piquez. Pour renforcer la couture, piquez de nouveau par-dessus la première piqûre.

3. Piquez le devant et le dos sur les coutures latérales.

4. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les coutures latérales de la coulisse (9), en laissant une ouverture sur la couture latérale GAUCHE entre les petits pois, comme illustré. Piquez au point arrière sur les petits pois pour renforcer la couture.

5. Ouvrez les coutures au fer. Pliez la coulisse en deux dans le sens de la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez les bords non finis ensemble. Le côté avec ouverture est le dessous de la coulisse.

6. Avec le dessous de la coulisse vers vous, épinglez la coulisse sur le pantalon en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales. Piquez sur la ligne de couture. Puis piquez à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture. Égalisez près de la seconde piqûre.

7. Pressez la couture vers le vêtement, en pressant la coulisse vers l'extérieur.

8. Coupez un morceau d'élastique pour ajuster la taille, plus 2.5 cm. Enfilez l'élastique dans l'ouverture de la coulisse. Superposez les extrémités et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté. Essayez le pantalon et ajustez.

9. Piquez fermement les extrémités de l'élastique ensemble.

10. Cousez les bords de l'ouverture de la coulisse ensemble aux points coulés. Distribuez l'ampleur également. **ASTUCE** – pour vous assurer que l'élastique n'est pas tordu au moment de porter le vêtement, piquez à travers toute l'épaisseur de la coulisse dans le sillon de chaque couture

11. Marquez la longueur. Relevez l'ourlet au fer le long de la marque. Marquez la profondeur de l'ourlet ; coupez uniformément. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez l'ourlet sur place.