



Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.




A




B

8 PIÈCES DE PATRON



- 1 DEVANT
2 COTE DEVANT
3 DOS
4 COTE DOS
5 GUIDE POUR BOUTONNIERES
6 DEVANT
7 DOS
8 POCHE



Comment Utiliser Votre Patron Multi-Tailles

D'abord Preparez Votre Patron

Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

- POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
- POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5.cm

Marques Du Patron

- DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
- PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
- LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
- VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- CRANS:** superposez les crans.
- LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
- POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe

POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

- CODE:** patron côté imprimé sur le dessus
- CODE:** patron côté imprimé sur le dessous
- CODE:** Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
- CODE:** Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la a sec avec un fer chaud pour ôter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture.**

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. ENTOILAGE - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

19. Recoupez les coutures fermées.


20. Biaisiez les coins

21. Crantez les angles

22. Crantez les courbes

23. SOUS-PIQUEZ - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

Plans de Coupe





HAUT A


UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4

45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14




60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 16 18 20 22




PANTALON B

UTILISEZ LES PIÈCES 6 7 8


45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES



60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12




60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18 20 22



DOUBLURE B

UTILISEZ LA PIÈCE 8

45" (115CM)
TOUTES TAILLES



Les termes techniques, imprimés en **CARACTERES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

FINIR - Piquer à 6mm du bord non fini et choisir une des méthodes: (1) Couper aux ciseaux à denteler OU (2) Surfiler OU (3) Plier a la piqûre; piquer près de la pliure OU (4) Overlock.

OURLET: Si désiré, poser un extra - fort (ruban bordure).

OURLET ETROIT - Plier le rempli, repasser soutenant l'ampleur si nécessaire. Plier le bord non fini et le faire coïncider avec la pliure. Piquer.

POINTS COULES - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le v'tement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQUIRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3mm de la ligne de couture, soit à 12mm du bord non fini.

SURPIQUER - Utilisant le pied presseur comme guide, sur l'endroit, piquer à 6mm d'une couture ou d'une autre piqûre, ou surpiquer comme spécifié.

HAUT A

ENTOILAGE












1. Faire adhérer l'ENTOILAGE à l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.

2. Piquer la pince sur le DEVANT 1) et la presser vers le bas.

3. Epingler le COTE DEVANT (2) sur le devant. Piquer.

4. Piquer les pièces du DOS (3) ensemble au milieu dos.

5. Epingler les pièces du COTE DOS (4) sur le dos. Piquer.



6. Piquer les devants et le dos ensemble aux épaules et aux côtés.

7. **FINIR** le bord extérieur des parementures intégrées du devant. Retourner les parementures intégrées vers l'extérieur sur les lignes de pliure. Bâtir à travers le bord de l'encolure, comme illustré.

8. Faire une **PIQUIRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du haut.

9. Déplier un bord plié du ruban de biais; presser légèrement.

10. Epingler le biais sur le bord de l'encolure, en plaçant le pli sur la ligne de couture, en superposant 1 cm des extrémités aux parementures. Piquer le long du pli, continuer sur la ligne de couture de la parementure. Couper le rentré du haut au même niveau que le biais.


11. Retourner les parementures intégrées vers l'intérieur, en repliant le biais le long de la couture. Presser. Bâtir le ruban en place. Sur l'endroit, piquer près du bord bâti, continuer jusqu'aux bords de l'ouverture du devant, comme illustré.

12. Faire une **PIQUIRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'emmanchure du haut.


13. Déplier un bord plié du ruban de biais; presser légèrement.

14. Epingler le biais sur le bord de l'emmanchure, en plaçant le pli le long sur la ligne de couture, en repliant les extrémités pour les rejoindre à la couture de côté, comme illustré. Piquer le long du pli. Couper le rentré du haut au même niveau que le biais.


15. Retourner le biais vers l'intérieur. Presser. Bâtir en place. Coudre les extrémités aux **POINTS COULES**. Sur l'endroit, piquer près du bord bâti.




- 16.** Retourner le bord inférieur des parementures intégrées vers l'extérieur sur les lignes de pliure.
Piquer à 1.5 cm du bord inférieur. Egaliser, comme illustré.



- 17.** Retourner les parementures intégrées vers l'intérieur, en formant un ourlet.
Faire un **OURLET ETROIT** de 1.5 cm sur le bord inférieur, continuer à travers les parementures intégrées au fur et à mesure.




- 18.** Placer le GUIDE POUR BOUTONNIERES (5) sur le devant droit, ayant les bords du patron au m'me niveau que les bords finis du haut, comme illustré.
Reporter les marques.
Faire les boutonnieres aux marques.




- 19.** Superposer les bords de l'ouverture, en faisant coïncider les milieux.
En utilisant les boutonnieres comme un guide, faire les marques de bouton sur le devant gauche.
Coudre les boutons aux marques.


PANTALON B




- 1.** Piquer le DEVANT (6) et le DOS (7) ensemble à la partie intérieure de la jambe.




- 2.** Piquer une pièce de la POCHE (8) (doublure) au devant en couture de 6 mm.
Presser la couture vers les poches.
Piquer une pièce de la POCHE (tissu) au dos en couture de 6 mm.
Presser la couture vers les poches.




- 3.** Piquer le devant et le dos ensemble au côté, en laissant ouvert entre le grands cercles.
Piquer les bords de la poche ensemble jusqu'aux coutures de côté.
Cranter les rentrés du dos au-dessus et au-dessous des poches.




4. Retourner les poches vers le devant le long des lignes de couture; presser. Bâtir le bord supérieur.




5. Pour la couture d'entrejambe, retourner une jambe de pantalon à l'endroit et l'enfiler dans l'autre jambe. Piquer. Piquer de nouveau à 6 mm dans la couture le long de la courbe, comme illustré. Egaliser près de la seconde piqûre.




6. Pour introduire facilement l'élastique, bâtir environ 7.5 cm des rentrés en place à la zone de la coulisse.




7. Pour former la coulisse de l'élastique, retourner le bord supérieur du pantalon vers l'intérieur le long de la ligne de pliure, en repliant 6 mm sur le bord non fini; presser. Piquer, en laissant une ouverture. Piquer de nouveau, près du bord supérieur.



8. Couper l'élastique de la mesure du tour de taille plus 2.5 cm. Introduire l'élastique dans la coulisse. Superposer les extrémités et les fixer avec une épingle de sûreté. Essayer; ajuster si nécessaire. Piquer les extrémités de l'élastique solidement.



9. Piquer l'ouverture, en étirant l'élastique au fur et à mesure.



10. Former l'ourlet. Bâtir près de la pliure. Replier 6 mm sur le bord non fini; presser. Bâtir près du bord supérieur pressé. **SURPIQUER** l'ourlet le long du bâti supérieur, comme illustré.