



1 / 4
NEWLOOK® N6783

www.simplicity.com info@simplicity.com 1-888-588-2700

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity. Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.




10 PIÈCES



- 1-CORSAGE DEVANT -A,B
- 2-CORSAGE DOS -A,B
- 3-BORDURE DEVANT -A,B
- 4-BORDURE DOS -A,B
- 5-BORDURE D'EMMANCHURE ET BRETELLE D'ÉPAULE - A,B
- 6-PANTALON DEVANT -A
- 7-EMPIÈCEMENT DEVANT ET POCHE - A
- 8-PANTALON DOS -A
- 9-DEVANT ET DOS DE LA JUPE - B
- 10-VOLANT -B

SELVAGES/ SELS.= LISIÈRES
FOLD= PLIURE



Comment Utiliser Votre Patron Multi-Tailles

D'abord Préparez Votre Patron
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au besoin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

1. **POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le tissu.
2. **POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5 cm

Marques Du Patron

3. **DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
4. **PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
5. **LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
6. **VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
7. **CRANS:** superposez les crans.
8. **LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
9. **POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Laissez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe

POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour les petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

10. CODE: patron côté imprimé sur le dessus
11. CODE: patron côté imprimé sur le dessous
12. CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
13. CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu est placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

AVANT d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la à sec avec un fer chaud pour ôter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
	■	■	■	■

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture.**

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parementures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. ENTOILAGE - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

19. Recoupez les coutures fermées.

20. Biaisiez les coins

21. Crantez les angles

22. Crantez les courbes

23. SOUS-PIQUEZ - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

Plans de Coupe





A COMBINAISON

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8

COUPEZ UNE PIÈCE 3

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES



B ROBE D'ÉTÉ


UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 9 10
COUPEZ UNE PIÈCE 3

N.B.: IL N'A PAS ÉTÉ PRÉVU DE PROVISIONS POUR RALLONGER OU RACCOURCIR À CAUSE DU VOLANT

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 3 4

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 5 6 7 8

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES



Les procédés de couture en **ITALIQUES** dans les Instructions de Couture sont définis au-dessous:

OURLET ÉTROIT -Repliez au fer la partie prévue pour l'ourlet sur le bord inférieur du volant.

Pour faire un ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour lui faire rejoindre la pliure. Repassez. Piquez l'ourlet en place.

SOUS-PIQUEZ - Au fer, repliez la parementure et la valeur de couture hors du vêtement en attrapant la parementure et les valeurs de couture près de la couture.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES CHIFFRES LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SONT UTILISÉES.

COMBINAISON


1. Pour froncer le bord supérieur du corsage devant (1) entre les crans, piquez à long point à 1/4" (6mm) du bord non fini. Tirez sur les fronces sur la mesure de la bordure devant du patron (3) entre les crans. Attachez les extrémités du fil.

2. Au fer, faites un rentré de 3/8" (1cm) sur le bord sans crans de la bordure devant. Sur l'ENDROIT, épinglez la bordure sur le corsage devant en superposant les milieux et les petits pois. Piquez en couture de 3/8" (1cm).











3. Repassez la bordure vers l'extérieur et la couture vers la bordure. Repliez le bord plié de la bordure vers l'ENVERS pour qu'il enferme le bord non fini et recouvre la ligne de piqûre en superposant les petits pois. Épinglez en plaçant les épingles sur l'ENDROIT, comme illustré. Sur l'ENDROIT, piquez la bordure près de la couture en attrapant le bord replié de la bordure vers l'INTÉRIEUR.

4. Piquez la couture du milieu dos du corsage dos (2) du bord inférieur jusqu'au gros pois; faites des points arrière au gros pois pour renforcer la couture.

5. Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur le bord de l'ouverture dos. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini; piquez en pivotant la piqûre à angle droit au-dessous de l'ouverture. Froncez le bord supérieur du corsage dos comme pour le devant du corsage. Tirez sur les fils de fronce à la mesure du patron de la bordure dos (4) entre les crans. Attachez les extrémités du fil.



OURLET ÉTROIT



6. Pliez le cordon élastique en deux pour former la bride. Sur l'ENDROIT, piquez les extrémités de la bride sur le dos GAUCHE juste au-dessus du petit pois avec quelques rangs de piqûre.

7. Au fer, faites un rentré de 3/8" (1cm) sur le bord sans crans de la bordure dos. Sur l'ENDROIT, épinglez la bordure sur le corsage dos en superposant les milieux et les petits pois. Piquez en couture de 3/8" (1cm).


8. Repassez la bordure vers l'extérieur et la couture vers la bordure. Rentrez l'extrémité du milieu dos de la bordure. Rentrez le bord replié de la bordure vers l'INTÉRIEUR pour qu'il enferme le bord non fini et recouvre la ligne de piqûre en superposant les petits pois. Épinglez en plaçant les épingles sur l'ENDROIT, comme illustré. Sur l'ENDROIT, piquez la bordure près de la couture en attrapant le bord replié de la bordure sur l'INTÉRIEUR. Cousez le bouton sur le dos DROIT du corsage à l'opposé de la bride quand il est fini.

9. Piquez le corsage devant sur le dos par les coutures des côtés.


10. Piquez les extrémités crantées de la bordure d'emmanchure et de la bretelle d'épaule (5). Au fer, faites un rentré de 3/8" (1cm) sur le bord sans crans de la bordure.

11. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la bordure sur le bord d'emmanchure en superposant les coutures et les petits pois. Piquez en couture de 3/8" (1cm) entre les petits pois en étirant la bordure pour ajuster.


12. Repassez la bordure vers l'extérieur et la couture vers la bordure en repliant au fer 3/8" (1cm) sur l'autre bord de la bretelle d'épaule. Repliez le bord de la bordure vers l'INTÉRIEUR pour qu'il enferme le bord non fini et recouvre juste la ligne de piqûre. Épinglez en plaçant les épingles sur l'ENDROIT, comme illustré. Épinglez les bords repliés de la bretelle d'épaule. Sur l'ENDROIT, piquez la bordure près de la couture en étirant la bordure pour l'ajuster et en attrapant le bord replié sur l'INTÉRIEUR tout en piquant les bords repliés de la bretelle de l'épaule.




13. ENDROIT CONTRE ENDROIT et avec les bords non finis alignés, épinglez l'empècement devant et la poche (7) sur le bord courbé du pantalon devant (6) en superposant les petits pois. Piquez. Recoupez la couture.




14. *SOUS-PIQUEZ* l'empècement et la poche. Retournez la poche sur l'INTÉRIEUR; repassez. Sur l'ENDROIT, surpiquez à 1/4" (6mm) du bord fini.




15. Sur l'INTÉRIEUR, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez l'empècement et la poche sur la ligne de pliure avec les bords non finis alignés. Piquez le bord avec deux crans, comme illustré.




16. Sur l'ENDROIT, croisez l'empècement et la poche sur le devant du pantalon en superposant les petits pois avec les bords non finis alignés; épinglez. Bâissez les bords latéraux et supérieur.



17. Piquez ensemble le devant et le dos du pantalon (8) par les coutures intérieures de la jambe.




18. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la couture du milieu en superposant les coutures intérieures de la jambe et les crans. Piquez. Piquez. Pour renforcer la couture, piquez de nouveau sur la première piqûre.




19. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures du côté.


20




20. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le pantalon sur le corsage par la couture de la taille en superposant les milieux et les coutures des côtés. Piquez en couture de 7/8" (2.2cm) pour la taille Jeune Femme et à 3/4" (2cm) pour la taille Enfant. Recoupez la valeur de couture du corsage à seulement 1/4" (6mm) de la piqûre.



21. Pour faire la coulisse de la taille, repassez la couture du pantalon vers le haut. Piquez à 1/4" (6mm) du bord non fini en attrapant toutes les épaisseurs en laissant une ouverture pour enfiler l'élastique.




- 22.** Coupez un morceau d'élastique pour ajuster la taille plus 1" (2.5cm). Enfilez l'élastique dans l'ouverture de la coulisse. Ajustez à la taille. Piquez ensemble les extrémités de l'élastique solidement. Fermez l'ouverture avec une piqûre. Répartissez l'ampleur uniformément.
CONSEIL-Pour empêcher l'élastique de se tordre à l'usage, piquez dans le sillon de chaque couture à travers toutes les épaisseurs.



- 23.** Marquez la longueur. Repliez au fer l'ourlet le long de la marque. Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez aux ciseaux. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur replié au fer.


ROBE D'ÉTÉ B

Faites le corsage comme pour la Combinaison A, voyez les étapes 1 à 12.




- 1.** Piquez ensemble le devant et le dos de la jupe (9) ensemble par les coutures du côté.

VOLANT



- 2.** Piquez ensemble les extrémités du volant (10) pour former un cercle. Pour froncer le bord supérieur, piquez à long point sur la ligne de couture et à 1/4" (6mm) à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture. Faites l'**OURLET ÉTROIT** au bord inférieur du volant.



- 3.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le volant sur le bord inférieur de la jupe en superposant les milieux et les coutures. Tirez sur les fils de fronce pour ajuster. Bâissez. Piquez. Repassez la couture vers la jupe et le volant vers le bas.

Procédez comme pour la Combinaison A, voyez les étapes 20 à 22.