



Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.



TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

31 pièces de patron



- 1-VESTE DEVANT -A
2-PASSEPOIL -A
3-VESTE DOS -A,B
4-EMPIÈCEMENT DEVANT -A
5-EMPIÈCEMENT DOS -A
6-REVERS-A
7-COL -A
8-DOS INFÉRIEUR-A
9-DESSUS-DE-MANCHE -A,B
10-DESSOUS-DE-MANCHE -A,B
11-LANGUETTE DE LA MANCHE -A
12-PATTE DE LA MANCHE -A
13-POIGNET -A
14-PATTE DU DEVANT DROIT -A
15-PATTE DU DEVANT GAUCHE-A
- 16-GUIDE DES BOUTONNIÈRES -A
17-PANTALON DEVANT -A,B
18-BRAGUETTE -A,B
19-SOUS-PATTE -A,B
20-PANTALON DOS -A,B
21-CEINTURE -A,B
22-VESTE DEVANT -B
23-DESSUS-DE-COL -B
24-DESSOUS-DE-COL -B
25-DOS INFÉRIEUR-B
26-AILE -B
27-BASE DE L'AILE-B
28-CHAUVE-SOURIS -B
29-BASE DE LA CHAUVE-SOURIS -B
30-OREILLE -B
31-RENFORT DE LA CHAUVE-SOURIS -B

www.simplicity.com

E-mail uk.eusales@simplicity.com

Instructions Générales

Le Patron

SYMBOLES

↔ LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.

⇓ PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

--- MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

▽ CRANS

○ POIS

— LIGNE DE COUPE

== LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

VALEUR DE COUTURE: Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER: Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Coupe/Marques

- AVANT DE COUPER:**

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.


EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

 - POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
 - POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
 - POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLÈTS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, utilisez les plans de coupe "avec sens".
- APRES AVOIR COUPE:**

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.

Pour marquer rapidement:

 - Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
 - Epinglez dans les pois.



REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

- ★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.

Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.
- ✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).

Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épaisseurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).
- a. LISIERE
PLIURE DANS LA LARGEUR
LISIERE
LISIÈRES

b. LISIERE
LISIÈRES

Plans de Coupe

- patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus
- ★ Voyez REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

✱


LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.
REMARQUE: POUR LA SUÉDINE ET LES CUIRS SYNTHÉTIQUE, AJUSTEZ LE PATRON AVANT LA COUPE. PLACEZ LES ÉPINGLES OU DU RU BAN ADHÉSIF DANS LA VALEUR DE COUTURE. N'UTILISEZ PAS LA ROULETTE POUR REPORTER LES MARQUES.


A VESTE ET PANTALON

UTILISEZ LES PIÈCES 1 3 6 7 8 9 10 13 17 18 19 20 21
COUPEZ UNE PIÈCE 18 19

44" 45" (115CM)
SANS SENS
TAILLES 38 40 42 44




44" 45" (115CM)
SANS SENS
TAILLES 46 48 50 52



DOUBLURE DE LA VESTE


UTILISEZ LES PIÈCES 1 3 8
44" 45" (115CM)
SANS SENS
TOUTES TAILLES



PASSEPOIL, EMPIÈCEMENT, REVERS, LANGUETTES, DES MANCHES ET PATTES DU DEVANT


UTILISEZ LES PIÈCES 2 4 5 6 11 12 14 15

54" (140CM)
SANS SENS
TOUTES TAILLES



ENTOILAGE


UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 4 5 6 7 13 18 21
COUPEZ UNE PIÈCE 18 21
20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES




B VESTE ET PANTALON

UTILISEZ LES PIÈCES 3 9 10 17 18 19 20 21
22 23 24 25

COUPEZ UNE PIÈCE 18 19
44" 45" (115CM)
SANS SENS
TAILLES 38 40 42 44




44" 45" (115CM)
SANS SENS
TAILLES 46 48 50 52




DOUBLURE DE LA VESTE

UTILISEZ LES PIÈCES 3 22 25

44" 45" (115CM)
SANS SENS
TAILLES 38 40 42 44




44" 45" (115CM)
SANS SENS
TAILLES 46 48 50 52



ENTOILAGE


UTILISEZ LES PIÈCES 18 21 22 23 24
COUPEZ UNE PIÈCE 18
20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES



NOEUD-PAPILLON DE LA CHAUVE-SOUTIS


UTILISEZ LES PIÈCES 26 28 29 30 31





54" (140CM)
SANS SENS
TOUTES TAILLES



ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 26 27
20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES





Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------

Lisez les Instructions Générales à la page 1 avant de commencer.

Les procédés de couture en ITALIQUES dans les Instructions de Couture sont définis ci-dessous:

ENTOILAGE - Épinglez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS des sections du projet, comme indiqué dans les Instructions de Couture. Faites adhérer en place en suivant le mode d'emploi.





PIQURE DE SOUTIEN - piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé, en direction des flèches. cette piqûre est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer (la piqûre de soutien sur le premier croquis seulement).

SOUS-PIQUEZ — Assurez-vous que la parementure ne s'enroule pas en dehors du vêtement. Repassez la parementure vers l'extérieur et la couture vers la parementure; piquez en prenant la parementure et les valeurs de couture tout près de la couture.

FINITION DU BORD - Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez à point standard ou zig-zag ou overlock/point de surjet par-dessus les bords non finis.

SIMPLEMENT LES MEILLEURES TECHNIQUES POUR LA COUTURE DES CUIRS ET SUÉDINES SYNTHÉTIQUES


- Épinglez ou bâtissez les coutures dans les valeurs de couture car les épingles laisseraient des trous dans le tissu.
- L'usage de ruban à bâtir est une autre méthode idéale pour maintenir les valeurs de couture ensemble et empêcher le tissu de glisser.
- Pour bâtir à la main ou coudre, utilisez une aiguille très fine de la taille 10 et un dé à coudre
- Pour piquer à la machine, utilisez une tension moyenne et régulière, faites de 10 à 12 points par pouce (2.5cm) avec une aiguille de la taille 11/12 et du fil 100% polyester ou à noyau polyester.
- Pour la surpiqûre, utilisez une aiguille de ta taille 14 à 16 et du fil de soie, du cordonnet à boutonnaire en polyester ou du fil à surpiqûre.
- Lorsque vous passez le cuir ou la suédine synthétique dans la machine, tendez-le à l'avant et à l'arrière de l'aiguille au fur et à mesure que vous piquez. N'ÉTIREZ PAS le tissu.
- Ouvrez les coutures avec les doigts ou repassez-les sur l'ENVERS avec le fer réglé sur basse température et une pattemouille. N'UTILISEZ PAS LE FER A VAPEUR. NOUS VOUS DÉCONSEILLONS DE REPASSER SUR L'ENDROIT DU TISSU. Si vous repassez du cuir synthétique ou du vinyle, nous vous recommandons de recouvrir la planche à repasser de papier d'emballage pour éviter qu'il ne fonde.
- Une autre méthode aplatir les coutures ou les ourlets et l'usage de colle forte et d'un maillet.
- Faites toujours un essai au préalable sur un morceau de cuir ou de suédine synthétique
- Certains tissus passent difficilement dans la machine à coudre. Placez des languettes de papier de soie sur les coutures et les bords du vêtement à piquer puis ôtez-les après la piqûre. Cette méthode vous permet de faire des points réguliers et d'éviter les plis. Ou bien, utilisez un pied de biche en téflon ou à roulement.



LES PIÈCES DE PATRON SONT INDIQUÉES PAR NUMÉROS QUAND ELLES SONT UTILISÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS.


VESTE A

1. Posez l'**ENTOILAGE** sur les sections de la veste devant (1). Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord d'encolure de la veste devant (1) et de la veste dos (3). Pour faire les pinces du dos du pantalon, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles à angle DROIT sur les lignes en tirets. Piquez la pince depuis le milieu jusqu'à une pointe. Ensuite, en croisant plusieurs points, piquez depuis le milieu jusqu'à l'autre pointe.
CONSEIL - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un nœud. NE FAITES PAS de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis repassez- la vers le milieu.
2. Posez l'**ENTOILAGE** sur les sections du passepoil (2). Pliez le passepoil en deux le long de la ligne de pliure, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en superposant les petits pois. Piquez les extrémités en couture de 3/8" (1cm). Recoupez la couture.
3. Retournez le passepoil sur l'ENDROIT; repassez. Bâtissez à la machine à 3/8" (1cm) du bord fini. Sur l'ENDROIT, épinglez le passepoil sur la veste devant en plaçant le bâti le long de la ligne de passepoil et en superposant les petits pois, comme illustré. Piquez le long du bâti. Recoupez à ras de la piqûre. Retournez le passepoil; repassez. Surpiquez les extrémités en place.
4. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure su patte du devant droit (14) et la patte du devant gauche (15), le long des longs bords rectilignes. Piquez en couture de 3/8" (1cm) en laissant ouvertes les extrémités, comme illustré. Recoupez la couture.



5. Retournez les pattes sur l'ENDROIT; repassez. Surpiquez tout près des bords cousus et des extrémités extérieures, comme illustré. Percez de trous dans les pattes, aux petits pois, avec un poinçon. Glissez la patte du devant droit dans la boucle. Repliez l'extrémité de la patte sur le DESSOUS, le long de la ligne de pliure. Piquez l'extrémité solidement sur le DESSOUS, comme illustré.
6. Sur l'ENDROIT, épinglez la patte du devant droit sur le devant DROIT de la veste en superposant les lignes en tirets, comme illustré. Piquez en travers de la ligne en tirets et le long des autre bords non finis. Épinglez la patte du devant gauche sur le devant GAUCHE de la veste et piquez en place de la même manière.
7. Piquez la couture du milieu dos de la veste dos. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures d'épaules. Piquez les coutures de côté.
8. Posez l'**ENTOILAGE** sur les sections de l'empiècement devant (4) et de l'empiècement dos (5). Épinglez l'empiècement devant sur l'empiècement dos par les coutures d'épaules, en superposant les crans; piquez. Ouvrez la couture au fer.
9. Sur l'ENDROIT, surpiquez à 1/4" (6mm) de la couture d'épaule. Épinglez l'ENVERS de la glissière décorative sur le bord extérieur de l'empiècement, avec les mailles sur la ligne de couture et le bord plat dans la valeur de couture. Piquez le long de la ligne de couture avec un pied ganseur réglable. Retournez la valeur de couture vers l'envers, la glissière vers l'extérieur et la valeur de couture vers l'intérieur, en soutenant l'ampleur sur la couture d'épaule; épinglez en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, surpiquez à 1/4" (6mm) de la ligne de couture.
10. Crantez le bord d'encolure du vêtement jusqu'à la piqûre de soutien. Sur l'ENDROIT, épinglez l'empiècement sur le bord d'encolure en superposant les crans, les coutures d'épaules et les bords non finis. Bâtissez.
11. Posez l'**ENTOILAGE** sur les sections du revers (6) contrastant. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure du revers (coupée en tissu) sur le revers, en superposant les crans et les bords non finis; piquez en laissant ouvert le bord cranté. Recoupez la couture.
12. Retournez le revers sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, épinglez le revers (côté doublure) sur le bord d'encolure du devant, par-dessus l'empiècement devant, en superposant les crans, les petits pois, les gros pois et les bords non finis. Bâtissez.
13. Posez l'**ENTOILAGE** sur les sections de col (7). ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur le col en superposant les petits pois, les crans et les bords non finis. Piquez en laissant ouvert le bord cranté.
14. **SOUS-PIQUEZ** le bord supérieur du col. Retournez le col sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, épinglez le col (côté dessous-de-col) sur le bord d'encolure, par-dessus le revers et l'empiècement, en plaçant les extrémités aux petits pois des revers et les petits pois intérieurs sur les coutures d'épaules, en superposant les crans et les bords non finis. Bâtissez. Crantez le long de la courbe du bord d'encolure, au besoin.
15. Faites la pince de la doublure de la veste en procédant comme pour la veste. Piquez la couture du milieu dos de la doublure de la veste. Piquez la doublure du devant de la veste sur la doublure du dos de la veste par les coutures d'épaules et les coutures de côté depuis le bord d'emmanchure jusqu'au petit pois en faisant des points arrière au pois pour renforcer la couture. Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) au bord inférieur de la doublure du dos; recoupez à 1/4" (6mm). Épinglez les pattes sur la veste en dehors du milieu devant. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur la veste, par-dessus le col, les revers, et l'empiècement. Piquez le bord d'encolure et du devant et le bord inférieur de la veste entre les petits pois. Faites des points arrière aux petits pois pour renforcer la couture. Recoupez la couture et biaisez les coins; crantez les courbes. **SOUS-PIQUEZ** les bords avant et d'encolure le plus loin le plus loin possible.
16. Retournez la veste sur l'ENDROIT. Repassez. Relevez l'empiècement, le col et les revers. Sur l'ENDROIT, surpiquez le bord avant de la veste et de l'encolure dos, à 1/4" (6mm) de la couture. Bâtissez ensemble les bords d'emmanchure.
17. Piquez la couture du milieu du dos inférieur (8) depuis le bord supérieur jusqu'au gros pois. Faites des points arrière au pois pour renforcer la couture. Piquez la doublure du dos inférieur, en procédant de la même manière. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les côtés et le bord inférieur du dos inférieur sur la doublure du dos inférieur en interrompant et renforçant la piqûre aux gros pois. Biaisez les coins; crantez les courbes, au besoin. **SOUS-PIQUEZ** les côtés et le bord inférieur le plus loin le plus loin possible.
18. Retournez le dos inférieur sur l'ENDROIT; repassez. Bâtissez les bords non finis. Épinglez le dos inférieur sur le dos de la veste le long de la couture de taille en superposant les petits pois et en tournant la doublure vers l'extérieur. Piquez. Repassez la couture vers le haut. Placez le bord replié de la doublure de la veste le long de la ligne de couture. Cousez la doublure à la couture à points glissés.
19. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur la languette de manche (11) et la patte de la manche (12), le long du bord rectiligne. Piquez en couture de 3/8" (1cm) en laissant ouvertes les extrémités, comme illustré. Recoupez la couture.

7863 3 / 4



20. Retournez les languettes et les pattes sur l'ENDROIT; repassez. Surpiquez tout près des bords cousus et des extrémités de la languette, comme illustré. Percez des trous dans les languettes et les pattes aux petits pois avec un poinçon. Glissez la languette dans la boucle. Retournez l'extrémité de la patte vers le DESSOUS, le long de la ligne de pliure en superposant les pois et gros pois. Piquez à 3/4" (2cm) de la barre du milieu de la boucle, comme illustré.

21. Sur l'ENDROIT, bâtissez l'extrémité de la languette sur le bord inférieur du dessus-de-manche (9), en superposant les petits pois; bâtissez l'extrémité de la patte au gros pois, comme illustré.

22. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessus de manche sur le dessous de manche (10). Piquez la couture intérieure en superposant les crans simple; piquez la couture extérieure en superposant les crans. Pour soutenir le haut de la manche entre les crans, piquez à longs points le long de la ligne de couture et à 1/4" (6mm) à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture.

23. Posez l'ENTOILAGE sur les sections du poignet (13). Faites un rentré de 1/2" (1.3cm) sur le bord cranté de la doublure du poignet; recoupez à 1/4" (6mm). ENDROIT CONTRE ENDROIT et les bords non finis alignés, épinglez les côtés et le bord inférieur du poignet sur la parementure. Piquez. Recoupez la couture et biaisez les coins.

24. SOUS-PIQUEZ le bord inférieur du poignet, le plus loin possible. Retournez le poignet sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, épinglez le poignet au bord inférieur de la manche, en superposant les crans et les gros pois et tournant la parementure vers l'extérieur. Piquez.

25. Repassez le poignet vers le bas et la couture vers le poignet. Croisez le bord replié de la doublure du poignet de 1/8" (3mm) par-dessus la couture en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez dans le sillon de la couture en prenant le bord replié de la doublure.

26. Retournez la manche sur l'ENDROIT. Tenez le vêtement sur l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur l'emmanchure avec le petit pois de milieu sur la couture d'épaule en superposant les coutures de dessous de bras et les autres petits pois. Tirez sur les fils de fronces pour ajuster. Pour répartir régulièrement l'ampleur, faites glisser le tissu le long des fils de canette jusqu'à ce qu'il n'y plus ni poches ni petits plis le long de la ligne de couture. Bâtissez. Piquez. Repiquez à 1/8" (3mm) de la première piqûre. Au-dessous des crans, recoupez la couture à ras de a piqûre. Repassez la valeur de couture seulement en résorbant l'ampleur.

27. Essayez le vêtement. Insérez les épaulettes et ajustez-les pour qu'elles aillent bien et soient confortables. Épinglez en place. Retirez le vêtement. Sur l'ENVERS, cousez les épaulettes sur la couture d'épaule à points de chausson.

28. Pour marquer les boutons sur le devant GAUCHE, placez le guide le long du bord fini du vêtement en faisant correspondre les milieux, comme illustré. Reportez les marques des boutons sur le vêtement. Faites les boutons sur les marques. Croisez le devant DROIT sur le GAUCHE en faisant correspondre les milieux. Cousez les boutons sous les boutonsnières. Cousez les boutons sur la manche, aux petits pois

VESTE B


1. Posez l'ENTOILAGE sur les sections du devant de la veste (22). **Faites une PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord d'encolure du devant et du dos de la veste (3).

2. Posez l'ENTOILAGE sur les sections de dessus- de-col (23) et de dessous-de-col (24). Épinglez le dessus-de-col sur le dessous-de-col depuis le bord d'encolure jusqu'au petit pois. Piquez, en faisant des points arriéré au p ois pour renforcer la couture. Piquez les sections de doublure sur le dessus-de-col et le dessous-de-col de la même manière.

3. Épinglez la doublure sur le dessus-de-col et le dessous-de-col en superposant les petits pois, les crans et les bords non finis. Piquez les bords extérieurs comme illustré, en interrompant et renforçant la piqûre au petit pois intérieur. Recoupez la couture et biaisez les coins; crantez les courbes.

4. Retournez le col sur l'ENDROIT; repassez. Surpiquez à 1/4" (6mm) du bord extérieur en pivotant à angle droit au niveau de la piqûre de la couture intérieur. Bâtissez les bords non finis ensemble. Sur l'ENDROIT, épinglez le col sur le devant de la veste, le long de bord d'encolure en superposant les petits pois et les crans. Bâtissez le devant et l'épaule.

5. Piquez la couture du milieu dos. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures d'épaules et de côté. Piquez ensemble les sections de doublure du devant et du dos de la même manière.



6. Pour renforcer le bord inférieur de la doublure aux gros pois, piquez le long de la ligne de couture sur environ 1" (2.5cm) de chaque côté des pois en les traversant. Crantez la doublure jusqu'à la piqûre aux pois et rentrant au fer le bord inférieur, comme illustré. Recoupez le bord replié à 1/4" (6mm). ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur la veste, en superposant les milieux, les pois, les crans, et les coutures. Piquez la doublure sur la veste, entre les gros pois. Faites des points arrière aux pois pour renforcer la couture. Recoupez les coutures et biaisez les coins; crantez les courbes. **SOUS-PIQUEZ** les bords avant, inférieur et d'encolure de la veste le plus loin possible.

7. Retournez la veste sur l'ENDROIT. Bâtissez les bords d'emmanchures. Sur l'ENDROIT, surpiquez à 1/4" (6mm) du bord d'encolure dos, entre les coutures d'épaules, et le bord d'encolure devant, à 1/4" (6mm) de la couture. **Continuez en procédant comme pour la VUE A - piquez la doublure sur le dos inférieur (25) jusqu'à la ligne de taille en superposant les gros pois et en plaçant les petits pois sur les coutures de côté, étapes 17 à 18.**

8. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessus de manche (9) sur le dessous de manche (10). Piquez la couture intérieure en superposant les crans simples et la couture extérieur en superposant deux crans. Pour soutenir le haut de la manche entre les crans, piquez à long points le long de la ligne de couture et à 1/4" (6mm) à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture. Repliez l'ourlet au bord inférieur de la manche. Pour finir le bord, piquez un rentré de 1/4" (6mm), ou piquez à point zigzag OU overlock/surjet. Cousez l'ourlet en place à points glissés. **Pour monter la manche - continuez en procédant comme pour la VUE A, étape 26.**

9. Faites les boutonsnières sur le devant GAUCHE, aux marques. l Croisez le devant GAUCHE sur le devant DROIT en faisant correspondre les milieux. Cousez les boutons sous les boutonsnières.

PANTALON A, B

1. **Faites une PIQÛRE DE SOUTIEN** au bord supérieur du pantalon devant (17).

Reportez la ligne de piqûre du devant GAUCHE sur l'ENDROIT avec un marqueur à tissu à encre soluble ou un bâti à la main. Elle servira de guide pour piquer la braguette par la suite. Pour renforcer le devant, piquez le long de la ligne de couture sur environ 1" (2.5cm) de chaque côté des pois en le traversant.

2. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble les sections du pantalon devant en superposant les gros pois. Piquez la couture du milieu devant depuis le cran jusqu'au gros pois. Faites des points arrière au pois pour renforcer la couture. Crantez le devant GAUCHE sur le gros pois renforcé, en veillant à ne pas entailler la piqûre.

3. Posez l'ENTOILAGE sur la braguette (18). Faites la **FINITION DU BORD** arrondi sans crans. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la braguette sur le bord du devant GAUCHE en superposant les gros pois. Piquez au-dessus du gros pois; en faisant des points arrière au gros pois pour renforcer la couture. Recoupez la couture à 1/4" (6mm) au-dessus du gros pois.

4. Ouvrez la braguette. **SOUS-PIQUEZ.** Placez la glissière fermée à l'envers sur la braguette avec la patte à 1" (2.5cm) au-dessous du bord supérieur et le galon dépassant de 1/4" (6mm) par-dessus la couture, comme illustré.

Piquez la glissière sur le bord GAUCHE du galon, depuis le bord supérieur jusqu'au bord inférieur de la braguette, comme illustré, avec un pied ganseur réglable. Piquez à nouveau tout près de la piqûre. l'extrémité de la glissière dépasse ai-dessous de l'extrémité inférieure de la braguette. NE RECOUPEZ PAS l'excédent à cette étape.






5. Retournez la braguette vers l'ENVERS; repassez. Épinglez en place. Au fer, faites un rentré de 3/8" (1cm) sur le devant DROIT, au-dessus du gros pois.

6. Ouvrez la glissière. Épinglez le galon de la glissière sur le devant droit, tout près des mailles. Bâtissez. Quand la glissière est fermée, le devant GAUCHE se croise de 1/4" (6mm) sur le devant DROIT et les gros pois coïncident à l'extrémité inférieure de l'ouverture. Fermez la glissière et assurez-vous que la glissière soit bien alignée sur les devants.

7. Pliez la sous-patte (19) en deux, ENVERS CONTRE ENVERS, en superposant les gros pois et les crans. bâtissez les bords non finis à la machine. Pour finir le bord cranté, piquez à point standard ou zig-zag ou overlock/point de surjet par-dessus le bord.

8. Ouvrez la glissière. Épinglez le bord avant DROIT sur le bord cranté de la sous-patte, en alignant les bords supérieurs et en plaçant les mailles sur la ligne de couture. Bâtissez en prenant toutes les épaisseurs depuis le bord supérieur jusqu'au gros pois. Fermez la glissière et repassez-la légèrement avec une pattemouille. Sur l'ENDROIT, assurez-vous que la braguette et la sous-patte soient lisses. Ouvrez la glissière et piquez le côté DROIT en place le long du bâti avec un pied ganseur.

9. Fermez la glissière. Sur l'ENVERS, pliez et épinglez la sous-patte vers l'extérieur de façon à ne pas la prendre dans la piqûre de la braguette.



10. Sur l'ENDROIT, bâtissez la braguette le long de la ligne de piqûre tracée. Ôtez les épingles de la braguette. Piquez la braguette le long du bâti avec un pied à glissière réglable, faites des points arrière à l'extrémité inférieure pour renforcer. Ôtez le bâti.

11. Remettez la sous-patte en place. Sur l'ENVERS fixez la braguette et la sous-patte ensemble par quelques points au bord inférieur, comme illustré. Recoupez le galon de la glissière à ras du bord inférieur de la braguette.

12. Sur l'ENDROIT, faites une bride en fil en travers de l'extrémité inférieure de la braguette en prenant toutes les épaisseurs.

13. Faites une piqûre de soutien sur le bord supérieur du dos (20) en procédant comme pour le devant. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble le devant et le dos par les coutures intérieures de jambes en superposant les petits pois et les crans. Piquez la couture en étirant le dos pour ajuster.









14. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la couture du milieu en superposant les coutures intérieures de jambe et les crans. Piquez jusqu'à la piqûre du devant, Pour renforcer la couture, repiquez par-dessus la première piqûre.

15. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble le devant et le dos par les coutures de côté en superposant les crans. Piquez.

N.B.: Vous avez coupé deux sections de ceinture dont l'une section sera utilisée pour la ceinture. Cette section sera entoillée puis piquée sur l'endroit de la veste. L'autre section seront utilisées pour la doublure et, une fois finie, se trouvera sur l'envers du vêtement, contre votre corps.

16. Posez l'ENTOILAGE sur la ceinture (21). ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la ceinture sur le pantalon en superposant les milieux et en plaçant les petits pois sur les coutures de côté. La ceinture dépasse de 5/8" (1.5cm) au-delà des bords du devant DROIT et de 1- 7/8" (4.8cm) au-delà des bords du devant GAUCHE. Piquez. Recoupez la couture. Repassez la ceinture vers l'extérieur et la couture vers la ceinture.

17. Au fer, faites un rentré de 1/2" (1.3cm) sur le bord cranté de la doublure de la ceinture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur la ceinture en superposant les milieux. Repliez les valeurs de couture de la ceinture vers le bas aux extrémités avant de la doublure, en alignant les bords non finis. Relevez en diagonale les extrémités de la doublure de la ceinture, comme illustré. Piquez les extrémités avant et le bord supérieur de la ceinture le long de la ligne de couture. Recoupez la couture et biaisez les coins.



18. **SOUS-PIQUEZ** la parementure le plus loin possible. Retournez la parementure vers l'ENVERS; repassez. Épinglez la parementure en place. Placez les épingles sur l'ENDROIT. (le bord inférieur de la parementure dépasse de s 1/8" (3mm) au-dessous de la couture). Sur l'ENDROIT, piquez la bande dans le sillon de la couture en prenant le bord inférieur de la parementure sur l'ENVERS.

19. Sur l'ENDROIT, faites une boutonnière dans la ceinture gauche, à la marque. Cousez un bouton sur la ceinture droit, au petit pois.

20. Marquez la longueur. Avec le fer, repliez l'ourlet le long de la marque. Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez aux ciseaux. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini. Piquez ou cousez en place à points glissés.

NOEUD-PAPILLON DE LA CHAUVESOURIS B

N.B.: Piquez en coutures de 1/4" (6mm) sauf indication contraire.

1. Pour faire la couture pince de la chauve-souris (28) du devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles à angle DROIT sur les lignes en tirets. Piquez la pince depuis l'extrémité large jusqu'à la pointe. **CONSEIL** - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un nœud. NE FAITES PAS de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis ouvrez la couture au fer. Repassez les côtés de la chauve-souris vers l'ENVERS, le long la ligne de couture. Pour soutenir le bord supérieur de la chauve-souris, piquez à longs points le long de la ligne de couture OU si vous préférez, froncez à la main.

2. Piquez tout près de la couture pince. 3. Coupez la base de la chauve-souris (29) le long de deux lignes verticales, comme illustré. Pliez le renfort de la chauve-souris (31) vers l'ENVERS, le long des lignes de pliure. ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez le renfort sur la base de la chauve-souris, aux gros pois, entre les valeurs de couture inférieures et supérieures, entre les coupures verticales, en superposant les milieux. Si vous préférez, sur l'ENDROIT, piquez le renfort sur la base, le long des bords coupés intérieurs.

4. Épinglez ensemble deux sections d'oreille (30). ENVERS CONE ENVERS, piquez tout près des bords de côté non finis. Pliez l'oreille le long de la ligne de pliure; bâtissez long du bord inférieur.

5. Sur l'ENDROIT, épinglez les oreilles sur la base de la chauve-souris en superposant les gros pois, comme illustré. Bâtissez.

6. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la base sur la chauve-souris, par-dessus les oreilles, en superposant les petits pois et les bords non finis et en tirant sur les fils de fronces pour ajuster. Piquez en travers du bord supérieur.

7. Ouvrez le bord supérieur de la base de la chauve-souris. Repassez la couture vers la base, en tournant les oreilles vers la chauve-souris. Sur l'ENDROIT de la base, piquez entre les oreilles, dans la valeur de couture tout près de la couture, comme illustré.

8. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la base sur la chauve-souris base le long du bord inférieur, en superposant les petits pois, et les bords non finis. Piquez le bord inférieur entre les petits pois. Retournez la chauve-souris sur l'ENDROIT.

9. Coupez un morceau de ruban à la mesure de l'encolure plus 2" (5cm). Rentrez 5/8" (1.5cm) en sens opposé aux extrémités, comme illustré, rentrez le bord non fini en le plaçant sur la pliure. Piquez en travers des extrémités. Enfilez le ruban dans les fentes de base de la chauve-souris. Coupez un morceau de fermeture agrippante de 1-1/2" (3.8cm) de long. Ouvrez la fermeture. Piquez la section lisse sur l'ENVERS de l'extrémité DROITE du ruban; piquez la section rêche sur l'ENDROIT de l'extrémité GAUCHE du ruban.

10. Posez l'ENTOILAGE sur l'aile (26). Sur l'ENDROIT pliez l'aile le long des lignes de plis; repassez. Piquez tout près des bords repliés.

11. Rentrez la valeur de couture sur les bords rectilignes de l'aile et de la base de l'aile de la chauve-souris (27). ENVERS CONTRE ENVERS, piquez la base sur l'aile tout près des bords pliés en superposant les petits pois et les bords non finis. Bâtissez l'extrémité à 5/8" (1.5cm) du bord non fini.

12. Sur l'ENDROIT, glissez une aille de la chauve-souris entre les côtés de la chauve-souris et la base de la chauve-souris, en superposant les petits pois. Piquez tout près du bord plié de la chauve-souris en prenant la base au dos. Rembourrez la chauve-avec de la bourre de polyester.

Séparez et faites gonfler le rembourrage avant de l'utiliser en éliminant les bosses et les parties épaisses. Ceci vous permettra d'obtenir un objet bien lisse.

Glissez l'autre aile entre les côtés et la base de la chauve-souris. Piquez tout près du bord plié de la chauve-souris en prenant la base au dos. Collez les yeux sur la chauve-souris, aux marques, comme illustré.