

## 12 PIÈCES DE PATRON

1B CORSAGE DEVANT - A, B, C - BONNET B

1C CORSAGE DEVANT - A, B, C - BONNET C

1D CORSAGE DEVANT - A, B, C - BONNET D

1DD CORSAGE DEVANT - A, B, C - BONNET DD

2B CORSAGE DEVANT - A, B, C - BONNET B

2C CORSAGE CÔTÉ DEVANT - A, B, C - BONNET C

2D CORSAGE CÔTÉ DEVANT - A, B, C - BONNET D

2DD CORSAGE CÔTÉ DEVANT - A, B, C - BONNET DD

3 CORSAGE DOS - A, B, C

4 CAPE - A, B, C

5 MANCHE DEVANT - A, B, C

6 MANCHE DOS - A, B, C

7 PAREMENTURE DEVANT - A, B, C

8 PAREMENTURE DOS - A, B, C

9 JUPE DEVANT - A, B, C


10 JUPE CÔTÉ DEVANT - A, B, C

11 JUPE DOS - A, B, C

12 CEINTURE - A, B, C

**NOTE:** LA LIGNE À TIRETTES MONTRÉE SUR LES PIÈCES DU PATRON DANS LES PLANS DE COUPE INDIQUE LA LIGNE DE COUPE POUR LE MODÈLE LE PLUS COURT.

## Plans de Coupe



LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

**IMPORTANT:** POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)

FOLD= PLIURE

SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR

## Instructions de Couture

CODE 

ENDROITE	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE ENVERS DU TISSU
----------	--------	-----------	------------------------	-----------------------------

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

**PINCE** – Reportez-vous à la vidéo pour coudre une pince plate.

**OURLET DE STYLISTE** – Reportez-vous à la vidéo pour coudre un ourlet très étroit.

**SOUTENIR/FRONCER** - Reportez-vous à la vidéo pour coudre deux rangées de fronces.

**OURLET ÉTROIT** - Reportez-vous à la vidéo pour coudre des ourlets étroits.

**RENFORCER** - Reportez-vous à la vidéo comment renforcer les coutures.

**PIQÛRE DE SOUTIEN** - Reportez-vous à la vidéo comment faire une piqûre de soutien.

**SOUS-PIQUER** - Reportez-vous à la vidéo comment faire une sous-piqûre.

**FINIR** - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

**FACULTATIF POUR LES OURLETS** : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

**POINTS COULÉS** - Glissez l'aiguille dans le bord plié et faites un point au-dessous dans le tissu, ne prenant qu'un seul fil.

## TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](http://simplicity.com/sewingtutorials).

## ROBE A, B

**NOTE** : Le modèle A, taille pour jeunes femmes, sera montré, sauf indiqué différemment.

## ENTOILAGE

- Épinglez l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU. Faites adhérer en suivant la notice d'utilisation.

## CORSAGE

- Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du côté du CORSAGE DEVANT (1B, 1C ou 1D) pour les tailles de Jeunes femmes, (1C, 1D ou 1DD) pour les tailles de Femmes, au-dessus de l'encoche inférieure dans le sens des flèches, comme illustré.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le corsage côté devant (2B, 2C ou 2D Jeunes femmes) (2C, 2D ou 2DD Femmes) sur les bords du côté du corsage devant, en crantant le corsage devant si nécessaire. Bâissez. Piquez.

- Piquez la **PINCE** sur le CORSAGE DOS (3), puis pressez la couture vers le milieu.

- Piquez le corsage devant et les corsages dos sur les côtés.

## JUPE ET FERMETURE À GLISSIÈRE

## POUR LE MODÈLE A

- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces de la JUPE CÔTÉ DEVANT (10) et la JUPE DEVANT (9) sur les bords du côté devant, en faisant coïncider les encoches. Piquez.

## POUR LES MODÈLES B, C

- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces de la jupe côté devant et la jupe devant sur les bords du côté devant, en faisant coïncider les encoches. Piquez, en laissant le côté gauche ouvert au-dessous du grand pois.

## CONTINUEZ COMME SUIT POUR TOUS LES MODÈLES

- Piquez la **PINCE** sur la JUPE DOS (11), puis pressez-la vers le milieu.

- Piquez les pièces de la jupe dos ensemble au niveau de la couture du milieu du dos, en laissant ouvert depuis 2.5 cm au-dessous de l'encoche jusqu'au bord supérieur.

- Piquez la jupe devant et la jupe dos sur les côtés.

- Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur de la jupe dans le sens des flèches.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la jupe sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures, en crantant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Bâissez. Piquez. Pressez la couture vers le corsage.

**NOTE** : Piquez la fermeture à glissière en utilisant un pied à fermeture à glissière invisible. Si la fermeture est plus longue que l'ouverture correspondante, ajustez-la après la poser. Pour regarder une vidéo utile, reportez-vous à la FERMETURE À GLISSIÈRE : « cousez une fermeture à glissière invisible ».

- Ouvrez la fermeture et pressez le ruban en utilisant le fer réglé à basse température. Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

- Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

- Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez la couture restante du dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez le reste de la couture en raccordant avec la piqûre précédente.

- Si la fermeture est plus longue que l'ouverture, en utilisant du fil solide, cousez à la main quelques petits points à travers les bouts des spirales au bas de l'ouverture. Découpez l'extrémité inférieure du ruban à 1.5 cm des points à la main.

- Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celle-là.

## CAPE ET FINITION

- Piquez les pièces de la CAPE (4) ensemble au niveau de la couture du milieu du dos, en laissant ouvert au-dessus du grand pois.

**19.** Formez un **OURLET ÉTROIT** sur les bords de l'ouverture du dos, en amenuisant au-dessous du grand pois et en piquant à angle droit sur l'ouverture.

**20.** Pour former un **OURLET DE STYLISTE** sur le bord inférieur de la cape, relevez 6 mm au fer. Piquez près du bord pressé. Recoupez près de la piqûre. Rentrez au fer 3 mm et piquez en place.

**21.** **SOUTENEZ** le bord supérieur de la MANCHE DOS (6) entre les petits pois.

**22.** Formez un **OURLET DE STYLISTE** sur le bord inférieur de la manche dos.

**23.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche dos et la cape sur les bords de l'emmanchure et du côté, en plaçant le petit pois supérieur sur la ligne de couture d'épaule, en faisant coïncider les petits pois restants et les encoches. Tirez sur le faufil pour ajuster ; bâtissez.

**24.** **SOUTENEZ** le bord supérieur de la MANCHE DEVANT (5) entre les petits pois.

**25.** Formez un **OURLET DE STYLISTE** sur le bord inférieur de la manche devant.

**26.** Épinglez l'ENDROIT de la manche devant et l'ENVERS de la cape sur les bords du dessous de bras et du côté, en faisant coïncider les encoches. Piquez.

**27.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche devant et le corsage sur le bord de l'emmanchure, en plaçant le petit pois supérieur sur la ligne de couture d'épaule, en faisant coïncider les petits pois restants et les encoches. Tirez sur le faufil pour ajuster ; bâtissez. Épinglez l'ENVERS de la cape sur l'ENDROIT du corsage dos, en faisant coïncider les milieux, les petits pois et les encoches. Bâtissez les bords de l'encolure et de l'emmanchure. Bâtissez le bord de l'épaule jusqu'au petit pois, comme illustré, en maintenant la manche dos libre.

**28.** Piquez tout le bord de l'emmanchure, puis piquez à 6 mm de la valeur de couture. Recoupez près de la seconde piqûre. Pressez la couture vers la manche.

**29.** ENVERS CONTRE ENVERS, placez les bords de l'épaule et du dessus de bras ensemble ayant le corsage vers le haut. Roulez vers le haut le côté gauche du vêtement et amenez l'endroit du vêtement par-dessus la gauche et épinglez les bords de l'épaule et du dessus de bras, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les petits pois et les encoches, piquez. Retournez. Piquez de la même façon le côté gauche du vêtement. Recoupez les valeurs de couture en diagonale sur le bord inférieur de la manche, comme illustré.

**30.** Piquez la PAREMENTURE DEVANT (7) et la PAREMENTURE DOS (8) sur les bords de l'épaule.

**31.** **FINISSEZ** le bord inférieur de la parementure.

**32.** Dépliez les bords de l'ouverture du dos de la robe, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé des bords de l'ouverture. Épinglez la parementure sur le bord de l'encolure de la robe en faisant coïncider les milieux, les encoches et les coutures d'épaule. Piquez le bord de l'encolure. Égalisez. Épinglez ensemble les bords de l'ouverture du dos. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents de la fermeture libres. Biaisez les coins. Ne coupez pas les bords du milieu du dos. **SOUS-PIQUEZ** le bord de l'encolure de la parementure aussi loin que possible.

**33.** Retournez la parementure et les bords du dos vers l'INTÉRIEUR, en déroulant les dents de la fermeture en place ; pressez. Fixez la parementure sur les valeurs de couture d'épaule.

**34.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la CEINTURE (12) en deux dans le sens de la longueur. Piquez les bords extérieurs, en laissant une ouverture pour retourner. Égalisez la couture. Crantez les coins.

**35.** Retournez à l'ENDROIT. Pressez. Cousez l'ouverture aux **POINTS COULÉS**.

**36.** Glissez l'extrémité de la ceinture à travers la barrette de la boucle, en repliant la ceinture le long de la ligne de pliure. Piquez près du bord à travers toute l'épaisseur.

**37.** Sur l'ENVERS, cousez la partie mâle du bouton-pression sur le petit pois de la ceinture, comme illustré. Sur l'ENDROIT, cousez la partie femelle du bouton-pression sur le petit pois de la ceinture, comme illustré.

**38.** Relevez l'ourlet au fer 3.2 cm. **FINISSEZ** le bord non fini. Cousez l'ourlet en place aux **POINTS COULÉS**.

**POUR LES MODÈLES B, C-**

**39.** Formez un **OURLET ÉTROIT** sur les bords de l'ouverture de la jupe devant, en amenuisant au-dessus du grand pois et en piquant à angle droit sur l'ouverture.

## 12 TEILE

1B VORD. OBERTEIL - A,B,C - B CUP

1C VORD. OBERTEIL - A,B,C - C CUP

1D VORD. OBERTEIL - A,B,C - D CUP

1DD VORD. OBERTEIL - A,B,C - DD CUP

2B VORD. OBERTEIL - A,B,C - B CUP

2C SEITL. VORD. OBERTEIL - A,B,C - C CUP

2D SIETL. VORD. OBERTEIL - A,B,C - D CUP

2DD SEITL. VORD. OBERTEIL - A,B,C - DD CUP

3 RÜCKW. OBERTEIL - A,B,C

4 Umhang - A,B,C

5 ÄRMELVORDERTEIL - A,B,C

6 ÄRMELRÜCKENTEIL - A,B,C

7 VORDERER BESATZ - A,B,C

8 RÜCKW. BESATZ - A,B,C

9 ROCKVORDERTEIL - A,B,C

10 SEITL. ROCKVORDERTEIL - A,B,C

11 ROCKRÜCKENTEIL - A,B,C

12 GÜRTEL - A,B,C

**HINWEIS:** DIE GESTRICHELTE LINIE AUF DEN SCHNITTMUSTERSTÜCKEN IN DEN ZUSCHNEIDEPLÄNEN ZEIGT DIE SCHNITTLINIE FÜR EINE KÜRZERE LÄNGE AN.

## Zuschneideplan




★ SIEHE  
SPEZIELLE  
\* NÄHANLEITUNG

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

**HINWEIS:** BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DER JENIGEN US GRÖÖENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSpricht

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)  
FOLD= STOFFBRUCH  
SINGLE THICKNESS= EINLAGIG

## Nähanleitung



Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

**ABNÄHER** - Siehe Video zum Nähen von flachen Abnähern.

**DESIGNER/BABYSAUM** - Siehe Video zum Nähen eines Baby-Saums.

**EINHALTEN/EINREIHEN** - siehe Video zum Nähen von zweireihigen Kräuseln.

**SCHMALER SAUM**- siehe Video zum Nähen von schmalen Säumen.

**VERSTÄRKEN**- siehe Video zum Verstärken.

**FESTSTEBBEN** - siehe Video um einen Steppstich zu machen.

**UNTERSTEBBEN**- siehe Video zum Unterstebben.

**VERSÄUBERN** - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

**OPTIONAL FÜR SÄUME:** Bringen Sie ein Nahtbindeband an.

**SÄUMEN**- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter [simplicity.com/sewingtutorials](https://simplicity.com/sewingtutorials).

## KLEID A, B

**HINWEIS:** Wenn nicht anders angegeben, wird das Modell A, Damengröße, dargestellt abgebildet.

### EINLAGE

1. Stecken Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTES. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

## OBERTEIL

2. **STEBBEN** Sie die Seitenkante des VORD. OBERTEILS (1B, 1C oder 1D) für Damengrößen, (1C, 1D oder 1DD) für Damengrößen **FEST**, oberhalb der unteren Kerbe in Pfeilrichtung, wie gezeigt.

3. Stecken Sie das seitl. vord. Oberteil (2A, 2C 2D Misses) (2C, 2C oder 2DD Damengrößen) RECHTS AUF RECHTS auf die Seitenkanten des vord. Oberteils und schneiden Sie das vord. Oberteil gegebenenfalls ein. Heften. Nähen Sie.

4. Nähen Sie **ABNÄHER** in das RÜCKW. OBERTEIL (3). Bügeln Sie die Naht zur Mitte hin.

5. Nähen Sie das vordere Oberteil an den Seiten an die rückw. Oberteile.

## ROCK UND REISSVERSCHLUSS

### FÜR MODELL A-

6. Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS die SEITL. ROCKVORDERTEILE (10) auf das ROCKVORDERTEIL (9) an den vorderen Seitenkanten, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.

### FÜR MODELLE B, C-

7. Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS die seitl. Rockvorderteile auf das Rockvorderteil an den vorderen Seitenkanten, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, lassen Sie dabei die linke Seite unter dem großen Punkt offen.

## FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

8. Nähen Sie den **ABNÄHER** in dem ROCKRÜCKENTEIL (11). Bügeln Sie den Abnäher zur Mitte hin.

9. Nähen Sie die Rockrückenteile an der hinteren Mittelnaht zusammen, lassen Sie dabei von 2.5 cm unterhalb der Kerbe bis zur Oberkante offen.

10. Nähen Sie das Rockvorderteil an den Seiten an das Rockrückenteil.

11. **STEBBEN** Sie die Oberkante des Rocks in Pfeilrichtung **FEST**.

12. Stecken Sie den Rock RECHTS AUF RECHTS auf das Oberteil, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen, und schneiden Sie die Steppnähte gegebenenfalls ein. Heften. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Oberteil hin.

**HINWEIS:** Nähen Sie den unsichtbaren Reißverschluss mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß. Wenn der Reißverschluss länger ist als die Reißverschlussöffnung, passen Sie ihn nach dem Einsetzen an. Ein Anleitungsvideo finden Sie unter **REISSVERSCHLUSS:** „Unsichtbaren Reißverschluss nähen“.

13. Öffnen Sie den Reißverschluss und bügeln Sie das Band mit einem kühlen Bügeleisen. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

14. Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der LINKEN Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

15. Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende Rückennaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stiches und leicht nach LINKS. Nähen Sie den Rest der Naht und schließen Sie dabei an die vorherigen Nähte an.

16. Wenn der Reißverschluss länger als die Öffnung ist, nähen Sie mit einem starken Faden ein paar kleine Stiche über die Enden der Spulen am Ende der Öffnung. Schneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1.5 cm an die Handstiche heran ab.

**17.** Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.

## UMHANG UND ABSCHLUSS

**18.** Nähen Sie die Teile des UMHANGS (4) an der hinteren Mittelnäht, lassen Sie dabei oberhalb des großen Punktes offen.

**19.** Nähen Sie an den hinteren Öffnungskanten einen **SCHMALEN SAUM**, der unterhalb des großen Punktes verjüngt, und nähen Sie an der Öffnung quadratisch.

**20.** Um einen **DESIGNER SAUM** an der unteren Kante des Umhang anzufertigen, bügeln Sie 6 mm nach oben. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante. Schneiden Sie neben der Naht zurück.  
Bügeln Sie unter 3 mm und nähen Sie fest.

**21. HALTEN** Sie die Oberkante des **ÄRMELRÜCKENTEILS** (6) zwischen den kleinen Punkten EIN.

**22.** Machen Sie einen **DESIGNER-SAUM** an der unteren Kante des Ärmelrückenteils.

**23.** Stecken Sie das Ärmelrückenteil **RECHTS AUF RECHTS** auf den Umhang an den Armausschnitt - und Seitenkanten, platzieren Sie den oberen kleinen Punkt an der Schulternahtlinie und nähen Sie die restlichen kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen.  
Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen; heften Sie.

**24. HALTEN** Sie die Oberkante des **ÄRMELVORDERTEILS** (5) zwischen den kleinen Punkten EIN.

**25.** Machen Sie einen **DESIGNER-SAUM** an der unteren Kante des Ärmelvorderteils.

**26.** Stecken Sie die **RECHTE** Seite des Ärmelvorderteils auf die **LINKE** Seite des Umhangs an den Unterarm- und Seitenkanten, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.

**27.** Stecken Sie das Ärmelvorderteil **RECHTS AUF RECHTS** auf das Oberteil an der Armausschnittkante, platzieren Sie den oberen kleinen Punkt an der Schulternahtlinie und nähen Sie die restlichen kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen.  
Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen; heften Sie.  
Stecken Sie die **LINKE** Seite des Umhangs auf die **RECHTE** Seite des rückw. Oberteils, wobei die Mitten, die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen.  
Heften Sie die Hals- und Armausschnittkanten. Heften Sie die Schulterkante an den kleinen Punkt, wie gezeigt, und lassen Sie dabei das Ärmelrückenteil frei.

**28.** Nähen Sie die gesamte Armausschnittkante. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin.

**29.** Legen Sie die Schulter- und Überarmkanten mit dem Oberteil nach oben **LINKS AUF LINKS** zusammen.  
Rollen Sie die linke Seite des Kleidungsstücks auf, legen Sie die rechte Seite des Kleidungsstücks über die linke und stecken Sie die Schulter- und Überarmkanten **RECHTS AUF RECHTS** zusammen, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen, und nähen Sie.  
Wenden. Nähen Sie die linke Seite des Kleidungsstücks auf die gleiche Weise.  
Schneiden Sie die Nahtzugaben an der Unterkante des Ärmels diagonal, wie gezeigt.

**30.** Nähen Sie den **VORD. BESATZ** (7) an den Schulterkanten auf den **RÜCKW. BESATZ** (8).

**31. VERSÄUBERN** Sie die Unterkante des Besatzes.

**32.** Öffnen Sie die hinteren Öffnungskanten des Kleides und rollen Sie die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. Stecken Sie den Besatz auf die Halsausschnittkante des Kleides, wobei die Mitten, Kerben und Schulternaht übereinstimmen. Nähen Sie die Halsausschnittkante. Beschneiden. Stecken Sie die hinteren Öffnungskanten zusammen. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie 1.3 cm von den hinteren Kanten entfernt, halten Sie dabei die Reißverschlusszähne frei. Beschneiden Sie die Ecken. Schneiden Sie die hinteren Mittelkanten nicht ein. **STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante des Besatzes so weit wie möglich **UNTER**.

**33.** Wenden Sie den Besatz und die rückwärtigen Kanten nach **INNEN**, rollen Sie die Reißverschlusszähne wieder ein; bügeln Sie. Heften Sie den Besatz an den Nahtzugaben der Schulter.

**34.** Falten Sie den **GÜRTEL** (12) der Länge nach zur Hälfte **RECHTS AUF RECHTS**.  
Nähen Sie die Außenkanten, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden. Beschneiden Sie die Naht.  
Schneiden Sie die Ecken ein.

**35.** Drehen Sie die **RECHTE** Seite nach außen. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnung.

**36.** Schieben Sie das Ende des Gürtels durch den Steg der Schnalle und drehen Sie den Gürtel entlang der Faltnie ein. Nähen Sie dicht an der Kante durch alle Dicken.

**37.** Nähen Sie auf der **INNENSEITE** den Kugelteil der Druckknöpfe am kleinen Punkt auf den Gürtel, wie gezeigt. Nähen Sie auf der **AUSSENSEITE** den Unterteil der Druckknöpfe am kleinen Punkt auf den Gürtel, wie gezeigt.

**38.** Bügeln Sie den 3.2 cm breiten Saum nach oben. **VERSÄUBERN** Sie die Schnittkante. **SÄUMEN** Sie den Saum fest.

## FÜR MODELLE B, C-

**39.** Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an den Öffnungskanten des Rockvorderteils, der sich über dem großen Punkt verjüngt, und nähen Sie an der Öffnung quadratisch.