

14 PIÈCES DE PATRON

1 EMPIÈCEMENT DEVANT 8 DOS

2 CORSAGE DEVANT 9 POCHE

3 EMPIÈCEMENT DOS 10 GUIDE POUR ÉLASTIQUE

4 CORSAGE DOS 11 COL


5 COULISSE DEVANT 12 SOUS-PATTE

6 COULISSE DOS 13 PAREMENTURE DEVANT

7 DEVANT 14 BANDE DE MANCHE

Plans de CoupeLA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRONIMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE
DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR**Instructions de Couture**

CODE ENDROITE ENVERS ENTOILAGE DOUBLURE CÔTE DROIT DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** dans les Instructions de couture sont expliqués ci-dessous.**PIQUER LE BORD (PIQÜRE DU BORD)** – Sur l'ENDROIT, piquez près du bord fini ou de la couture.**FINIR** - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4). Finir à la surjeteuse.**FACULTATIF POUR LES OURLETS** : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).**FRONCER** - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans la valeur de couture. Tirer les fils canette à l'ajustage.**ENTOILAGE** - Épingler l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Faire adhérer l'entoilage sur place en suivant la notice d'utilisation.**REFORCER** - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée dans les instructions de couture.**POINTS COULÉS** - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.**PIQÜRE DE SOUTIEN** - Piquer dans la valeur de couture à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.**SURPIQUER** - Sur l'endroit, en utilisant le pied presseur comme un guide, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou de la piqûre précédente, ou piquer comme indiqué dans les Instructions de couture.**SOUS-PIQUER** - Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur la valeur de couture près de la couture.**COMBINAISON****CORSAGE DEVANT ET DOS**

1. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez l'EMPIÈCEMENT DEVANT (1) sur le CORSAGE DEVANT (2) en faisant coïncider les encoches. Relevez la couture au fer. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** l'empiècement en saisissant la couture sur l'ENVERS.

2. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture du milieu du dos des pièces du CORSAGE DOS (4).

3. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez l'EMPIÈCEMENT DOS (3) sur le bord supérieur du dos, en faisant coïncider les encoches. Bâtissez. Piquez. Relevez la couture au fer. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** l'empiècement, en saisissant la couture sur l'ENVERS.

4. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le devant et le dos sur les épaules et les côtés.

5. Posez l'ENTOILAGE sur l'ENVERS du COL (11). ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le col sur le bord de l'encolure, en plaçant les petits pois sur les coutures d'épaule. Bâtissez. Piquez. Relevez la couture au fer, en pressant le col vers l'extérieur. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** le col, en saisissant la couture pressée sur l'ENVERS. La pièce restante du col sera utilisée plus tard pour la parementure.

6. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les extrémités courtes de la BANDE DE MANCHE (14).

7. Pliez la bande en deux, ENVERS CONTRE ENVERS et ayant les bords non finis au même niveau ; pressez. Épinglez.

8. Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les coutures et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez, en étendant la bande pour ajuster. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture. Recoupez près de la seconde piqûre.

9. Pressez la couture vers la manche, en pressant la bande vers l'extérieur.

10. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les pièces de la COULISSE DEVANT (5) et la COULISSE DOS (6) sur les côtés. Égalisez la couture.

11. Sur l'ENVERS, épinglez l'ENVERS de la coulisse sur le bord inférieur du corsage, ayant les bords non finis au même niveau, en faisant coïncider les encoches. Bâtissez le long des lignes de piqûre, comme illustré.

FRONCEZ le bord inférieur du corsage entre les encoches du devant.

12. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** le long du faufil, sur les lignes de piqûre, en formant trois coulisses séparées.

PANTALON DEVANT ET DOS

13. Pour former le pli piqué sur le DEVANT (7) et le DOS (8), pliez sur la ligne de pliure. **PIQUEZ LE BORD** près du bord pressé, en formant le rempli.

RENFORCEZ les pièces du devant sur chaque côté du petit pois. Piquez le devant et le dos ensemble sur la couture intérieure de la jambe.

14. Piquez la couture d'entrejambe en arrêtant au petit pois sur le devant. Piquez de nouveau à 6 mm de la valeur de couture le long de la courbe, comme illustré. Égalisez près de la seconde piqûre. Crantez le devant vers le petit pois en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre.

15. Piquez une pièce de la POCHE (9) et le devant et le dos sur chaque côté en couture de 6 mm. Pressez les coutures vers les poches.

16. SOUS-PIQUEZ la poche devant.

17. Piquez le devant et le dos ensemble sur les côtés, en laissant ouvert entre les grands pois. Piquez les bords de la poche ensemble jusqu'aux coutures du côté. Crantez les valeurs de couture du dos au-dessous des poches.

18. Retournez les poches vers le devant le long des lignes de couture ; pressez. Bâtissez le bord supérieur en place.

19. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le corsage sur le bord supérieur du pantalon, en faisant coïncider les encoches et les coutures du côté. Tirez sur le fil de fronces pour ajuster. Bâtissez. Piquez. Pressez la couture vers le bas.

20. Coupez trois morceaux d'élastique, chacun de la mesure du GUIDE POUR ÉLASTIQUE (10). Attachez une épingle de sûreté sur un bout de chaque élastique. Insérez l'élastique dans l'ouverture de chaque coulisse, ayant les bouts étendus 1.5 cm au-delà des bords de l'ouverture. Piquez sur les bouts de l'élastique. Recoupez l'élastique près de la piqûre. ASTUCE : faites passer l'élastique à travers toutes les rangées à la même fois. Ceci élimine le problème de tirer le dernier morceau d'élastique à travers une coulisse déjà pliée.

FERMETURE À GLISSIÈRE

NOTE : Piquez la fermeture à glissière en utilisant un pied à fermeture réglable.

21. Il sera nécessaire d'ajuster la longueur de la fermeture à glissière. Mesurez l'ouverture du vêtement entre le petit pois et la ligne de couture sur le bord supérieur, moins 6 mm. Fermez la fermeture et mesurez du bord supérieur vers le bas le long des dents jusqu'à la longueur nécessaire. Marquez la nouvelle longueur.

22. Avec du fil pour boutonnierre assorti ou du fil résistant, surflez plusieurs fois sur les dents de la fermeture. Découpez l'extrémité inférieure du ruban de la fermeture à 1.5 cm des points de surfilage.

23. Rentre au fer 1.5 cm sur les bords de l'ouverture du devant au-dessus du petit pois. Épinglez la fermeture fermée sous les bords de l'ouverture du devant ayant l'arrêt supérieur à 6 mm au-dessous de la ligne de couture sur le bord supérieur du col, en laissant visibles 6 mm du ruban de la fermeture. Bâtissez près du bord pressé, en utilisant un pied à fermeture réglable.

24. Pliez la SOU-PATTE (12) en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez les extrémités. Coupez la couture.

25. Retournez la sous-patte à l'ENDROIT. Pressez. Bâtissez ensemble les bords non finis. **FINISSEZ** le bord non fini si vous préférez.

26. Sur l'ENVERS, épinglez la sous-patte sur l'ENDROIT du devant (par-dessus la fermeture à glissière), ayant les bords non finis au même niveau. Bâtissez.

27. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** l'ouverture du devant le long du bâti de la fermeture, en piquant à angle droit au-dessous de l'ouverture, en maintenant libre le bord pressé de la sous-patte. Enlevez le bâti de la sous-patte.

COL ET PAREMENTURE DEVANT

28. Posez l'ENTOILAGE sur l'ENVERS de la PAREMENTURE DEVANT (13). Faites une **PIQÜRE DE SOUTIEN** à 1.3 cm du bord de l'encolure de la parementure, dans le sens des flèches. Rentrez au fer 1.5 cm sur les coutures d'épaule et le bord inférieur de la parementure.

29. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les parementures devant sur chaque côté de la pièce restante du col, en faisant coïncider les encoches et les petits pois, en crantant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Bâtissez. Piquez. Relevez la couture au fer, en relevant au fer la valeur de couture restante sur le col, entre les petits pois.

30. Dépliez les bords de l'ouverture du devant de la combinaison, en déroulant les dents de la fermeture et la sous-patte à l'opposé du bord de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord de l'encolure et le devant, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez le bord supérieur et du devant en maintenant libre le bord pressé de la sous-patte. Coupez la couture ; crantez les courbes. Ne coupez pas les bords du devant.

31. **SOUS-PIQUEZ** le bord de l'encolure de la parementure aussi loin que possible. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR, en retournant le col à l'endroit. Pressez. Soulevez la parementure ; cousez ensemble les coutures de l'encolure devant lâchement à la main.

32. Rabattez la parementure. Cousez le bord pressé du col par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**. Cousez la parementure sur les coutures d'épaule et de la taille aux **POINTS COULÉS**.

FINITION

33. Relevez au fer l'ourlet sur le bord inférieur de la combinaison. **FINISSEZ** le bord non fini, si vous préférez. Piquez à 6 mm du bord non fini.

NOTE : Si vous préférez, rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini et piquez près du bord intérieur pressé.

GERMAN

14 TEILE

1 VORDERE PASSE 8 RÜCKENTEIL

2 VORD. OBERTEIL 9 TASCHE

3 RÜCKW. PASSE 10 FÜHRUNG FÜR GUMMIBAND

4 RÜCKW. OBERTEIL 11 KRAGEN

5 VORD. TUNNEL 12 UNTERLAPPUNG - A

6 RÜCKW. TUNNEL 13 VORD. BESATZ

7 VORDERTEIL 14 ÄRMELBAND

Zuschneideplan

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÙE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖÙENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GROSSE ENTSPRicht

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)

SEL. (S)= WEBKANTE(N)

FOLD= STOFFBRUCH

SINGLE THICKNESS= EINLAGIG

Nähanleitung

Stoff-schlüssel RECHTE SEITE LINKE SEITE EINLAGE FUTTER RECHTE SEITE FUTTER ALSCHE SEITE

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in FETTDRUCK erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

KNAPPKANTIG STEPPEN - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht. VERSÄUBERN- Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab:

(1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

KNAPPKANTIG STEPPEN -- Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht. VERSÄUBERN - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

VERSÄUBERN- Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband an.

EINREIHEN- Nähen Sie mit langen Maschinenstichen entlang der Nahtlinie und nochmals 6 mm entfernt in der Nahtzugabe. Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform.

EINLAGE - Stecken Sie die Einlage auf die LINKE Stoffseite.

Befestigen Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers.

VERSTÄRKEN- Mit kleinen Maschinenstichen nähen Sie entlang der Nahtlinie, wie in der Nähanleitung angegeben.

SÄUMEN- durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPPEN- Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 13 mm von der Schnittkante).

ABSTEPPEN - Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

UNTERSTEPPEN- Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht..

**JUMPSUIT****VORD. UND RÜCKW. OBERTEIL**

1. Nähen Sie RECHTS AUF RECHTS die VORD. PASSE (1) an das VORD. OBERTEIL (2), wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht nach oben. STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE die Passe AB, fassen Sie dabei die Naht auf der INNENSEITE mit.

2. Nähen Sie RECHTS AUF RECHTS die hintere Mittelnaht des RÜCKW. OBERTEILS (4).

3. Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS die RÜCKW. PASSE (3) auf die obere Kante des Rückenteils, wobei die Kerben übereinstimmen. Heften. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht nach oben. STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE die Passe AB, fassen Sie dabei die Naht auf der INNENSEITE mit.

4. Nähen Sie RECHTS AUF RECHTS das Vorderteil an den Schultern und an den Seiten auf das Rückenteil.

5. Bringen Sie die EINLAGE auf der LINKEN Seite des KRAGENS (11) an. Stecken Sie den Kragen RECHTS AUF RECHTS auf die Halskante, legen Sie dabei die kleinen Punkte an den Schulternähten. Heften. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht nach oben und bügeln Sie den Kragen nach außen. STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE den Kragen AB, fassen Sie dabei die gebügelte Naht auf der INNENSEITE mit. Das verbleibende Kragenteil wird als Besatz später verwendet.

6. Nähen Sie die kurzen Enden von ÄRMELBAND (14) RECHTS AUF RECHTS.

7. Falten Sie das Ärmelband in der Hälfte LINKS AUF LINKS, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind; bügeln. Stecken.

8. Stecken Sie das Band auf der AUSSENSEITE an die untere Kante des Ärmels, wobei die Nähte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie, dehnen Sie dabei das Band, damit es passt. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

9. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin und drücken Sie das Band nach außen.

10. Nähen Sie RECHTS AUF RECHTS die Teile des VORD. TUNNELS (5) an den RÜCKW. BESATZ (6) an den Seiten. Beschneiden Sie die Naht.

11. Stecken Sie auf der INNENSEITE die LINKE Seite des Tunnels an die untere Kante des Oberteils, so dass die Schnittkanten gleichmäßig sind und die Kerben übereinstimmen. Heften Sie entlang den Nahtlinien, wie gezeigt. REIHEN Sie die Unterkante des Oberteils zwischen den vorderen Kerben EIN.

12. STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE entlang der Steplinien AB, so dass drei separate Tunnel entstehen.

HOSENVORDERTEIL UND -RÜCKENTEIL

13. Zur Bildung einer genähten Falte im VORDERTEIL (7) und RÜCKENTEIL (8), entlang der Faltlinie falten. STEPPEN Sie dicht an der gebügelten Kante KNAPPKANTIG, so dass eine Biese entsteht. VERSTÄRKEN Sie die Vorderteile an jede Seite des kleinen Punktes. Nähen Sie Vorder- und Rückenteil an der inneren Beinnaht zusammen.

14. Nähen Sie die Schrittnaht, die an dem kleinen Punkt auf dem Vorderteil endet. Nähen Sie erneut 6 mm von der Nahtzugabe entfernt entlang der Kurve wie gezeigt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Schneiden Sie das Vorderteil an den kleinen Punkt ein und achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht einschneiden.

15. Nähen Sie ein Teil der TASCHE (9) an das Vorder- und Rückenteil an jeder Seiten in einer 6 mm Naht. Bügeln Sie die Nähte zu den Taschen hin.

16. STEPPEN Sie die vordere Tasche UNTER.

17. Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil an den Seiten zusammen, lassen Sie dabei zwischen den großen Punkten offen. Nähen Sie die Taschenkanten an den Seitennähten zusammen. Schneiden Sie die rückw. Nahtzugabe unterhalb der Taschen ein.

18. Wenden Sie die Taschen entlang der Nahtlinien nach vorn; bügeln Sie sie. Heften Sie die obere Kante fest.

19. Stecken Sie das Oberteil RECHTS AUF RECHTS auf die Oberkante der Hose, wobei die Kerben und die Seiten nähte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln zum Anpassen. Heften. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht nach unten.

20. Schneiden Sie drei Stücke Gummiband in den Maßen von FÜHRUNG FÜR GUMMIBAND (10) zu. Befestigen Sie eine Sicherheitsnadel an einem Ende jedes Gummibandes. Führen Sie das Gummiband durch die Öffnung in jedem Tunnel, so dass die Enden 1.5 cm über den Öffnungskanten hinausragen.. Nähen Sie über die Enden des Gummibands. Schneiden Sie das Gummiband in der Nähe der Steppnaht weg. TIPP: Führen Sie das Gummiband in allen Reihen gleichzeitig ein. So vermeiden Sie das Tauziehen, das Sie immer haben, wenn Sie versuchen, das letzte Stück des Gummibands durch einen bereits verknoteten Tunnel zu ziehen.

REISSVERSCHLUSS

HINWEIS: Nähen Sie den Reißverschluss mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß.

21. Die Länge des Reißverschlusses muss angepasst werden. Messen Sie die Öffnung des Kleidungsstücks vom kleinen Punkt bis zur Nahtlinie an der Oberkante, abzüglich 6 mm. Schließen Sie den Reißverschluss und messen Sie vom oberen Anschlag entlang der Zähne bis zur benötigten Länge. Markieren Sie die neue Länge.

22. Machen Sie mit passendem Knopflochzwirn oder strapazierfähigem Garn mehrere Überwendlingsstiche über die Reißverschlusszähne. Schneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1.5 cm an den Überwendlichstichen ab.

23. Bügeln Sie an den vorderen Öffnungskanten über dem kleinen Punkt 1.5 cm unter. Stecken Sie den geschlossenen Reißverschluss unter den Öffnungskanten mit dem oberen Anschlag 6 mm unterhalb der Nahtlinie an der oberen Kragenkante fest, so dass 6mm des Reißverschlussbandes frei liegt. Heften Sie mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante.

24. Falten Sie den UNTERLAPPUNG (12) der Länge nach RECHTS AUF RECHTS zur Hälfte. Nähen Sie die Enden. Beschneiden Sie die Naht.

25. Drehen Sie die Unterlappung RECHTS außen. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. VERSÄUBERN Sie die Schnittkante, wenn Sie möchten.

26. Stecken Sie auf der INNENSEITE die Unterlappung auf die RECHTE Seite des Vorderteils (über dem Reißverschluss), wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften.

27. STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE die vordere Öffnung entlang der Reißverschlussheftung AB, wobei Sie die Naht unter der Öffnung quadratisch machen und die gebügelte Kante der Unterlappung frei lassen. Entfernen Sie die Heftnaht der Unterlappung.

KRAGEN UND VORDERER BESATZ

28. Bringen Sie die EINLAGE auf die LINKE Seite des VORD. BESATZES (13) an.

STEPPEN Sie 1.3 cm von der Halskante des Besatzes in Richtung der Pfeile FEST. Bügeln Sie unter 1.5 cm an den Schulternähten und Unterkante des Besatzes.

29. Stecken Sie die vordere Besätze auf jede Seite des restlichen Kragenteils RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben und die kleinen Punkte übereinstimmen, schneiden Sie dabei zur Steppnaht ein, wenn nötig. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht nach oben und bügeln Sie die verbleibende Nahtzugabe am Kragen zwischen den kleinen Punkten nach oben.

30. Öffnen Sie die vorderen Öffnungskanten des Jumpsuits, rollen Sie die Reißverschlusszähne und die Unterlappung von der Öffnungskante weg. Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS auf die Halskante und das Vorderteil, so dass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die obere und die vordere Kante, halten Sie dabei die gebügelte Kante der Unterlappung frei. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. Beschneiden Sie die vorderen Kanten nicht.

31. STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des Besatzes so weit wie möglich UNTER. Wenden Sie den Besatz nach INNEN, drehen Sie den Kragen auf die rechte Seite nach außen. Bügeln Sie. Heben Sie den Besatz hoch; nähen Sie die vorderen Halsausschnitträume von Hand locker zusammen.

32. Wenden Sie den Besatz nach unten. SÄUMEN Sie die gebügelte Kante des Kragens über die Naht. SÄUMEN Sie den Besatz an den Schulter- und Taillennähten.

ABSCHLUSS

33. Bügeln Sie den Saum an der unteren Kante des Jumpsuits nach oben. VERSÄUBERN Sie die Schnittkante, wenn Sie möchten. Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt.

HINWEIS: Wenn Sie es vorziehen, bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante und nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.