

10 PIÈCES DE PATRON

1 DEVANT - A, B, C, D

2 CÔTÉ DEVANT - A, B, C, D

3 DOS - A, B, C, D

4 CÔTÉ DOS - A, B, C, D

5 BONNET DEVANT - E


6 BONNET CÔTÉ DEVANT - E

7 BONNET DEVANT - F

8 BONNET CÔTÉ DEVANT - F

9 BRETELLE - G

10 BRETELLE - H

Plans de CoupeLA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRONIMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE
DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

NOTE : POUR LE SIMILI CUIR OU LE SIMILI DAIM, MODIFIEZ LE PATRON AVANT DE COUPER.
PLACEZ LES ÉPINGLES À L'INTÉRIEUR DE LA VALEUR DE COUTURE OU UTILISEZ DU RUBAN DE MASQUAGE.
N'UTILISEZ PAS UNE ROULETTE POUR REPORTER LES MARQUES.

POUR LA DOUBLURE ET LA TRIPLURE, SUIVEZ LE MÊME PLAN DE COUPE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
FOLD= PLIURE**Instructions de Couture**

CODE ENDROITE ENVERS ENTOILAGE DOUBLURE CÔTE DROIT DOUBLURE ENVERS DU TISSU

Lisez les **Instructions Générales** avant de commencer.

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

FRONCER – reportez-vous à la vidéo Froncer : "coudre deux rangées de fronces".

PIQUER LE BORD – reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment piquer le bord".

POINTS COULÉS - reportez-vous à la vidéo Points à la main : "comment faire des points coulés".

SURPIQUER - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une surpiqûre".

COUPER LA COUTURE - reportez-vous à la vidéo Coutures : "comment couper, cranter et dégrader les coutures".

SOUS-PIQUER - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une sous-piqûre".

TUTORIELS DE COUTURE



SCAN ME

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDICÉ DIFFÉRENTMENT.

CORSET A, B, C, D**ENTOILAGE**

1. Épinglez l'entoilage sur l'**ENVERS** des pièces du DEVANT (1), du CÔTÉ DEVANT (2), du DOS (3), et du CÔTÉ DOS (4). Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation.
2. **POUR LE BONNET ARRONDI E** – épinglez l'entoilage sur le BONNET DEVANT (5) et le BONNET CÔTÉ DEVANT (6). Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation.
3. **POUR LE BONNET TRIANGULAIRE F** – épinglez l'entoilage sur le BONNET DEVANT (7) et le BONNET CÔTÉ DEVANT (8). Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation.

CORSET SOUS-POITRINE A

4. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces du DEVANT (1) sur les pièces du CÔTÉ DEVANT (2), en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le côté devant.
5. Pour former la coulisse pour la baleine, piquez le côté devant à 6 mm de la couture à travers toute l'épaisseur. Bâtiez le long de la ligne de couture supérieure.
6. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez ensemble les bords du devant, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Ouvrez la couture au fer.
7. Pour former la coulisse pour la baleine, piquez le devant à 6 mm de chaque côté de la couture à travers toute l'épaisseur. Bâtiez le long de la ligne de couture supérieure.

8. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le DOS (3) sur le CÔTÉ DOS (4), en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le dos.

9. Pour former la coulisse pour la baleine, piquez le dos à 6 mm de la couture à travers toute l'épaisseur. Bâtiez le long de la ligne de couture supérieure.

10. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le devant et le dos sur les bords du côté, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Ouvrez les coutures au fer.

11. Pour former la coulisse pour la baleine, piquez à 6 mm de chaque côté des coutures latérales à travers toute l'épaisseur. Bâtiez le long de la ligne de couture supérieure.

12. Coupez un morceau de baleine de la longueur de chaque coulisse (entre les lignes de couture), moins 1.3 cm. Insérez la baleine dans les coulisses ; bâtiez le long de la ligne de couture inférieure.
Piquez les coutures de la doublure, en laissant une ouverture sur une couture latérale pour retourner.

CORSET SOUS-POITRINE B, C

- 13. ENDROIT CONTRE ENDROIT** et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces du DEVANT (1) sur les pièces du CÔTÉ DEVANT (2), en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le côté devant.
- 14. Pour former la coulisse pour la baleine, piquez le côté devant à 6 mm de la couture à travers toute l'épaisseur. Bâtiez le long de la ligne de couture supérieure.**
- 15. ENDROIT CONTRE ENDROIT** et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le DOS (3) et le CÔTÉ DOS (4), en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le dos.
- 16. Pour former la coulisse pour la baleine, piquez le dos à 6 mm de la couture à travers toute l'épaisseur. Bâtiez le long de la ligne de couture supérieure.**
- 17. ENDROIT CONTRE ENDROIT** et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez ensemble les bords du dos, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Ouvrez la couture au fer.
- 18. Pour former la coulisse pour la baleine, piquez le dos à 6 mm de chaque côté de la couture à travers toute l'épaisseur.**
Bâtiez le long de la ligne de couture supérieure.
- 19. ENDROIT CONTRE ENDROIT** et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le devant et le dos sur les bords du côté, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Ouvrez les coutures au fer.
- 20. Pour former la coulisse pour la baleine, piquez à 6 mm de chaque côté des coutures latérales à travers toute l'épaisseur. Bâtiez le long de la ligne de couture supérieure.**
- 21. Coupez un morceau de baleine de la longueur de chaque coulisse (entre les lignes de couture), moins 1.3 cm. Insérez la baleine dans les coulisses ; bâtiez le long de la ligne de couture inférieure.**
Piquez les coutures de la doublure en laissant une ouverture sur une couture latérale pour retourner.
- 22. ENDROIT CONTRE ENDROIT** et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces du DEVANT (1) sur les pièces du CÔTÉ DEVANT (2), en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le côté devant.
- 23. Pour former la coulisse pour la baleine, piquez le côté devant à 6 mm de la couture à travers toute l'épaisseur. Bâtiez le long de la ligne de couture supérieure.**
- 24. ENDROIT CONTRE ENDROIT** et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez ensemble les bords du devant, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Ouvrez la couture au fer.
- 25. Pour former la coulisse pour la baleine, piquez le devant à 6 mm de chaque côté de la couture à travers toute l'épaisseur.**
Bâtiez le long de la ligne de couture supérieure.
- 26. ENDROIT CONTRE ENDROIT** et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le DOS (3) sur le CÔTÉ DOS (4), en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le dos.
- 27. Pour former la coulisse pour la baleine, piquez le dos à 6 mm de la couture à travers toute l'épaisseur. Bâtiez le long de la ligne de couture supérieure.**
- 28. ENDROIT CONTRE ENDROIT** et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez ensemble les bords du dos, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Ouvrez la couture au fer.
- 29. Pour former la coulisse pour la baleine, piquez le dos à 6 mm de chaque côté de la couture à travers toute l'épaisseur.**
Bâtiez le long de la ligne de couture supérieure.
- 30. Coupez un morceau de baleine de la longueur de chaque coulisse (entre les lignes de couture), moins 1.3 cm. Insérez la baleine dans les coulisses ; bâtiez le long de la ligne de couture inférieure.**
Piquez les coutures de la doublure en laissant une ouverture sur la couture du milieu devant et la couture du milieu dos pour retourner.

S3095

2 / 4

BONNET E

31. Épinglez la triplure sur l'ENVERS du BONNET DEVANT (5) et du BONNET CÔTÉ DEVANT (6). Bâtissez à 1.3 cm des bords non finis.

32. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bonnet devant sur le bonnet côté devant, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Ouvrez la couture au fer.

33. Sur l'ENDROIT, PIQUEZ LE BORD sur chaque côté de la couture à travers toute l'épaisseur.

BONNET F

34. Épinglez la triplure sur l'ENVERS du BONNET DEVANT (7) et du BONNET CÔTÉ DEVANT (8). Bâtissez à 1.3 cm des bords non finis.

ASTUCE : Recoupez la triplure près de la piqûre.

35. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bonnet devant sur le bonnet côté devant, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Ouvrez la couture au fer.

36. Sur l'ENDROIT, PIQUEZ LE BORD sur chaque côté de la couture à travers toute l'épaisseur.

BRETTELLE G

37. Pour faire chaque bretelle, ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez deux pièces de la bretelle (9).

Piquez, en laissant l'extrémité marquée ouverte. **COUPEZ LA COUTURE.**

38. Retournez la bretelle ; pressez. Pour **FRONCER** l'extrémité entre les petits pois, relâchez la tension de l'aiguille légèrement. Sur l'ENDROIT, piquez à 1.5 cm du bord coupé au long point. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture.

39. Sur l'ENDROIT, épinglez les bretelles sur le bord supérieur du bonnet entre les petits pois, en tirant sur le faufil pour ajuster. Bâtissez.

BRETTELLE H

40. Pliez la BRETELLE (10) en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez le long bord. **COUPEZ LA COUTURE.**

41. Retournez la bretelle ; pressez. Sur l'ENDROIT, épinglez la bretelle sur le bord supérieur du bonnet en centrant par-dessus la couture. Bâtissez.

CONTINUEZ COMME SUIT POUR TOUS LES MODÈLES

42. Piquez le bonnet devant sur les pièces de la doublure de bonnet côté devant. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure sur le bonnet le long du bord supérieur. Piquez.

43. SOUS-PIQUEZ la doublure. Retournez la doublure ; pressez. Bâtissez ensemble les bords non finis.

44. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bonnet sur le corset sous-poitrine, en faisant coïncider les coutures, les petits pois, les grands pois et les encoches. Bâtissez.

45. POUR LA BRETTELLE G – sur l'ENDROIT, épinglez la bretelle restante sur le côté dos, en faisant coïncider les petits pois et en tirant sur le faufil pour ajuster. Bâtissez.

46. POUR LA BRETTELLE H MODÈLES A, B et C – sur l'ENDROIT, épinglez l'extrémité restante de la bretelle sur le côté dos, entre les petits pois. Bâtissez.

FINITION A

47. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure de corset sous-poitrine sur le corset sous- poitrine, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez le bord supérieur. **COUPEZ LA COUTURE.**

48. SOUS-PIQUEZ la doublure. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord inférieur et du dos. Piquez. **COUPEZ LA COUTURE.**

49. Retournez la doublure à travers l'ouverture sur la couture latérale ; pressez. Cousez en fermant l'ouverture aux **POINTS COULÉS.**

50. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** les bords du dos à 6 mm du bord fini du dos.

51. Faites les ouvertures pour les œillets sur les marques des pièces du dos en utilisant un poinçon ou en découpant des petits trous avec des ciseaux à broder. Posez les œillets en suivant la notice d'utilisation.

ASTUCE – Pratiquez en appliquant les œillets sur un coupon de tissu avant de les appliquer sur le corset.

52. Coupez une pièce de ruban ou de cordon de 203 cm de longueur. Recoupez les bouts du ruban en diagonale.

Insérez le ruban dans les œillets supérieurs, en amenant les bouts vers l'INTÉRIEUR, uniformément. Faites passer le ruban à travers les œillets restants vers le bas sur le devant du corset, comme illustré et formez un nœud au moment de porter.

FINITION B, C

53. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure de corset sous-poitrine sur le corset sous-poitrine, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez le bord supérieur. **COUPEZ LA COUTURE.**

54. SOUS-PIQUEZ la doublure. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord inférieur et du devant. Piquez. **COUPEZ LA COUTURE.**

55. Retournez la doublure à travers l'ouverture sur la couture latérale ; pressez. Cousez en fermant l'ouverture aux **POINTS COULÉS.**

56. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** les bords du devant à 6 mm du bord fini du devant.

57. POUR LE MODÈLE B – cousez les agrafes décoratives sur les petits pois du devant DROIT et les brides sur le devant GAUCHE sous les agrafes, comme illustré.

58. POUR LE MODÈLE C – faites les ouvertures pour les œillets sur les marques des pièces du devant en utilisant un poinçon ou en découpant des petits trous avec des ciseaux à broder. Posez les œillets en suivant la notice d'utilisation.

ASTUCE – Pratiquez en appliquant les œillets sur un coupon de tissu avant de les appliquer sur le corset.

59. Coupez une pièce de ruban ou de cordon de 213 cm de longueur. Recoupez les bouts du ruban en diagonale. Insérez le ruban dans les œillets supérieurs, en amenant les bouts vers l'INTÉRIEUR, uniformément. Faites passer le ruban à travers les œillets restants vers le bas sur le devant du corset, comme illustré et formez un nœud au moment de porter.

FINITION D

60. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure de corset sous-poitrine devant sur le corset sous-poitrine devant, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez le bord supérieur. **COUPEZ LA COUTURE.**

61. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les bords du côté. Piquez.

Pour former la coulisse pour la baleine, piquez à 6 mm de la couture, à l'intérieur de la valeur de couture.

62. Coupez un morceau de baleine de la longueur de chaque coulisse du bord du côté (entre les valeurs de couture), moins 1.3 cm. Insérez la baleine dans la coulisse. Retournez la valeur de couture vers le corset. Bâtissez à travers le bord inférieur.

63. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure de corset sous-poitrine devant sur le corset sous-poitrine devant, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez le bord inférieur. **COUPEZ LA COUTURE.**

64. Retournez la doublure à travers l'ouverture sur la couture du milieu ; pressez. Cousez en fermant l'ouverture aux **POINTS COULÉS.**

65. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** les bords du côté à 6 mm du bord fini, en veillant à ne pas saisir la baleine.

66. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure de corset dos sur le corset dos, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez le bord supérieur, en laissant des ouvertures entre les petits pois pour la bretelle facultative H. **COUPEZ LA COUTURE.**

67. POUR LES CHOIX AVEC BRETELLE G OU SANS BRETELLES – SOUS-PIQUEZ le bord supérieur.

68. CONTINUEZ COMME SUIT POUR LES CHOIX AVEC BRETELLE OU SANS BRETELLES – endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les bords du côté. Piquez. Pour former la coulisse pour la baleine, piquez à 6 mm de la couture à l'intérieur de la valeur de couture.

69. Coupez un morceau de baleine de la longueur de chaque coulisse du bord du côté (entre les valeurs de couture), moins 1.3 cm. Insérez la baleine dans la coulisse. Retournez la valeur de couture vers le corset. Bâtissez à travers le bord inférieur.

70. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure de corset dos sur le corset dos, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez le bord inférieur. **COUPEZ LA COUTURE.**

71. Retournez la doublure à travers l'ouverture sur la couture du milieu ; pressez.

72. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** les bords du côté à 6 mm du bord fini, en veillant à ne pas saisir la baleine.

73. Faites les ouvertures pour les œillets sur les marques du côté devant en utilisant un poinçon ou en découpant des petits trous avec des ciseaux à broder. Posez les œillets en suivant la notice d'utilisation.

ASTUCE – Pratiquez en appliquant les œillets sur un coupon de tissu avant de les appliquer sur le corset.

74. Coupez une pièce de ruban ou de cordon de 137 cm de longueur pour chaque côté. Recoupez les bouts en diagonale. Insérez le ruban dans les œillets supérieurs, en amenant les bouts vers l'INTÉRIEUR, uniformément. Faites passer le ruban à travers les œillets restants vers le bas sur le côté du corset, comme illustré, et formez un nœud au moment de porter.

75. POUR LA BRETELLE H – essayez le vêtement. Épinglez l'extrémité du dos des bretelles sur le corset dos entre les petits pois. Ajustez. Enlevez le vêtement. Sur l'ENVERS, amenez les extrémités de la bretelle vers l'INTÉRIEUR (entre le corset et la doublure) à travers l'ouverture sur la couture du milieu. Piquez à la main l'ouverture sur la ligne de couture fermée, en saisissant les bretelles solidement.

76. POUR TOUS LES CHOIX – sur l'ENVERS, cousez en fermant l'ouverture de la doublure aux **POINTS COULÉS.**

GERMAN

10 TEILE

1 VORDERTEIL - A,B,C,D

2 SEITL. VORDERTEIL - A,B,C,D

3 RÜCKENTEIL - A,B,C,D

4 SEITL. RÜCKENTEIL- A,B,C,D

5 VORD. KÖRBCHEN - E

6 SEITL. VORD. KÖRBCHEN - E

7 VORD. KÖRBCHEN - F

8 SEITL. VORD. KÖRBCHEN - F

9 SCHULTERTRÄGER - G

10 SCHULTERTRÄGER - H

Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÙE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GROSSENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÙE ENTSPRICHT

HINWEIS: BEI LEDER- ODER SUEDELARTIGEM STOFF VOR DEM SCHNEIDEN DAS MUSTER DES STOFFES ÄNDERN.

STECKEN SIE STECKNADELN IN DIE NAHTZUGABE ODER VERWENDEN SIE ABDECKBAND.

VERWENDEN SIE KEIN PAUSIERRAD, UM DIE MARKIERUNGEN ZU ÜBERTRAGEN.

FÜR FUTTER UND INNENFUTTER DAS GLEICHE LAYOUT VERWENDEN.

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH

Nähanleitung

Stoff-schlüssel	RECHTE SEITE	LINKE SEITE	EINLAGE	FUTTER RECHTE SEITE	FUTTER ALSCHE SEITE
-----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	------------------------

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen**.Für Nähamethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

EINREIHEN – siehe Kräuseln: Video „Zweireihige Kräuseln nähen“.**KNAPPKANTIG STEPPEN** – siehe Maschinenstiche: Video „Wie man knappkantig stept“.**SÄUMEN** – siehe Handstiche: Video „Wie man säumt“.**ABSTEPPEN** – siehe Maschinenstiche: Video „Wie man absteppt“.**NAHT BESCHNEIDEN** - siehe Nähte: Video „Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet“.**UNTERSTEPPEN** - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man unterstept“.Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.**DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZIEHEN.****NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.****KORSETT A,B,C,D****EINLAGE**

1. Stecken Sie die Einlage auf die LINKE Seite des VORDERTEILS (1), des SEITL. VORDERTEILS (2), des RÜCKENTEILS (3) und des SEITLICHEN RÜCKENTEILS (4). Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

2. FÜR RUNDES KÖRBCHEN E – Stecken Sie die Einlage auf das VORD. KÖRBCHEN (5) und das SEITL. VORD. KÖRBCHEN (6). Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

3. FÜR DREIECKIGEN KÖRBCHEN F – Stecken Sie die Einlage auf das VORD. KÖRBCHEN (7) und das SEITL. VORD. KÖRBCHEN (8). Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

UNTERBRUSTKORSETT A

4. Stecken Sie VORDERTEIL (1) RECHTS AUF RECHTS auf das SEITL. VORDERTEIL (2), wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum seitl. Vorderteil.

5. Um einen Tunnel für Stäbchen zu bilden, nähen Sie das seitl. Vorderteil großzügig 6 mm von der Naht entfernt durch alle Stoffschichten. Heften Sie entlang der oberen Nahtlinie.

6. Stecken Sie die vorderen Kanten RECHTS AUF RECHTS zusammen, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht auf.

7. Um einen Tunnel für Stäbchen zu bilden, nähen Sie das Vorderteil großzügig 6 mm von jeder Seite der Naht durch alle Stoffschichten. Heften Sie entlang der oberen Nahtlinie.

8. Stecken Sie das RÜCKENTEIL (3) auf das SEITLICHE RÜCKENTEIL (4) RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.

9. Um einen Tunnel für Stäbchen zu bilden, nähen Sie das Rückenteil großzügig 6 mm von der Naht entfernt durch alle Stoffschichten. Heften Sie entlang der oberen Nahtlinie.

10. Stecken Sie das Vorderteil an den Seitenkanten rechts auf rechts auf das Rückenteil, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Nähte auf.

11. Um einen Tunnel für Stäbchen zu bilden, nähen Sie auf jeder Seite der Seitennähte großzügig 6 mm durch alle Stoffschichten. Heften Sie entlang der oberen Nahtlinie.

12. Schneiden Sie ein Stück Stäbchen in der Länge jedes Tunnels (zwischen den Nahtlinien) abzüglich 1.3 cm zu. Legen Sie das Stäbchen in die Tunnel ein; heften Sie entlang der unteren Nahtlinie. Nähen Sie die Nähte des Futters, lassen Sie dabei in einer Seitennaht eine Öffnung zum Wenden.

UNTERBRUSTKORSETT B, C

13. Stecken Sie das VORDERTEIL (1) RECHTS AUF RECHTS auf das SEITL. VORDERTEIL (2), wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum seitl. Vorderteil.

14. Um einen Tunnel für Stäbchen zu bilden, nähen Sie das seitl. Vorderteil großzügig 6 mm von der Naht entfernt durch alle Stoffschichten. Heften Sie entlang der oberen Nahtlinie.

15. Stecken Sie das RÜCKENTEIL (3) auf das SEITLICHE RÜCKENTEIL (4) RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.

16. Um einen Tunnel für Stäbchen zu bilden, nähen Sie das Rückenteil großzügig 6 mm auf jeder Seite der Naht durch alle Stoffschichten. Heften Sie entlang der oberen Nahtlinie.

17. Stecken Sie die hinteren Kanten RECHTS AUF RECHTS zusammen, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht auf.

18. Um einen Tunnel für Stäbchen zu bilden, nähen Sie das Rückenteil großzügig 6 mm auf jeder Seite der Naht durch alle Stoffschichten. Heften Sie entlang der oberen Nahtlinie.

19. Stecken Sie das Vorderteil an den Seitenkanten rechts auf rechts auf das Rückenteil, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Nähte auf.

20. Um einen Tunnel für Stäbchen zu bilden, nähen Sie auf jeder Seite der Seitennähte großzügig 6 mm durch alle Stoffschichten. Heften Sie entlang der oberen Nahtlinie.

21. Schneiden Sie ein Stück Stäbchen in der Länge jedes Tunnels (zwischen den Nahtlinien) abzüglich 1.3 cm zu. Legen Sie das Stäbchen in die Tunnel ein; heften Sie entlang der unteren Nahtlinie. Nähen Sie die Nähte des Futters, lassen Sie dabei in einer Seitennaht eine Öffnung zum Wenden.

UNTERBRUSTKORSETT D

22. Stecken Sie VORDERTEIL (1) RECHTS AUF RECHTS auf das SEITL. VORDERTEIL (2), wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum seitl. Vorderteil.

23. Um einen Tunnel für Stäbchen zu bilden, nähen Sie das seitl. Vorderteil großzügig 6 mm von der Naht entfernt durch alle Stoffschichten. Heften Sie entlang der oberen Nahtlinie.

24. Stecken Sie die vorderen Kanten RECHTS AUF RECHTS zusammen, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht auf.

25. Um einen Tunnel für Stäbchen zu bilden, nähen Sie das Vorderteil großzügig 6 mm von jeder Seite der Naht durch alle Stoffschichten. Heften Sie entlang der oberen Nahtlinie.

26. Stecken Sie das RÜCKENTEIL (3) auf das SEITLICHE RÜCKENTEIL (4) RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.

27. Um einen Tunnel für Stäbchen zu bilden, nähen Sie das Rückenteil großzügig 6 mm von der Naht entfernt durch alle Stoffschichten. Heften Sie entlang der oberen Nahtlinie.

28. Stecken Sie die hinteren Kanten RECHTS AUF RECHTS zusammen, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht auf.

29. Um einen Tunnel für Stäbchen zu bilden, nähen Sie das Rückenteil großzügig 6 mm auf jeder Seite der Naht durch alle Stoffschichten. Heften Sie entlang der oberen Nahtlinie.

30. Schneiden Sie ein Stück Stäbchen in der Länge jedes Tunnels (zwischen den Nahtlinien) abzüglich 1.3 cm zu. Legen Sie das Stäbchen in die Tunnel ein; heften Sie entlang der unteren Nahtlinie. Nähen Sie die Nähte des Futters, lassen Sie dabei in der vorderen und hinteren Mittennaht eine Öffnung zum Wenden.

BRUSTKÖRBCHEN E

31. Stecken Sie das Innenfutter auf die LINKE Seite des VORD. KÖRBCHENS (5) und das SEITL. VORD. KÖRBCHEN (6). Heften Sie 1.3 cm von den Schnittkanten entfernt.

32. Stecken Sie das vord. Körbchen auf das seitl. vord. Körbchen RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht auf.

33. STEPPEN Sie jede Seite der Naht durch alle Stoffschichten KNAPPKANTIG.

BRUSTKÖRBCHEN F

34. Stecken Sie das Innenfutter auf die LINKE Seite des VORD. KÖRBCHENS (7) und das SEITL. VORD. KÖRBCHEN (8). Heften Sie 1.3 cm von den Schnittkanten entfernt. TIPP: Beschneiden Sie das Innenfutter neben der Steppnaht.

35. Stecken Sie das vord. Körbchen auf das seitl. vord. Körbchen RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht auf.

36. STEPPEN Sie jede Seite der Naht durch alle Stoffschichten KNAPPKANTIG.

S3095

4 / 4

SCHULTERTRÄGER G

37. Für jeden Schulterträger zwei Schulterträgerabschnitte (9) RECHTS AUF RECHTS stecken, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie, lassen Sie dabei das markierte Ende offen. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

38. Wenden Sie den Träger; bügeln Sie. Um das Ende zwischen den kleinen Punkten **EINZUREIHEN**, lockern Sie die Nadelspannung leicht. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE 1.5 cm von der Schnittkante entfernt mit einem langen Stich. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt.

39. Stecken Sie auf der AUSSESEITE die Träger an die Oberkante des Körbchens zwischen den kleinen Punkten, ziehen Sie dabei die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen. Heften.

SCHULTERTRÄGER H

40. Falten Sie den SCHULTERTRÄGER (10) der Länge nach in der Mitte RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die lange Kante. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

41. Wenden Sie den Träger; bügeln Sie. Stecken Sie den Träger auf der AUSSENSEITE an der Oberkante des Körbchens, zentrieren Sie dabei über der Naht. Heften.

FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

42. Nähen Sie das vord. Körbchen an die Futterabschnitte des seitl. vord. Körbchens. Stecken Sie das Futter auf das Brustkörbchen entlang der Oberkante RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.

43. STEPPEN Sie das Futter UNTER. Schlagen Sie das Futter um; bügeln. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

44. Stecken Sie das Körbchen auf das Unterbrustkorsett RECHTS AUF RECHTS, wobei die Nähte, die kleinen Punkte, die großen Punkte und die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Heften.

45. FÜR TRÄGER G – Stecken Sie auf der AUSSENSEITE den verbleibenden Träger auf das seitl. Rückenteil, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen, ziehen Sie dabei die Kräuselstiche, damit sie passen. Heften.

46. FÜR TRÄGER H MODELLE A, B und C – Stecken Sie auf der AUSSENSEITE das verbleibende Ende des Trägers zwischen den kleinen Punkten auf das seitl. Rückenteil. Heften.

ABSCHLUSS A

47. Stecken Sie das Unterbrustkorsettfutter RECHTS AUF RECHTS auf das Unterbrustkorsett, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkante. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

48. STEPPEN Sie das Futter UNTER. Stecken Sie die unteren und hinteren Kanten rechts auf rechts, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

49. Wenden Sie das Futter durch die Öffnung in der Seitennaht; bügeln. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen.

50. STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE die hinteren Kanten 6 mm von der versäuberten hinteren Kante AB.

51. Machen Sie mit einer Ahle oder einer Stickschere kleine Löcher an den Markierungen in den Rückenteilen. Bringen Sie die Ösen gemäß den Anweisungen des Herstellers an.

TIPP – Üben Sie das Anbringen der Ösen an einem Stoffrest, bevor Sie sie am Korsett anbringen.

52. Schneiden Sie ein 203 cm langes Stück Band oder Kordel zu. Beschneiden Sie die Bandenden diagonal. Fädeln Sie das Band durch die oberen Ösen und bringen Sie die Enden gleichmäßig auf die INNENSEITE. Führen Sie das Band wie abgebildet durch die verbleibenden Ösen auf der Rückseite des Korsets und binden Sie es beim Tragen zu einer Schleife.

ABSCHLUSS B,C

53. Stecken Sie das Unterbrustkorsettfutter RECHTS AUF RECHTS auf das Unterbrustkorsett, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkante. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

54. STEPPEN Sie das Futter UNTER. Stecken Sie die unteren und vorderen Kanten rechts auf rechts, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

55. Wenden Sie das Futter durch die Öffnung in der Seitennaht; bügeln. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen.

56. STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE die vorderen Kanten 6 mm von der versäuberten vorderen Kante AB.

57. FÜR MODELL B – Nähen Sie die dekorativen Hakenabschnitte an den kleinen Punkten an das RECHTE Vorderteil und die Schlaufenabschnitte unter die Haken an das LINKE Vorderteil, wie abgebildet.

58. FÜR MODELL C – Machen Sie mit einer Ahle oder einer Stickschere kleine Löcher an den Markierungen an den Ösenöffnungen der Vorderenteile. Bringen Sie die Ösen gemäß den Anweisungen des Herstellers an.

TIPP – Üben Sie das Anbringen der Ösen an einem Stoffrest, bevor Sie sie am Korsett anbringen.

59. Schneiden Sie ein 213 cm langes Stück Band oder Kordel zu. Beschneiden Sie die Enden des Bandes diagonal. Fädeln Sie das Band durch die oberen Ösen und bringen Sie die Enden gleichmäßig auf die INNENSEITE. Führen Sie das Band wie abgebildet durch die verbleibenden Ösen an der Vorderseite des Korsets und binden Sie es beim Tragen zu einer Schleife.

ABSCHLUSS D

60. Stecken Sie Unterbrustfutter des Korsets RECHTS AUF RECHTS und mit gleichmäßigen Schnittkanten auf das Unterbrustkorsett, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkante. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

61. Stecken Sie die Seitenkanten rechts auf rechts zusammen, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. Um einen Tunnel für das Stäbchen zu bilden, nähen Sie großzügig 6 mm von der Naht innerhalb der Nahtzugabe.

62. Schneiden Sie ein Stück Stäbchen in der Länge jeder Seitenkante des Tunnels (zwischen den Nahtzugaben) abzüglich 1.3 cm zu. Führen Sie das Stäbchen durch den Tunnel. Wenden Sie die Nahtzugabe zum Korsett hin. Heften Sie über die Unterkante.

63. Stecken Sie Unterbrustfutter des Korsets RECHTS AUF RECHTS und mit gleichmäßigen Schnittkanten auf das Unterbrustkorsett, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Unterkante. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

64. Wenden Sie das Futter durch die Öffnung an der Mittelnaht; bügeln. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen.

65. STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE die Seitenkanten 6 mm von der versäuberten Kante AB, achten Sie dabei darauf, dass das Stäbchen nicht mitgefasst wird.

66. Stecken Sie das hintere Korsettfutter RECHTS AUF RECHTS auf das hintere Korsett, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkante, lassen Sie dabei die Öffnungen zwischen den kleinen Punkten für optionalen Träger H. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

67. FÜR OPTION MIT TRÄGER ODER TRÄGERLOS - STEPPEN Sie die Oberkante **UNTER**.

68. FORTSETZEN WIE FOLGT FÜR OPTIONEN MIT TRÄGER UND TRÄGERLOS: Stecken Sie die Seitenkanten rechts auf rechts, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. Um einen Tunnel für das Stäbchen zu bilden, nähen Sie großzügig 6 mm von der Naht innerhalb der Nahtzugabe.

69. Schneiden Sie ein Stück Stäbchen in der Länge jeder Seitenkante des Tunnels (zwischen den Nahtzugaben) abzüglich 1.3 cm zu. Führen Sie das Stäbchen durch den Tunnel. Wenden Sie die Nahtzugabe zum Korsett hin. Heften Sie über die Unterkante.

70. Stecken Sie das hintere Korsettfutter RECHTS AUF RECHTS auf das hintere Korsett, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Unterkante. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

71. Wenden Sie das Futter durch die Öffnung an der Mittelnaht; bügeln.

72. STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE die Seitenkanten 6 mm von der versäuberten Kante AB, achten Sie dabei darauf, dass das Stäbchen nicht mitgefasst wird.

73. Machen Sie an den Markierungen mit einer Ahle oder durch Schneiden kleiner Löcher mit einer Stickschere Ösenöffnungen an den Seitenteilen. Bringen Sie die Ösen gemäß den Anweisungen des Herstellers an.

TIPP – Üben Sie das Anbringen der Ösen an einem Stoffrest, bevor Sie sie am Korsett anbringen.

74. Schneiden Sie für jede Seite ein 137 cm langes Stück Band oder Kordel ab. Beschneiden Sie die Enden diagonal. Fädeln Sie das Band durch die oberen Ösen und bringen Sie die Enden gleichmäßig auf die INNENSEITE. Führen Sie das Band wie abgebildet durch die verbleibenden Ösen an der Seite des Korsets und binden Sie es beim Tragen zu einer Schleife.

75. FÜR TRÄGER H – Probieren Sie das Kleidungsstück an. Stecken Sie das hintere Ende des Trägers auf das Korsettrückteil zwischen den kleinen Punkten. Passen Sie es an. Ziehen Sie das Kleidungsstück aus. Bringen Sie die Trägerenden auf der INNENSEITE (zwischen Korsett und Futter) durch die Öffnung in der Mittelnaht. Nähen Sie die Öffnung in der Nahtlinie mit Handstichen, sodass die Träger sicher mitgefasst werden.

76. FÜR ALLE OPTIONEN – SÄUMEN Sie die Öffnung im Futter auf der INNENSEITE.