


13 PIÈCES DE PATRON

- 1 DEVANT - A, B, C
- 2 PARTIE MILIEU DEVANT - A, B, C
- 3 CÔTÉ DEVANT - A, B, C
- 4 POCHE - A, B, C
- 5 RABAT - A, B
- 6 DOS - A, B, C
- 7 PARTIE MILIEU DOS - A, B, C
- 8 CÔTÉ DOS - A, B, C
- 9 PAREMENTURE DEVANT - A, B, C
- 10 PAREMENTURE DOS - A, B, C
- 11 MANCHE - A, B
- 12 PAREMENTURE D'EMMANCHURE DEVANT - C
- 13 PAREMENTURE D'EMMANCHURE DOS - C


Plans de Coupe



patron côté imprimé sur le dessous



Envers du patron



VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINNE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.SELVAGES= LISIÈRES
FOLD= PLIURE

Instructions de Couture

CODE	ENDROITE	ENVERS	ENTOÏLAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU
------	----------	--------	-----------	---------------------	----------------------------

Les termes de couture imprimés en CARACTÈRES GRAS ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

SOUTENIR – reportez-vous à la vidéo Froncer : “coudre deux rangées de fronces”.

FINIR - reportez-vous à la vidéo Coutures : “comment faire la finition des valeurs de couture”.

OURLET ÉTROIT - reportez-vous à la vidéo Ourlets : "coudre des ourlets étroits".

POINTS COULÉS - Glissez l'aiguille dans le bord plié et faites un point au-dessous dans le tissu, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une piqûre de soutien".

FIXER - reportez-vous à la vidéo Points à la main : "comment fixer".

SURPIQUER - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une surpiqûre".

COUPER LA COUTURE - reportez-vous à la vidéo Coutures : "comment couper, cranter et dégrader les coutures".

SOUS-PIQUER - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une sous-piqûre".

TUTORIELS DE COUTURE

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

ROBE A, B

NOTE : Les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DEVANT (1) dans le sens des flèches. La piqûre de soutien reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montré seulement dans le premier croquis). Piquez les bords intérieurs du devant et de la PARTIE MILIEU DEVANT (2) entre les encoches simples à 1.3 cm du bord coupé.

2. Épinglez la partie milieu devant sur le devant, en faisant coïncider les encoches simples et en crantant le devant le long des courbes si nécessaire. Piquez. Pressez la couture vers le milieu du devant.

3. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la POCHE (4) sur les bords intérieurs des pièces de la partie milieu devant et du CÔTÉ DEVANT (3), en faisant coïncider les grands pois. Piquez en couture de 1 cm.

4. Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur. **SOUS-PIQUEZ** la poche devant en piquant à travers la poche et les valeurs de couture près de la couture.

5. Épinglez le côté devant sur la partie milieu devant, en faisant coïncider les grands pois et les encoches doubles. Piquez la couture, en laissant une ouverture entre les grands pois, en piquant au point arrière sur les grands pois pour renforcer la couture. Piquez les bords de la poche ensemble entre les coutures latérales. Crantez la valeur de couture du côté devant au-dessus et au-dessous de la poche. Ouvrez la couture au fer, en pressant la poche et les valeurs de couture vers la partie milieu devant.

6. Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS du RABAT (5), en suivant la notice d'utilisation. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la parementure sur le rabat, en laissant ouvert le bord avec petits pois. **COUPEZ** la couture et biaisez les coins. Retournez le rabat ; pressez. Bâissez à la machine à 1.5 cm du bord non fini.

7. Sur l'ENDROIT, épinglez le rabat sur le devant, en plaçant le bâti le long de la ligne de rabat, en faisant coïncider les petits pois, comme illustré. Piquez le long du faufil. Recoupez près de la piqûre. Rabattez le rabat ; pressez. Piquez le bord supérieur du rabat à 6 mm de la couture, en veillant à ne pas saisir la poche.

8. Épinglez ensemble les pièces du devant, en faisant coïncider les petits pois. Piquez la couture au-dessous du petit pois, en piquant au point arrière sur le petit pois pour renforcer la couture.

9. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DOS (6) dans le sens des flèches. **NOTE :** Piquez la fermeture à glissière invisible en utilisant un pied à fermeture invisible. Si la fermeture est plus longue que l'ouverture de la fermeture, ajustez-la après la poser. Pour une vidéo plus détaillée, reportez-vous à la vidéo **FERMETURE À GLISSIÈRE : «COUDRE UNE FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE »**.

10. Ouvrez la fermeture et pressez le ruban en utilisant le fer réglé à basse température. Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban à l'intérieur de la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

11. Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur de la robe soient au même niveau. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

12. Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez la couture restante du milieu dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez la couture sur environ 7.5 cm. Piquez le reste de la couture en utilisant un pied-de-biche régulier.

13. Épinglez la PARTIE MILIEU DOS (7) sur le dos, en faisant coïncider les encoches doubles ; piquez. Pressez la couture vers le milieu du dos. Épinglez le CÔTÉ DOS (8) sur la partie milieu dos, en faisant coïncider les encoches triples. Piquez. Pressez la couture vers la partie milieu dos.

14. Piquez le dos et le devant sur les coutures d'épaule.

15. Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS des pièces de la PAREMENTURE DEVANT (9) et de la PAREMENTURE DOS (10). Piquez les coutures d'épaule des pièces de la parementure. Piquez la couture du milieu du devant au-dessous du petit pois, en piquant au point arrière sur le petit pois. **FINISSEZ** le bord sans encoche.

16. Dépliez les bords de l'ouverture du milieu du dos de la robe en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux, les coutures d'épaule et les petits pois. Piquez, en arrêtant et en renforçant les points sur les petits pois. **COUPEZ** la couture ; crantez les courbes.

17. Épinglez ensemble les bords de l'ouverture du dos. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant libres les dents de la fermeture. Biaisez les coins. Ne coupez pas les bords du milieu du dos.

18. SOUS-PIQUEZ en pressant la parementure et la couture à l'opposé de la robe, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture près de la couture aussi loin que possible. Retournez la parementure et les bords du dos vers l'INTÉRIEUR, en déroulant les dents de la fermeture en place ; pressez. **FIXEZ** la parementure sur les valeurs de couture sur les épaules et le milieu du devant.

19. Piquez le dos et le devant sur les côtés.

20. Piquez la couture de dessous de bras de chaque MANCHE (11).

21. Pliez la manche sur la ligne de pliure ENVERS CONTRE ENVERS, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras. Pressez légèrement. Bâissez ensemble les bords non finis. Pour **DISTRIBUER** la manche entre les petits pois extérieurs, piquez sur la ligne de couture et à 6 mm DANS la ligne de couture à grands points.

22. Sur l'ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure, en plaçant le petit pois intérieur sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le faufil pour ajuster ; bâissez.

23. Dépliez un bord du ruban de biais simple.
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l'emmanchure (par-dessus la manche), ayant le pli à 1.5 cm du bord non fini, en rentrant et en superposant une extrémité sur la couture latérale. Piquez.
COUPEZ la couture ; crantez les courbes.
SOUS-PIQUEZ en piquant à travers le ruban et les valeurs de couture près de la couture.

24. Retournez le ruban vers l'**INTÉRIEUR** ; pressez, en ouvrant au fer la manche.
 Bâissez près du bord intérieur du ruban.
 Sur l'**ENDROIT**, piquez le long du faufil ; enlevez le bâti.

25. Sur l'**ENDROIT**, relevez la manche en formant un poignet ayant le bord de la pliure environ à 1 cm par-dessus la couture d'emmanchure.
FIXEZ de façon invisible le **DESSOUS** de la manche sur la couture d'épaule et de dessous de bras de la robe.
 Pressez légèrement, en veillant à ne pas aplatir le bord de la pliure.

26. Rentrez au fer une valeur de couture d'ourlet de 1.5 cm sur le bord inférieur de la robe.
 Pour former un **OURLET ÉTROIT**, repliez le bord non fini pour rejoindre le pli ; pressez.
 Piquez près du bord intérieur pressé.

ROBE C

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du **DEVANT** (1) dans le sens des flèches.
 La piqûre de soutien reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montré seulement dans le premier croquis).
 Piquez les bords intérieurs du devant et de la **PARTIE MILIEU DEVANT** (2) entre les encoches simples à 1.3 cm du bord coupé.

2. Épinglez la partie milieu devant sur le devant, en faisant coïncider les encoches simples, en crantant le devant le long des courbes si nécessaire. Piquez.
 Pressez la couture vers le milieu du devant.
NOTE : Toute la surpiqûre est à 6 mm de la couture ou comme indiqué dans les Instructions de couture.

3. Sur l'**ENDROIT**, **SURPIQUEZ** le devant, comme illustré.

4. Posez les poches sur les bords intérieurs des pièces de la partie milieu devant et du **CÔTÉ DEVANT** (3), comme suit :
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la **POCHE** (4) sur la partie milieu devant et le côté devant, en faisant coïncider les grands pois.
 Piquez en couture de 1 cm.

5. Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur.
SOUS-PIQUEZ la poche devant en piquant à travers la poche et la valeur de couture près de la couture.

6. Épinglez le côté devant sur la partie milieu devant, en faisant coïncider les grands pois et les encoches doubles.
 Piquez les coutures latérales en laissant une ouverture entres les grands pois, en piquant au point arrière sur le grand pois pour renforcer la couture.

7. Pressez les poches et les coutures ouvertes.
 Sur l'**ENDROIT**, **SURPIQUEZ** l'ouverture de la poche partie milieu devant entre les grands pois, en piquant à angle droit sur la couture aux grands pois.

8. Piquez les bords de la poche ensemble entre les coutures.

9. Pressez la poche et les valeurs de couture vers la partie milieu devant.
SURPIQUEZ la partie milieu devant au-dessus et au-dessous des grands pois, en raccordant avec la surpiqûre de la poche et en maintenant la poche du côté et le côté devant libres.

10. Piquez la couture du milieu devant des pièces du devant assemblées au-dessous du petit pois, en piquant au point arrière sur le petit pois pour renforcer la couture.
 Ouvrez la couture au fer.

11. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du **DOS** (6) dans le sens des flèches.
 Épinglez ensemble les pièces du dos, en faisant coïncider les encoches. Bâissez la couture du milieu du dos au-dessus de l'encoche.
 Piquez la couture du milieu du dos au-dessous de l'encoche, en piquant au point arrière sur l'encoche pour renforcer la couture.

12. Dépliez la fermeture à glissière ; placez vers le bas sur la valeur de couture étendue, comme illustré.
 L'arrêt supérieur est à 2 cm du bord coupé et les dents de la fermeture le long du faufil, comme illustré.
 Bâissez à la machine de la partie supérieure jusqu'à la partie inférieure le long de la ligne guide sur le ruban de la fermeture.
 Fermez la fermeture ; relevez la patte de fermeture. Étendez la robe plate. Bâissez à un peu moins de 6 mm des dents de la fermeture.

13. Sur l'**ENDROIT**, **SURPIQUEZ** sur chaque côté de la couture faufilée le long de toute la longueur de la robe, comme illustré.
 Enlevez le bâti.

14. Piquez la **PARTIE MILIEU DOS** (7) sur le dos, en faisant coïncider les encoches doubles.
 Pressez les valeurs de couture vers la partie milieu dos.

15. **SURPIQUEZ** le dos.

16. Pique le **CÔTÉ DOS** (8) sur la partie milieu dos, en faisant coïncider le encoches triples.
 Pressez les valeurs de couture vers la partie milieu dos.

17. **SURPIQUEZ** la partie milieu dos.

18. Piquez le dos et le devant sur les épaules.

19. Posez l'entoilage thermocollant sur l'**ENVERS** des pièces de la **PAREMENTURE DEVANT** (9) et de la **PAREMENTURE DOS** (10). Piquez les coutures d'épaule des pièces de la parementure. Piquez la couture du milieu du devant au-dessous du petit pois, en piquant au point arrière sur le petit pois.
FINISSEZ le bord sans encoche.

20. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la parementure sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les coutures d'épaule et les petits pois. (La parementure s'étende 1.5 cm au-delà des bords de l'ouverture du dos). Piquez, en arrêtant et en renforçant les points sur le petit pois, comme illustré.

21. Retournez le bord du dos de la parementure sur l'**ENVERS** de la robe (par-dessus la fermeture à glissière).
 Le bord non fini de la parementure sera presque à 3 mm du bord non fini de la robe.
 Piquez à travers le bord supérieur de la parementure, comme illustré.
COUPEZ la couture et biaisez les coins ; crantez les courbes.

22. **SOUS-PIQUEZ** aussi loin que possible en pressant la parementure et la couture à l'opposé de la robe, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture près de la couture.
 Retournez la parementure vers l'**INTÉRIEUR** ; pressez.
FIXEZ la parementure sur les coutures d'épaule de la robe et vers la couture du milieu du devant pour consolider en place.

23. Sur l'**ENDROIT**, **SURPIQUEZ** le bord de l'encolure, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur le milieu du devant.

24. Piquez le dos et le devant sur les coutures latérales.

25. Posez l'entoilage thermocollant sur l'**ENVERS** de l'**EMMANCHURE DEVANT** (12) et de l'**EMMANCHURE DOS** (13), en suivant la notice d'utilisation.
 Piquez la couture d'épaule des pièces de la parementure d'emmanchure, en faisant coïncider les encoches doubles.
FINISSEZ le bord sans encoche.

26. Piquez la couture de dessous de bras de la parementure.
ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la parementure sur le bord de l'emmanchure, en faisant coïncider les coutures d'épaule et de dessous de bras.
COUPEZ la couture ; crantez les courbes.

27. **SOUS-PIQUEZ** la parementure.
 Retournez la parementure vers l'**INTÉRIEUR** ; pressez.
SURPIQUEZ les bords de l'emmanchure.
 Pour empêcher que la parementure s'enroule vers l'**EXTÉRIEUR**, **FIXEZ** sur les valeurs de couture.

28. Rentrez au fer une valeur de couture d'ourlet de 1.5 cm sur le bord inférieur de la robe.
 Pour former un **OURLET ÉTROIT**, repliez le bord non fini pour rejoindre le pli ; pressez.
 Piquez près du bord intérieur pressé.

Simplicity® S3097

GERMAN

13 TEILE

1 VORDERTEIL - A,B,C

2 MITTLERES VORDERTEIL - A,B,C

3 SEITL. VORDERTEIL - A,B,C

4 TASCHE - A,B,C

5 KLAPPE - A,B

6 RÜCKENTEIL - A,B,C

7 MITTLERES RÜCKENTEIL - A,B,C

8 SEITL. RÜCKENTEIL - A,B,C

9 VORD. BESATZ - A,B,C

10 RÜCKW. BESATZ - A,B,C

11 ÄRMEL - A,B

12 VORD. ARMAUSSCHNITTBESATZ- C

13 RÜCKW. ARMAUSSCHNITTBESATZ- C

Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERUENIGEN US GRÖÖSENLINE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSpricht

SELVAGES= WEBKANTEN
FOLD= STOFFBRUCH



Nähanleitung



Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

EINHALTEN- siehe Kräuseln: Video „Wie man zweireihige Kräuseln näht“.

VERSÄUBERN - siehe Nähte: Video „Wie man die Nahtzugaben versäubert“.

SCHMALER SAUM - siehe Säume: Video „Schmale Säume nähen“.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPHEN- siehe Maschinenstiche: Video „wie man feststeppt“.

HEFTEN - siehe Handstiche: Video „Wie man heftet“.

ABSTEPHEN - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man absteppt“.

BESCHNEIDEN– siehe wie zu Nähen: Video „Wie man die Nähte beschneidet, einschneidet und überlagert“.

UNTERSTEPHEN - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man untersteppt“.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 cm NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.

KLEID A, B

HINWEIS: *Sofern nicht anders angegeben, wird das zuerst genannte Modell abgebildet.*

1. STEPPEN Sie die Halskante des VORDERTEILS (1) in der Pfeilrichtung **FEST**. Die Steppnähte bleiben dauerhaft, um ein Ausdehnen an den gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt). Nähen Sie die Innenkanten des Vorderteils und des MITTLEREN VORDERTEILS (2) zwischen einzelnen Kerben 1.3 cm von der Schnittkante entfernt.

2. Stecken Sie das mittlere Vorderteil auf das Vorderteil, wobei die Einzelkerben übereinstimmen und schneiden Sie dabei das Vorderteil entlang den Kurven ein, wo nötig. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur vorderen Mitte hin.

3. Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS die TASCHE (4) an die inneren Kanten des mittleren Vorderteils und des SEITL. VORDERTEILS (3), wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht.

4. Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und drücken Sie die Tasche nach außen. **STEPHEN** Sie die vordere Tasche UNTER, indem Sie durch die Tasche und die Nahtzugaben dicht an der Naht nähen.

5. Stecken Sie das seidl. Vorderteil auf das mittlere Vorderteil, wobei die großen Punkte und Doppelkerben übereinstimmen. Nähen Sie die Naht, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten, steppen Sie an den großen Punkten mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken. Nähen Sie die Taschenkanten zwischen den Seitennähten zusammen. Schneiden Sie die Nahtzugabe des seidl. Vorderteils oberhalb und unterhalb der Tasche ein. Bügeln Sie die Naht auf und bügeln Sie die Tasche und die Nahtzugaben zum mittleren Vorderteil hin.

6. Bringen Sie die aufbügelbare Einlage auf der LINKEN Seite der KLAPPE (5) gemäß den Anweisungen des Herstellers an. Nähen Sie den Besatz an die Klappe RECHTS AUF RECHTS, wobei Sie die Kante mit den kleinen Punkten offen lassen. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht und die Ecken. Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. Heften Sie mit der Maschine 1.5 cm von der Schnittkante entfernt.

7. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Klappe am Vorderteil und heften Sie entlang der Linie der Klappe, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen, wie gezeigt. Nähen Sie entlang der Heftnaht. Beschneiden Sie neben der Naht. Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. Nähen Sie die obere Kante der Klappe 6 mm von der Naht entfernt, achten Sie dabei darauf, dass die Tasche nicht mitgefasst wird.

8. Stecken Sie die Vorderteile zusammen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Naht unterhalb des kleinen Punktes und steppen Sie am kleinen Punkt, um die Naht zu verstärken.

9. STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des RÜCKENTEILS (6) in der Pfeilrichtung FEST.

HINWEIS: *Nähen Sie den unsichtbaren Reißverschluss mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß. Wenn der Reißverschluss länger als die Reißverschlussöffnung ist, passen Sie ihn nach dem Einsetzen an. Ein Anleitungsvideo finden Sie unter **REISSVERSCHLUSS: "WIE MAN EINEN UNSICHTBAREN REISSVERSCHLUSS NÄHT"**.*

10. Öffnen Sie den Reißverschluss und bügeln Sie das Band mit einem kühlen Bügeleisen. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

11. Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der LINKEN Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Achten Sie darauf, dass die oberen und unteren Kanten des Kleides gleichmäßig sind. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

12. Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende hintere Mittelnaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stichs und leicht nach LINKS. Nähen Sie die Naht etwa 7.5 cm lang. Nähen Sie den Rest der Naht mit Ihrem normalen Nähfuß.

13. Stecken Sie das MITTLERE RÜCKENTEIL (7) auf das Rückenteil, wobei die Doppelkerben übereinstimmen; nähen. Bügeln Sie die Naht zur hinteren Mitte hin. Stecken Sie das SEITL. RÜCKENTEIL (8) auf das mittlere Rückenteil, wobei die dreifachen Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum mittleren Rückenteil hin.

14. Nähen Sie an den Schulternähten das Rückenteil an das Vorderteil.

15. Bringen Sie aufbügelbare Einlage auf der LINKEN Seite des VORD. BESATZES (9) und des RÜCKW. BESATZES (10) an. Nähen Sie die Schulternähte der Besatzteile. Nähen Sie die Naht zur hinteren Mitte unterhalb des kleinen Punktes und steppen Sie am kleinen Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken. **VERSÄUBERN** Sie die ungekerbte Kante.

16. Öffnen Sie die Öffnungskanten der hinteren Mitte des Kleides und rollen Sie die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS an die Halsausschnittkante, wobei die Mitten, die Schulternähte und die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, unterbrechen und verstärken Sie die Stiche an den kleinen Punkten. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.

17. Stecken Sie die hinteren Öffnungskanten zusammen. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie 1.3 cm von den hinteren Kanten entfernt, halten Sie dabei die Reißverschlusszähne frei. Beschneiden Sie die Ecken. Schneiden Sie die hinteren Mittelkanten nicht ein.

18. Zum **UNTERSTEPHEN** bügeln Sie den Besatz und die Naht vom Kleid weg und nähen Sie durch den Besatz und die Nahtzugaben dicht an der Naht so weit wie möglich. Wenden Sie den Besatz und die rückwärtigen Kanten nach INNEN, rollen Sie die Reißverschlusszähne wieder ein; bügeln Sie. **HEFTEN** Sie den Besatz an die Nahtzugaben an den Schultern und der vorderen Mitte.

19. Nähen Sie das Rückenteil an den Seiten an das Vorderteil.

20. Nähen Sie die Unterarmnaht jedes ÄRMELS (11).

21. Falten Sie den Ärmel entlang der Faltlinie LINKS AUF LINKS, wobei die Unterarmnähte übereinstimmen. Bügeln Sie leicht. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Um den Ärmel zwischen den äußeren kleinen Punkten **EINZUHALTEN**, nähen Sie entlang der Nahtlinie und 6 mm **INNERHALB** der Nahtlinie mit einem langen Maschinenstich.

22. Stecken Sie den Ärmel an der Armlochkante auf der AUSSENSEITE, platzieren Sie dabei den inneren kleinen Punkt an der Schulternaht, wobei die Kerben und die restlichen kleinen Punkte übereinstimmen Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen; heften Sie.

23. Öffnen Sie eine Kante des einfach gefalteten Schrägbandes. Stecken Sie das Band RECHTS AUF RECHTS auf die Armausschnittkante (über dem Ärmel), falten Sie es 1.5 cm von der Schnittkante entfernt, drehen Sie es um und lappen Sie ein Ende auf die Seitennaht. Nähen Sie.
BESCHNEIDEN Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.
UNTERSTEPHEN Sie, indem Sie durch den Besatz und die Nahtzugaben dicht an der Naht nähen.

24. Drehen Sie das Band auf die INNENSEITE; bügeln Sie es und bügeln Sie den Ärmel nach außen.
 Heften Sie dicht an der Innenkante des Bandes.
 Nähen Sie auf der AUSSENSEITE wie geheftet; entfernen Sie die Heftung.

25. Drehen Sie den Ärmel auf der AUSSENSEITE nach oben, so dass eine Manschette entsteht, deren Faltkante etwa 1 cm über der Armlochnaht liegt.
HEFTEN Sie die UNTERSEITE des Ärmels unsichtbar an die Schulter und die Unterarmnaht des Kleides.
 Bügeln Sie leicht und achten Sie darauf, die Faltkante nicht zu glätten.

26. Bügeln Sie unter die 1.5 cm Saumzugabe an der Unterkante des Kleides.
 Um einen **SCHMALEN SAUM** zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte; bügeln Sie.
 Nähen Sie dicht an der inneren gebügelt Kante.

KLEID C

1. STEPPEN Sie die Halskante des VORDERTEILS (1) in der Pfeilrichtung **FEST**.
 Die Steppnähte bleiben dauerhaft, um ein Ausdehnen an den gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt).
 Nähen Sie die Innenkanten des Vorderteils und des MITTLEREN VORDERTEILS (2) zwischen einzelnen Kerben 1.3 cm von der Schnittkante entfernt.

2. Stecken Sie das mittlere Vorderteil auf das Vorderteil, wobei die Einzelkerben übereinstimmen und schneiden Sie dabei das Vorderteil entlang den Kurven ein, wo nötig. Nähen Sie.
 Bügeln Sie die Naht zur vorderen Mitte hin.
HINWEIS: Alle Absteppnähte erfolgen 6 mm von der Naht entfernt oder wie in der Nähanleitung angegeben.

3. STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE das Vorderteil AB, wie gezeigt.

4. Bringen Sie die Taschen wie folgt an den Innenkanten des mittleren Vorderteils und des SEITLICHEN VORDERTEILS (3) an: Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS die TASCHEN (4) auf das mittlere Vorderteil und das seitliche Vorderteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen.
 Nähen Sie eine 1 cm lange Naht.

5. Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und drücken Sie die Tasche nach außen.
STEPHEN Sie die vordere Tasche **UNTER**, indem Sie durch die Tasche und die Nahtzugabe dicht an der Naht nähen.

6. Stecken Sie das seitl. Vorderteil auf das mittlere Vorderteil, wobei die großen Punkte und Doppelkerben übereinstimmen.
 Nähen Sie die Seitennähte, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten, steppen Sie am großen Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken.

7. Bügeln Sie die Taschen und die Nähte auf.
STEPHEN Sie auf der AUSSENSEITE die Taschenöffnung des mittleren Vorderteils zwischen den großen Punkten AB, steppen Sie dabei zur Naht an den großen Punkten übereck.

8. Nähen Sie die Taschenkanten zwischen den Nähten zusammen.

9. Bügeln Sie die Tasche und die Nahtzugaben zum mittleren Vorderteil.
STEPHEN Sie das mittlere Vorderteil oberhalb und unterhalb der großen Punkte AB und schließen Sie dabei an die Absteppung der Tasche an, lassen Sie die Seitentasche und das seitliche Vorderteil frei.

10. Nähen Sie die vordere Mittelnäht der zusammengefügt Vorderteile unterhalb des kleinen Punktes und steppen Sie am kleinen Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken.
 Bügeln Sie die Naht auf.

11. STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des RÜCKENTEILS (6) in der Pfeilrichtung **FEST**.
 Stecken Sie die Rückenteile zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen. Heften Sie die hintere Mittelnäht oberhalb der Kerbe. Nähen Sie die hintere Mittelnäht unterhalb der Kerbe und steppen Sie an der Kerbe mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken.

12. Öffnen Sie den Reißverschluss; legen Sie ihn mit der Vorderseite nach unten auf die verlängerte Nahtzugabe, wie gezeigt.
 Der obere Anschlag liegt 2 cm von der Schnittkante entfernt und die Reißverschlusszähne befinden sich entlang der gehefteten Naht, wie gezeigt.
 Heften Sie mit der Maschine von oben nach unten entlang der Hilfslinie auf dem Reißverschlussband.
 Schließen Sie den Reißverschluss; drehen Sie die Zuglasche nach oben. Breiten Sie das Kleid flach aus. Heften Sie knapp 6 mm von den Reißverschlusszähnen entfernt.

13. STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE auf jeder Seite der Heftnaht über die gesamte Länge des Kleides AB, wie gezeigt.
 Entfernen Sie die Heftung.

14. Nähen Sie das MITTLERE RÜCKENTEIL (7) an das Rückenteil, wobei die Doppelkerben übereinstimmen.
 Bügeln Sie die Nahtzugaben zum mittleren Rückenteil.

15. STEPPEN Sie das Rückenteil AB.

16. Nähen Sie das SEITL. RÜCKENTEIL (8) an das mittlere Rückenteil, wobei die dreifachen Kerben übereinstimmen.
 Bügeln Sie die Nahtzugaben zum mittleren Rückenteil.

17. STEPPEN Sie das mittlere Rückenteil AB.

18. Nähen Sie das Rückenteil an den Schultern an das Vorderteil.

19. Bringen Sie aufbügelbare Einlage auf der LINKEN Seite des VORD. BESATZES (9) und des RÜCKW. BESATZES (10) an.
 Nähen Sie die Schulternähte der Besatzteile.
 Nähen Sie die Naht der vorderen Mitte unterhalb des kleinen Punktes und steppen Sie am kleinen Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken.
VERSÄUBERN Sie die ungekerbte Kante.

20. Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS an die Halskante, wobei die Schulternähte und die kleinen Punkte übereinstimmen. (Der Besatz steht 1.5 cm über die hinteren Öffnungskanten hinaus). Nähen Sie, unterbrechen und verstärken Sie die Stiche am kleinen Punkt, wie gezeigt.

21. Wenden Sie die hintere Kante des Besatzes auf die LINKE Seite des Kleides (über dem Reißverschluss).
 Die Schnittkante des Besatzes liegt fast 3 mm von der Schnittkante des Kleides entfernt.
 Nähen Sie wie gezeigt über die obere Kante des Besatzes, wie gezeigt.
BESCHNEIDEN Sie die Naht und die Ecken; schneiden Sie die Kurven ein.

22. STEPPEN Sie so weit wie möglich UNTER, indem Sie den Besatz und die Naht vom Kleid weg bügeln, und nähen Sie durch den Besatz und die Nahtzugaben nahe der Naht.
 Wenden Sie den Besatz auf INNEN; bügeln Sie.
HEFTEN Sie den Besatz an die Schulternähte des Kleides und an die vordere Mittelnäht, um ihn zu fixieren.

23. STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE die Halskante AB, wobei Sie die Nadel in der vorderen Mitte in den Stoff drehen.

24. Nähen Sie an den Seitennähten das Rückenteil an das Vorderteil.

25. Bringen Sie die aufbügelbare Einlage auf der LINKEN Seite des VORD. ARMAUSSCHNITTS (12) und des RÜCKW. ARMAUSSCHNITTS (13) gemäß den Anweisungen des Herstellers an. Nähen Sie die Schulternäht der Armlochbesätze, wobei die Doppelkerben übereinstimmen.
VERSÄUBERN Sie die ungekerbte Kante.

26. Nähen Sie die Unterarmnaht des Besatzes.
 Nähen Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS an die Armlochkante, wobei die Schulter -und Achselnähte übereinstimmen.
BESCHNEIDEN Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.

27. STEPPEN Sie den Besatz **UNTER**.
 Wenden Sie den Besatz nach INNEN; bügeln Sie.
STEPHEN Sie die Armausschnittkanten AB.
 Um zu verhindern, dass der Besatz nach AUSSEN rollt, **HEFTEN** Sie ihn an den Nahtzugaben fest.

28. Bügeln Sie unter die 1.5 cm Saumzugabe an der Unterkante des Kleides.
 Um einen **SCHMALEN SAUM** zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte; bügeln Sie.
 Nähen Sie dicht an der inneren gebügelt Kante.