


## 9 PIÈCES DE PATRON

- 1 Devant - A, B
- 1A Prolongement
- 2 Dos - A, B
- 2A Prolongement
- 3 Doublure devant - A, B
- 3A Prolongement
- 4 Doublure dos - A, B
- 4A Prolongement
- 5 Parementure devant - A, B
- 6 Parementure dos - A, B
- 7 Fleur - C
- 8 Base (Grande) - C
- 9 Base (Petite) - C

## Plans de Coupe



LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

**IMPORTANT:** POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)  
FOLD= PLIURE  
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR

**NOTE :** AVANT DE COUPER LE TISSU, REJOIGNEZ LES PIÈCES 1, 1A et 2, 2A EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS SUR LE PATRON.

**NOTE :** AVANT DE COUPER LE TISSU, REJOIGNEZ LES PIÈCES 3, 3A et 4, 4A EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS SUR LE PATRON.

## Instructions de Couture

CODE 

ENDROITE	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU
----------	--------	-----------	---------------------	----------------------------

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

**POINTS DE CHAUSSON** – reportez-vous à la vidéo Points à la main : "faire des points de chausson à la main".

**PINCE À DOUBLE POINTE** – reportez-vous à la vidéo Pincés : "coudre une pince à double pointe".

**PINCE PLATE** - reportez-vous à la vidéo Pincés : "coudre une pince plate".

**FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE** - reportez-vous à la vidéo Fermetures à glissière : "coudre une fermeture invisible".

**POINTS COULÉS** - reportez-vous à la vidéo Points à la main : "comment faire des points coulés".

**PIQÛRE DE SOUTIEN** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une piqûre de soutien".

**COUPER LA COUTURE** - reportez-vous à la vidéo Coutures : "comment couper, cranter et dégrader les coutures".

**SOUS-PIQUER** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une sous-piqûre".

## TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](http://simplicity.com/sewingtutorials).

**LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.**

**PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.**

## ROBE A, B

## ENTOILAGE

1. Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS de la PAREMENTURE DEVANT (5) et de la PAREMENTURE DOS (6). Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation.

## ROBE

2. Pour faire une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DEVANT (1), piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).  
**POUR LE MODÈLE B** – pour renforcer le coin intérieur sur le grand pois, piquez sur la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté du grand pois, en piquant à travers le pois, comme illustré. Crantez vers la piqûre sur le pois.

3. Pour faire une **PINCE PLATE**, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu à travers le centre de la pince, en amenant les lignes pointillées et les petits pois l'un sur l'autre. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIREMENT aux lignes pointillées. Piquez la pince de l'extrémité la plus large à la pointe. Pressez la pince à plat le long de la piqûre pour « intégrer » les points, puis pressez la pince à l'opposé de la ligne d'encolure.

4. Pour faire une **PINCE À DOUBLE POINTE**, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu à travers le centre de la pince, en amenant les lignes pointillées et les petits pois l'un sur l'autre. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIREMENT aux lignes pointillées. Piquez la pince de la partie milieu à une pointe. Puis, en superposant plusieurs points, travaillez de la partie milieu à l'autre pointe. Si nécessaire, crantez soigneusement la pince à la pointe la plus large de sorte qu'elle reste plate. Pressez la pince à plat le long de la piqûre pour « intégrer » les points, puis pressez la pince vers le devant.

5. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DOS (2) et faites la(les) **PINCES À DOUBLE POINTE** comme décrit pour le devant.  
**POUR LE MODÈLE B** – pour renforcer le coin intérieur sur le grand pois, piquez sur la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté du grand pois, en piquant à travers le pois, comme illustré. Crantez vers la piqûre sur le pois.

6. Piquez le devant et le dos sur les bords du côté DROIT.

## FERMETURE À GLISSIÈRE

**NOTE :** La fermeture à glissière est plus longue que l'ouverture correspondante et peut être ajustée une fois posée.

7. Pour insérer la FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE, ouvrez la fermeture et pressez le ruban à plat sur l'ENVERS, en déroulant les spirales. Ne les pressez pas. (Utilisez un fer réglé à basse température).  
Sur l'ENDROIT, épinglez le côté GAUCHE de la fermeture vers le bas sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban à l'intérieur de la valeur de couture et l'arrêt supérieur à un peu moins de 1.5 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

8. Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur du vêtement soient au même niveau. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

9. Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT.  
Tirez les extrémités du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez la couture restante du côté GAUCHE ensemble au-dessous de la fermeture (jusqu'au grand pois pour le MODÈLE B). Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer la couture à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez la couture sur environ 7.5 cm. Piquez le reste de la couture en utilisant un pied-de-biche régulier.

10. Si la fermeture est plus longue que l'ouverture, en utilisant un fil solide, cousez à la main quelques petits points à travers les spirales au bas de l'ouverture. Découpez l'extrémité inférieure du ruban à 1.5 cm des points à la main.  
Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celle-là.

## DOUBLURE

11. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la DOUBLURE DEVANT (3). Faites une (des) **PINCE(S) PLATE(S)** et une (des) **PINCE(S) À DOUBLE POINTE** comme décrit pour la robe.  
**POUR LE MODÈLE B** – renforcez le coin intérieur sur le petit pois, en piquant sur la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté du petit pois, en piquant à travers le pois, comme illustré. Crantez vers la piqûre au pois.

12. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la DOUBLURE DOS (4) et faites une (des) **PINCE(S) À DOUBLE POINTE** comme décrit pour le devant.  
**POUR LE MODÈLE B** – pour renforcer le coin intérieur au grand pois, piquez sur la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté du petit pois, en piquant à travers le pois, comme illustré. Crantez vers la piqûre au pois.

13. Piquez la doublure devant et la doublure dos sur les bords du côté DROIT.

14. Piquez la PAREMENTURE DEVANT (5) et la PAREMENTURE DOS (6) sur l'extrémité à encoche. Finissez le bord inférieur de la parementure en piquant à 6 mm du bord non fini et en piquant au point zigzag près du bord non fini ou en surjetant le bord non fini.

15. Épinglez l'ENVERS de la parementure sur l'ENDROIT de la doublure aux bords de l'encolure, de l'emmanchure et du côté droit. Bâissez.

16. Sur l'ENVERS, rentrez au fer une valeur de couture de 1.5 cm sur les bords de l'épaule le long du bâti. Recoupez à 6 mm.

17. Dépliez les bords de l'ouverture du côté GAUCHE de la robe, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure/doublure sur la robe, en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales. Piquez le bord supérieur et les bords de l'emmanchure, en laissant ouverts les bords de l'épaule. **COUPEZ LA COUTURE.**

18. Épinglez ensemble les bords de l'ouverture du côté GAUCHE. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à travers la parementure/doublure à 1.3 cm des bords du côté GAUCHE jusqu'à l'encoche, en maintenant les dents de la fermeture libres. Biaisez les coins. Ne coupez pas les bords du côté GAUCHE.

**19. SOUS-PIQUEZ** les bords de l'encolure et de l'emmanchure aussi loin que possible.  
Retournez la parementure/doublure et les bords du côté GAUCHE vers l'INTÉRIEUR, en déroulant les dents de la fermeture en place ; pressez.

**20.** Sur l'ENVERS, tirez sur le bord inférieur de la doublure sur les bords du côté GAUCHE. Épinglez les pièces de la doublure ensemble au-dessous de l'encoche.  
Piquez les bords restants de la couture du côté GAUCHE, en piquant au petit pois pour le MODÈLE B.

**21.** Déplacez les valeurs de couture de la parementure/doublure à l'opposé des bords de l'épaule de la robe. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les bords de l'épaule de la robe. **COUPEZ LA COUTURE.**

**22.** Sur l'ENVERS, ouvrez la couture d'épaule au fer. Épinglez les bords pressés de la parementure/doublure par-dessus la couture. Cousez en place de façon invisible aux **POINTS COULÉS.**

#### FINITION A

**23.** Finissez le bord inférieur de la robe en piquant à 6 mm du bord non fini ou en piquant au point zigzag près du bord non fini ou en surjetant le bord non fini.  
Relevez au fer la valeur de couture d'ourlet de 5 cm. Cousez aux **POINTS DE CHAUSSON** en place.

**24.** Relevez au fer une valeur de couture d'ourlet de 2.5 cm sur le bord inférieur de la doublure. Rentrez 6 mm du bord non fini ; pressez. Piquez près du bord intérieur pressé.

#### FENTE DU CÔTÉ GAUCHE B

**25.** Finissez le bord inférieur de la robe en piquant à 6 mm du bord non fini, ou en piquant au point zigzag près du bord non fini ou en surjetant le bord non fini.

**26.** Relevez au fer un valeur de couture d'ourlet de 2.5 cm sur le bord inférieur de la doublure. Rentrez 6 mm du bord non fini ; pressez. Piquez près du bord intérieur pressé.

**27.** Sur l'ENVERS, épinglez la doublure et la robe sur les parementures de fente, en faisant coïncider les grands pois.

**28.** Pressez la parementure de fente devant et dos vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les bords de la parementure de fente dos sur les bords de la doublure de fente dos, en faisant coïncider les petits pois, les grands pois et les encoches et ayant le bord ourlé de la doublure sur le petit pois. Piquez.  
Crantez la valeur de couture de la robe et de la doublure 3.2 cm au-dessus du petit pois inférieur.  
ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez et piquez de la même façon les bords de la parementure de fente devant sur les bords de la doublure de fente devant.

**29.** Pressez la couture de fente à l'opposé de la pliure au-dessus du cran, et vers la pliure au-dessous du cran.

**30.** Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez, en relevant au fer la valeur de couture d'ourlet sur la robe. Cousez aux POINTS DE CHAUSSON l'ourlet en place.

**31.** Cousez l'ouverture de la parementure sur l'ourlet aux **POINTS COULÉS.**

## FLEUR C

#### ENTOILAGE

**1.** Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS de la BASE (8) et de la BASE (9). Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation.

#### FLEUR PETITE ET GRANDE

**2. POUR LES DEUX FLEURS** – pour faire une pièce du pétale pour la fleur petite et deux pièces du pétale pour la fleur grande, épinglez deux pièces de la FLEUR (7) ENDROIT CONTRE ENDROIT. Épinglez l'ENVERS du patron de la fleur sur l'ENVERS du tissu. Coupez le long de la ligne continue. Reportez les marques sur l'ENVERS des pièces en tissu.

**3.** Épinglez les pièces en tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez le long de la ligne de couture de 6 mm. **COUPEZ LA COUTURE.**

**4.** Retournez la fleur ; pressez. Bâissez à 6 mm des bords non finis. Pour former les plis sur l'ENDROIT, pliez sur le petit pois extérieur. Amenez la pliure vers le petit cercle intérieur ; épinglez. Continuez à plier et à épingler de la même façon le long des petits pois restants. En utilisant un long point devant avec du fil solide, froncéz à la main le bord inférieur le long de la ligne de couture de 6 mm et de nouveau à 6 mm de la ligne de couture à l'intérieur de la valeur de couture.

**5. POUR LA FLEUR PETITE** – épinglez deux pièces de la BASE (9) ENVERS CONTRE ENVERS. Piquez à 6 mm du bord non fini. Finissez en piquant au point zigzag près du bord non fini ou en surjetant le bord non fini.

**6.** Sur l'ENDROIT, épinglez la pièce du pétale sur la base, en plaçant la ligne de couture le long de la ligne d'emplacement et les pétales étendues au-delà de la base, en tirant sur le fauil pour ajuster, et en distribuant les fronces également. Bâissez ; piquez.

**7.** Cousez à la main une attache broche sur le dessous de la base.

**8. POUR LA FLEUR GRANDE** – épinglez deux pièces de la BASE (8) ENVERS CONTRE ENVERS. Piquez à 6 mm du bord non fini. Finissez en piquant au point zigzag près du bord non fini ou en surjetant le bord non fini.

**9.** Sur l'ENDROIT, épinglez une pièce du pétale sur la base, en plaçant la ligne de couture le long de la ligne d'emplacement intérieure, en tirant sur le fauil pour ajuster et en distribuant les fronces également. Bâissez ; piquez.

**10.** Sur l'ENDROIT, épinglez une autre pièce du pétale sur la base, en plaçant la ligne de couture le long de la ligne d'emplacement extérieure avec les pétales étendus au-delà de la base, en tirant sur le fauil pour ajuster et en distribuant les fronces également. Bâissez ; piquez.

**11.** Cousez à la main deux attaches broche sur le dessous de la base. Épinglez les fleurs sur la robe comme illustré sur la pochette.


# Simplicity® S3099

GERMAN

9 TEILE

- 1 Vorderteil-A,B
- 1A Verlängerung
- 2 Rückenteil-A,B
- 2A Verlängerung
- 3 Vord. Futter-A,B
- 3A Verlängerung
- 4 Rückw. Futter-A,B
- 4A Verlängerung
- 5 Vord. Besatz-A,B
- 6 Rückw. Besatz-A,B
- 7 Blume-C
- 8 Basis (groß)-C
- 9 Basis (klein)-C

## Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.


**HINWEIS:** BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DER JENIGEN US GRÖÖSENLINE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSpricht

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)  
FOLD= STOFFBRUCH  
SINGLE THICKNESS= EINLAGIG

**HINWEIS:** Bevor Sie den Stoff zuschneiden, fügen Sie die Teile 1, 1A und 2, 2A gemäß den Anweisungen auf dem Stoffmuster zusammen.

**HINWEIS:** Bevor Sie den Stoff zuschneiden, fügen Sie die Teile 3, 3A und 4, 4 Agemäß den Anweisungen auf dem Stoffmuster zusammen.

## Nähanleitung



Für die Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

**KETTELSTICHE** - Siehe Video Handnähen: “Wie man von Hand Kettelstiche näht“.

**TAILLENABNÄHER** - Siehe Abnäher: Video “Wie man einen TailLENabnäher näht“.

**FLACHER ABNÄHER** - Siehe Abnäher: Video “Wie man flache Abnäher näht“.

**UNSIHTBARER REISSVERSCHLUSS** - Siehe Reißverschlüsse: Video “Wie man einen unsichtbaren Reißverschluss näht“.

**SÄUMEN** - Siehe Handstich: Video “Wie man säumt“.

**FESTSTEBPEN**– siehe Maschinenstiche: Video „Wie man einen Steppstich macht“.

**NAHT BESCHNEIDEN** - Siehe Nähte: Video “Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und legt“.

**UNTERSTEBPEN** - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man untersteppt“.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter [simplicity.com/sewingtutorials](https://simplicity.com/sewingtutorials).

**DIE MUSTERTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG MIT NUMMERN GEKENNZEICHNET.**

**NÄHEN SIE 1.5CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.**

## KLEID A, B

### EINLAGE

1. Stecken Sie die Einlage auf die LINKE Seite des VORDERTEILS (5) und des RÜCKENTEILS (6). Befestigen Sie die Einlage nach den Anweisungen des Herstellers.

### KLEID

2. Um die Halskante des VORDERTEILS (1) FESTZUSTEBPEN, nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante in Pfeilrichtung. Diese Naht bleibt dauerhaft, um ein Ausdehnen an den gebogenen Kanten zu verhindern. (Nur in der ersten Illustration gezeigt.) **FÜR MODELL B** - Um die innere Ecke am großen Punkt zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jeder Seite des großen Punktes, wobei Sie durch den Punkt hindurch nähen, wie gezeigt. Heften Sie an die Naht am Punkt.
3. Um einen **FLACHEN ABNÄHER** zu nähen, falten Sie den Stoff RECHTS AUF RECHTS durch die Mitte des Abnäher und bringen dabei die gestrichelten Linien und kleinen Punkte zusammen. Platzieren Sie auf der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie den Abnäher vom breiten Ende bis zur Spitze. Bügeln Sie den Abnäher entlang der Naht flach, um die Stiche zu “verschmelzen“, und bügeln Sie dann den Abnäher vom Halsausschnitt weg.

4. Um einen **TAILLENABNÄHER** zu nähen, falten Sie den Stoff in der Mitte des Abnäher, wobei Sie die gestrichelten Linien und kleinen Punkte zusammenführen. Setzen Sie auf der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie den Abnäher von der Mitte bis zu einem Punkt. Überlappen Sie dann mehrere Stiche und arbeiten Sie von der Mitte zum anderen Punkt. Schneiden Sie den Abnäher gegebenenfalls an seiner breitesten Stelle vorsichtig ein, damit er flach liegt. Bügeln Sie den Abnäher entlang der Naht flach, um die Stiche zu “verschmelzen“, und bügeln Sie dann den Abnäher nach vorne.

5. Um die Halskante des RÜCKENTEILS (2) **FESTZUSTEBPEN**, nähen Sie den/die Abnäher auf die gleiche Weise wie beim Vorderteil. **FÜR MODELL B** - Um die innere Ecke am großen Punkt zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jeder Seite des großen Punktes, wobei Sie durch den Punkt hindurch nähen, wie gezeigt. Heften Sie an die Naht am Punkt.

6. Nähen Sie an den RECHTEN Seitenkanten das Vorderteil auf das Rückenteil.

### REISSVERSCHLUSS

**HINWEIS:** Der Reißverschluss ist länger als die Reißverschlussöffnung und wird nach dem Einsetzen des Reißverschlusses angepasst.

7. Um den unsichtbaren Reißverschluss einzusetzen, öffnen Sie den Reißverschluss und bügeln Sie das Band auf der LINKEN Seite flach, indem Sie die Rollen abrollen. Bügeln Sie die Rollen nicht. (Verwenden Sie eine niedrige Bügeleiseneinstellung.) Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die LINKE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die LINKE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag großzügig 1,5 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

8. Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Achten Sie darauf, dass die obere und untere Kante des Kleidungsstücks gleichmäßig ist. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

9. Schließen Sie den Reißverschluss und überprüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende LINKE Seitennaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen (an den großen Punkt für MODELL B). Stellen Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, so dass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stichs und leicht nach LINKS. Nähen Sie die Naht für etwa 7.5cm. Nähen Sie den Rest der Naht mit Ihrem normalen Nähfuß.

10. Wenn der Reißverschluss länger als die Öffnung ist, nähen Sie mit einem starken Faden ein paar kleine Stiche über die Enden der Spulen am Ende der Öffnung. Schneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1.5 cm an die Handstiche heran ab. Wenn Sie möchten, können Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses öffnen und das Band an die Nahtzugabe nähen.

### FUTTER

11. **STEBPEN** Sie die Halskante des Vorderteils des Futterstoffs (3) **FEST**. Nähen Sie den/die FLACHEN ABNÄHER(-N) und den/die **TAILLENABNÄHER(-N)** auf die gleiche Weise wie das Kleid. **FÜR MODELL B** - Verstärken Sie die innere Ecke an dem kleinen Punkt, indem Sie entlang der Nahtlinie etwa 2,5 cm auf jeder Seite des kleinen Punktes nähen und durch den Punkt hindurch nähen, wie gezeigt. Stecken Sie die Naht an dem Punkt fest.

12. **STEBPEN** Sie die Halskante des RÜCKW. FUTTERS (4) **FEST** und nähen Sie den/die **TAILLENABNÄHER(-N)** auf die gleiche Weise wie beim Vorderteil. **FÜR MODELL B** - Um die innere Ecke am großen Punkt zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jeder Seite des kleinen Punktes, wobei Sie durch den Punkt hindurch nähen, wie gezeigt. Heften Sie an die Naht am Punkt.

13. Nähen Sie das vordere Futter an den RECHTEN Seitenkanten an das rückwärtige Futter.

14. Nähen Sie den VORD. BESATZ (5) am gekerbten Ende an den RÜCKW. BESATZ (6). Versäubern Sie die untere Kante des Besatzes, indem Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt nähen und mit Zickzackstich dicht an der Schnittkante entlang nähen oder mit der Overlock über die Schnittkante nähen.

15. Stecken Sie die LINKE Seite des Besatzes auf die RECHTE Seite des Futters am Halsausschnitt, am Armausschnitt und an den rechten Seitenkanten. Heften Sie.

16. Bügeln Sie auf der INNENSEITE unter 1.5 cm Nahtzugabe an den Schulterkanten entlang der Heftung. Beschneiden Sie auf 6mm.

17. Öffnen Sie die LINKEN seiti. Öffnungskanten des Kleides und rollen Sie die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. Stecken Sie den Besatz/Futterstoff RECHTS AUF RECHTS auf das Kleid, wobei die Mittel- und Seitennähte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkante und die Armausschnittkanten, lassen Sie dabei die Schulterkanten offen. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

18. Stecken Sie die LINKEN seiti. Öffnungskanten zusammen. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie von der LINKEN Seitenkante bis zur Kerbe 1.3 cm über den Besatz/das Futter, wobei die Reißverschlusszähne frei bleiben. Schneiden Sie die Ecken zu. Schneiden Sie die LINKEN Seitenkanten nicht zu.

19. **STEBPEN** Sie Hals- und Armausschnittkanten so weit wie möglich UNTER. Wenden Sie das Futter und die LINKEN Seitenkanten nach INNEN und rollen Sie die Reißverschlusszähne wieder fest; bügeln Sie.

**20.**Ziehen Sie auf der INNENSEITE die Unterkante des Futters an den LINKEN Seitenkanten nach oben. Stecken Sie die Futterteile unterhalb der Kerbe zusammen. Nähen Sie die verbleibenden Kanten der LINKEN Seitennaht, wobei Sie zum kleinen Punkt für MODELL B nähen.

**21.**Schieben Sie die Nahtzugaben des Besatzes/Futters von den Schulterkanten des Kleides weg. Nähen Sie die Schulterkanten des Kleides RECHTS AUF RECHTS. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

**22.**Bügeln Sie auf der INNENSEITE die Schulternaht auf. Stecken Sie die gebügelten Kanten des Besatzes/Futterstoffs über die Naht. SÄUMEN Sie unsichtbar fest.

### ABSCHLUSS A

**23.**Versäubern Sie die untere Kante des Kleides, indem Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt nähen oder mit einem Zickzackstich dicht an der Schnittkante oder mit der Overlock über die Schnittkante nähen. Bügeln Sie die 5 cm Saumzugabe nach oben. Steppen Sie mit **KETTELSTICHEN** fest.

**24.**Bügeln Sie die 2.5 cm Saumzugabe an der Unterkante des Futters nach oben. Drehen Sie die Schnittkante um 6 mm nach unten; bügeln Sie. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.

### LINKER SEITENSCHLITZ B

**25.**Versäubern Sie die untere Kante des Kleides, indem Sie 6mm von der Schnittkante entfernt nähen oder mit einem Zickzackstich dicht an der Schnittkante oder mit der Overlock über die Schnittkante nähen.

**26.**Bügeln Sie die 2.5 cm Saumzugabe an der unteren Kante des Futters nach oben. Drehen Sie die Schnittkante um 6 mm nach unten; bügeln Sie. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.

**27.**Stecken Sie das Futter auf der INNENSEITE auf das Kleid an den Schlitzbesätzen, wobei die großen Punkte übereinstimmen.

**28.**Bügeln Sie den vorderen und hinteren Schlitzbesatz entlang der Faltlinie auf der INNENSEITE. Stecken Sie die Kanten des hinteren Schlitzbesatzes an den Kanten des hinteren Schlitzfutters RECHTS AUF RECHTS fest, wobei die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen und die gesäumte Kante des Futters am kleinen Punkt liegt. Nähen Sie. Schneiden Sie die Nahtzugabe des Kleides und des Futters 3.2 cm über dem unteren kleinen Punkt ein. Stecken und nähen Sie die Kanten des vorderen Schlitzbesatzes an die Kanten des vorderen Schlitzfutters auf die gleiche Weise zusammen.

**29.**Bügeln Sie die Schlitznaht von der Falte oberhalb des Einschnittes weg und zur Falte unterhalb des Einschnittes hin.

**30.**Wenden Sie den Besatz nach INNEN; bügeln Sie, bügeln Sie die Saumzugabe am Kleid hoch. Steppen Sie mit **KETTELSTICHEN** den Saum fest.

**31.SÄUMEN** Sie die Öffnung im Besatz an den Saum.

## BLUME C

### EINLAGE

**1.** Stecken Sie die Einlage auf die LINKE Seite von BASIS (8) und BASIS (9). Befestigen Sie die Einlage nach den Angaben des Herstellers.

### KLEINE UND GROSSE BLUME

**2. FÜR BEIDE BLUMEN** - Um einen Blütenblattabschnitt für die kleine Blume und zwei Blütenblattabschnitte für die große Blume anzufertigen, heften Sie zwei Abschnitte der BLUME (7) RECHTS AUF RECHTS. Stecken Sie die LINKE SEITE des Blumengewebes auf die LINKE Seite des Stoffes. Schneiden Sie entlang der durchgezogenen Linie. Übertragen Sie die Markierungen auf die LINKE Seite der Stoffteile.

**3.** Stecken Sie die Stoffteile RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie entlang der 6mm Nahtlinie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

**4.** Wenden Sie die Blume; bügeln Sie. Heften Sie 6mm von den Schnittkanten entfernt. Um Falten zu machen, falten Sie auf der AUSSENSEITE am äußeren kleinen Punkt. Bringen Sie die Falte zum inneren kleinen Punkt; stecken Sie sie fest. Fahren Sie auf dieselbe Weise mit dem Falten und Feststecken entlang der übrigen kleinen Punkte fort. Versäubern Sie die untere Kante entlang der 6 mm Nahtlinie und nochmals 6 mm von der Nahtlinie innerhalb der Nahtzugabe mit einem langen Laufstich mit schwerem Garn.

**5. FÜR DIE KLEINE BLUME** - Stecken Sie zwei Teile der BASIS (9) LINKS AUF LINKS. Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante aus. Versäubern Sie die Schnittkante mit einem Zickzackstich oder einem Overlockstich.

**6.** Stecken Sie auf der AUSSENSEITE den Abschnitt mit den Blütenblättern auf die Basis, wobei die Nahtlinie entlang der Platzierungslinie verläuft und die Blütenblätter über die Basis hinausragen, ziehen Sie die Kräuselstiche nach oben und verteilen Sie die Kräuseln gleichmäßig. Heften Sie; nähen Sie.

**7.** Nähen Sie eine Riegelnadel von Hand an die Unterseite der Basis.

**8. FÜR GROSSE BLUMEN** - Stecken Sie zwei Teile der BASIS (8) LINKS AUF LINKS. Nähen Sie 6mm von der Schnittkante entfernt. Nähen Sie zum Schluss mit einem Zickzackstich dicht an der Schnittkante oder mit der Overlock über die Schnittkante.

**9.** Stecken Sie auf der AUSSENSEITE ein Blütenblattteil auf die Basis. Legen Sie die Nahtlinie entlang der inneren Platzierungslinie, ziehen Sie die Kräuselstiche nach oben und verteilen Sie die Kräuseln gleichmäßig gleichmäßig. Heften Sie; nähen Sie.

**10.**Stecken Sie auf der AUSSENSEITE ein weiteres Blütenblattteil auf die Basis, legen Sie die Nahtlinie entlang der äußeren Platzierungslinie, wobei die Blütenblätter über die Basis hinausragen, ziehen Sie die Kräuselstiche nach oben und verteilen Sie die Kräuseln gleichmäßig. Heften Sie; nähen Sie.

**11.**Nähen Sie zwei Stecknadeln mit der Hand an die Unterseite der Basis. Stecken Sie die Blumen wie auf dem Umschlag gezeigt an das Kleid.