


15 PIÈCES DE PATRON

- 1 DEVANT - A
- 2 DOS - A
- 3 EMPIÈCEMENT DOS - A
- 4 COL - A
- 5 PIED DE COL - A
- 6 MANCHE - A
- 7 SOUS-PATTE - A
- 8 POIGNET - A
- 9 GUIDE POUR BOUTONNIÈRES - A
- 10 FLEUR GRANDE - B
- 11 FLEUR PETITE - B
- 12 BASE - C
- 13 FLEUR GRANDE - C
- 14 FLEUR MOYENNE - C
- 15 FLEUR PETITE - C

Plans de Coupe



patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus



Envers du patron



VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
FOLD= PLIURE
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR

Instructions de Couture

CODE

ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU
---------	--------	-----------	---------------------	----------------------------

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

PIQUER LE BORD – reportez-vous à la vidéo Points à la machine : “comment piquer le bord”.

FINIR - reportez-vous à la vidéo Coutures : “comment faire la finition des valeurs de couture”.

FRONCER- reportez-vous à la vidéo Froncer : “coudre des fronces”.

MANCHE - reportez-vous à la vidéo Emmanchures/Manches : “coudre des manches montées”.

POINTS COULÉS - reportez-vous à la vidéo Points à la main : “comment faire des points coulés”.

PIQÛRE DE SOUTIEN - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : “comment faire une piqûre de soutien”.

PIQUER DANS LE SILLON- reportez-vous à la vidéo Points à la machine : “comment piquer dans le sillon”.

FIXER - reportez-vous à la vidéo Points à la main : “comment fixer”.

COUPER LA COUTURE - reportez-vous à la vidéo “comment couper, cranter et dégrader les coutures”.

SOUS-PIQUER - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : “comment faire une sous-piqûre”.

TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

CHEMISE A ET FLEURS AMOVIBLES B, C

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure des pièces du DEVANT (1) et de l'EMPIÈCEMENT DOS (3) dans le sens de flèches. La piqûre de soutien n'apparaîtra pas dans les croquis suivants.
2. Retournez le bord du devant vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure pour l'entoilage ; pressez. Bâissez près du bord intérieur. (Enlevez le bâti une fois la chemise terminée).
Retournez le bord du devant vers l'INTÉRIEUR de nouveau le long de la ligne de pliure pour la parementure ; pressez. Bâissez à travers le bord supérieur. Bâissez le bord intérieur de la parementure en place jusqu'à 12.5 cm du bord inférieur.
3. **FRONCEZ** le bord supérieur du DOS (2) entre les encoches.
4. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez l'empiècement sur le dos ayant les bords non finis au même niveau. Tirez sur le faufil pour ajuster ; bâissez. Épinglez l'ENDROIT de la parementure d'empiècement sur l'ENVERS du dos, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez à travers toute l'épaisseur. **COUPEZ** la couture.
5. Relevez l'empiècement au fer, en laissant la parementure d'empiècement vers le bas, vers le dos, comme illustré. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez l'empiècement et les devants sur les bords de l'épaule.
6. Roulez le dos et les deux pièces du devant ensemble vers l'empiècement, comme illustré.

7. Amenez la parementure d'empiècement vers le haut et épinglez ensemble les bords de l'épaule. (La chemise roulée est entre les épaisseurs de l'empiècement). Piquez à travers toute l'épaisseur, en veillant à ne pas saisir la chemise roulée. **COUPEZ** les coutures.

8. Retirez la chemise roulée par l'ouverture de l'emmanchure, en retournant la chemise à l'ENDROIT. Pressez toutes les coutures d'empiècement. Bâissez ensemble à la machine les bords de l'encolure du dos et de l'emmanchure.

9. Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS d'une pièce du COL (4) et du PIED DE COL (5), en suivant la notice d'utilisation. Les pièces restantes serviront de parementures.

10. Crantez le bord de l'encolure de la chemise vers la piqûre de soutien. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le bord à simple encoche de la bande sur le bord de l'encolure, en plaçant les petits pois sur les coutures d'épaule et en faisant coïncider les milieux du dos et les petits pois restants. Le pied de col s'étend 1.5 cm au-delà des bords de l'ouverture du devant. Piquez le bord de l'encolure. **COUPEZ** la couture ; crantez les courbes. Pressez la bande vers l'extérieur ; pressez la couture vers la bande.

11. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, piquez la parementure sur le col, en laissant ouverts les bords à encoche. **COUPEZ** la couture ; crantez les coins.

12. **SOUS-PIQUEZ** la parementure de col aussi loin que possible. Retournez le col ; pressez. Bâissez ensemble à la machine les bords non finis.

13. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le col (côté à parementure) sur le pied de col, en faisant coïncider les milieux du dos, les encoches doubles et les grands pois. Bâissez à la machine.

14. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord à simple encoche de la parementure de pied de col ; recoupez à 1 cm. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure de pied de col sur le pied de col (par-dessus le col), en faisant coïncider les milieux du dos et les grands pois. Piquez le devant et le bord à double encoche. **COUPEZ** la couture ; crantez les courbes.

15. Retournez la parementure de bande vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ LE BORD** près de tous les bords du pied de col, en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS.

16. Piquez à 6 mm des bords inférieurs arrondis des devants et du dos, à grands points, comme illustré.

17. Piquez les devants et le dos sur les côtés en arrêtant aux grands pois.

18. Pour faire une ouverture sur le bord inférieur de la MANCHE (6), piquez sur les lignes de piqûre. Pivotez et prenez un petit point à travers la pointe.

19. Faites une entaille entre la piqûre, en veillant à ne pas couper à travers le point sur la pointe. **ASTUCE** - pour empêcher que le tissu s'effiloche, ajoutez à la pointe un liquide à sceller les coutures, tel que Fray Check™. ESSAYEZ d'abord sur un morceau de tissu.

20. Rentrez au fer 6 mm du bord non marqué de la SOUS-PATTE (7). Étendez les bords coupés de la manche de façon à former une ligne droite. Épinglez l'ENDROIT de la sous-patte sur l'ENVERS des bords coupés, en faisant coïncider les lignes de piqûre et les petits pois. La valeur de couture de la manche sera de 6 mm aux extrémités mais diminuera près de rien au niveau du pois du centre. Piquez sur la ligne de piqûre, en veillant à ne pas froncer la manche au niveau du pois du centre. Pressez la couture vers la sous-patte.

21. Épinglez le bord pressé de la sous-patte sur l'ENDROIT légèrement par-dessus la piqûre. **PIQUEZ LE BORD** près du bord pressé.

22. Retournez le bord du devant de la sous-patte vers l'INTÉRIEUR ; bâissez en place à travers le bord inférieur. Pour maintenir la sous-patte en place, piquez en diagonale à travers le bord supérieur de la sous-patte, comme illustré.

23. Pour former des plis souples sur l'ENDROIT, pliez le long des lignes continues. Amenez les pliures vers les lignes pointillées ; épinglez. Bâissez à travers le bord non fini.

24. Piquez la couture de dessous de bras.

25. Posez l'ENTOILAGE sur les pièces du poignet (8). Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord sans encoche du poignet. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le poignet, en plaçant les bords de l'ouverture sur les petits pois. Piquez. **COUPEZ** la couture.

26. Pressez la couture vers le poignet, en pressant le poignet vers l'extérieur.

27. Pliez le poignet sur la ligne de pliure, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez les extrémités.
COUPEZ les coutures.

28. Retournez le poignet ; pressez.
Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé du poignet à 3 mm par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT.
Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ DANS LE SILLON** ou la « rainure » de la couture, en saisissant le bord pressé sur l'ENVERS.

29. Faites les boutonnières sur les marques du poignet.
Cousez les boutons sur les petits pois.

30. Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez la chemise à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous.
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la **MANCHE** sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du centre sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Bâissez.
Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre.
Recoupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre.
Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.

31. Dépliez le bord inférieur du devant le long de la ligne pour la parementure.
Retournez la parementure vers l'EXTÉRIEUR.
Piquez à 1.5 cm du bord inférieur de la parementure.
Recoupez la parementure près de la piqûre.
Recoupez la chemise à l'intérieur de 1.5 cm du bord intérieur de la parementure.

32. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR, en relevant au fer une valeur de couture d'ourlet de 1.5 cm.
Repliez 6 mm du bord inférieur. Tirez sur le fil pour répartir l'ampleur. Piquez près du bord intérieur entre les bords de l'ouverture, en piquant à angle droit juste au-dessus des grands pois. Pressez.
Bâissez le reste de la parementure en place le long du bord intérieur.

33. Sur l'ENDROIT, piquez la parementure en place le long du faufil.
Enlevez le faufil.

34. Faites la boutonnière sur la marque du pied de col.
Pour marquer les boutonnières sur le devant DROIT, placez le GUIDE POUR BOUTONNIÈRES (9) le long du bord fini du vêtement, en faisant coïncider les milieux, comme illustré.
Reportez les marques de boutonnière sur la chemise.
Faites les boutonnières sur les marques.
Superposez le devant DROIT au GAUCHE, en faisant coïncider les milieux.
Cousez les boutons sous les boutonnières.

CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LE MODÈLE B

NOTES : *Piquez les pétales en coutures de 6 mm. On vous suggère de faire des photocopies des pièces du patron de fleur ou de tracer les patrons sur des pièces séparées du patron. De cette façon vous aurez un nouveau patron pour couper plusieurs pièces de tissu et d'entoilage.*

35. Posez un entoilage thermocollant sur l'ENVERS de chaque bloc de FLEUR GRANDE (10) et bloc de FLEUR PETITE (11).

36. Épinglez les pièces correspondantes du pétale, ENDROIT CONTRE ENDROIT, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez, en laissant ouverte l'extrémité droite courte.
Crantez les courbes. Retournez le pétale ; pressez. Piquez à 6 mm des bords non finis.
NOTE : Les pétales feront un total de six fleurs ; deux grandes et quatre petites. Séparez les pétales du grand bloc des pétales du petit bloc. Marquer chaque pétale comme appartenant au grand ou au petit groupe vous évitera de les mélanger.

37. Faites chaque fleur comme suit : regroupez trois grands pétales en ligne droite, ayant les bords intérieurs en rencontre.
Fixez ensemble à la main les bords intérieurs du côté à l'intérieur de la valeur de couture, comme illustré.
Fixez ensemble à la main trois pétales de taille moyenne et quatre petits pétales de la même façon.

38. Enfilez une aiguille pour coudre à la main avec du fil solide ; nouez les extrémités libres.
Travaillez aux longs points devant sur chaque groupe de pétales le long de la piqûre de 6 mm, en les espaçant d'environ 6 mm.
Tirez sur le fil pour donner forme à la fleur, en laissant que les pétales s'enroulent légèrement vers l'intérieur. (Une base légère se formera). Fixez solidement en place, en rejoignant le premier et les derniers pétales.
Répétez pour les groupes de pétales petits et moyens.

39. Placez un groupe de moyens pétales sur la partie supérieure d'un groupe de grands pétales, en faisant coïncider les centres et en pivotant les pétales d'une manière agréable. Fixez le dessous du moyen pétale sur le grand pétale près du centre, en maintenant libres les bords des pétales.
Attachez de la même façon un groupe de petits pétales sur un groupe de moyens pétales.
Cousez une épingle sur le fond de la base de la fleur, comme illustré.

CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LE MODÈLE C

40. Coupez chaque cercle de la BASE (12) le long de la ligne continue extérieure.
Piquez à 6 mm des bords extérieurs.
Piquez à 3 mm du bord non fini à grands points.
Repliez le bord non fini le long de la piqûre de 6 mm.
Tirez sur le fil pour répartir l'ampleur ; nouez les extrémités.
Pressez. Réservez les bases.
ASTUCE – il sera plus facile de piquer à la main autour du petit cercle et de presser aux doigts le bord sur place.

41. Faites chaque FLEUR GRANDE (13), FLEUR MOYENNE (14) et FLEUR PETITE (15), comme suit : En commençant au centre, pliez la fleur en deux dans le sens de la longueur, ayant ENVERS CONTRE ENVERS, en faisant coïncider les encoches et ayant les bords non finis au même niveau. Maniez les bords de l'extrémité pour ajuster ; épinglez. Le bord de la pliure sera souple, arrondi et ondulé ; ne pressez pas.

42. Pour **FRONCER**, piquez à 6 mm du bord non fini et à 3 mm au-dessous de la première piqûre, à grands points.

43. Tirez sur le faufil jusqu'à mesurer 39.5 cm pour la fleur petite, 42 cm pour la fleur moyenne et 56 cm pour la fleur grande. Fixez fermement le fil.

44. En commençant par une extrémité, roulez le bord froncé de la rose, en fixant à la main pendant que vous roulez.

45. Cousez le bord pressé de la base par-dessus le bord non fini sur le dessous de la rose aux **POINTS COULÉS**, comme illustré.
Attachez une attache broche sur le dessous de chaque fleur.
Épinglez les fleurs sur la chemise comme illustré sur la pochette ou comme vous le désirez.

Simplicity® S3101

GERMAN

15 TEILE

1 VORDERTEIL - A

2 RÜCKENTEIL - A

3 RÜCKW. PASSE- A

4 KRAGEN - A

5 HALSAUSSCHNITTBAND - A

6 ÄRMEL - A

7 DURCHGEHENDER UNTERTRITT - A

8 MANSCHETTE - A

9 KNOPFLOCHLEISTE - A

10 GROSSE BLUME - B

11 KLEINE BLUME - B

12 BASIS - C

13 GROSSE BLUME - C

14 MITTLERE BLUME - C

15 KLEINE BLUME - C

Zuschneideplan

 Muster nach unten laufend

 Muster nach oben laufend

 Innenseite des schnittbogens

 SIEHE SPEZIELLE NÄHANLEITUNG

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖBE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖÖSENLINE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSpricht

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS= EINLAGIG

Nähanleitung

Stoffschlüssel

RECHTE SEITE	LINKE SEITE	EINLAGE	FUTTER RECHTE SEITE	FUTTER LINKE SEITE
--------------	-------------	---------	------------------------	-----------------------

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

KNAPPKANTIG STEPPEN- Siehe Maschinenstiche: Video „Wie man knappkantig steppt“.

VERSÄUBERN - siehe Nähte: Video „Wie man die Nahtzugaben versäubert“.

EINREIHEN - Siehe Kräuseln: Video “Wie man Kräuseln näht“.

ÄRMEL - siehe Armlöcher/Ärmel: Video „Eingesetzer Ärmel einnähen“.

SÄUMEN - siehe Handstiche: Video „Wie man säumt“.

FESTSTEBPEN- siehe Maschinenstiche: Video „wie man feststept“.

IN DER RILLE NÄHEN - Siehe Maschinenstiche: Video „Wie man in der Rille näht“.

HEFTEN - siehe Handstiche: Video „Wie man heftet“.

BESCHNEIDEN– siehe wie zu Nähen: Video „Wie man die Nähte beschneidet, einschneidet und überlagert“.

UNTERSTEBPEN - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man unterstept“.



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.

HEMD A UND ABNEHMBARE BLUMEN B, C

1. STEPPEN Sie die Halskante des VORDERTEILS (1) und der RÜCKW. PASSE (3) in Pfeilrichtung **FEST**. Die feste Steppnähte werden in den folgenden Abbildungen nicht gezeigt.

2. Falten Sie die vord. Kante entlang der Faltlinie für die Einlage nach INNEN; bügeln. Heften Sie dicht an der Innenkante. (Entfernen Sie die Heftung, wenn das Hemd fertig ist.) Drehen Sie die vord. Kante entlang der Faltlinie für den Besatz erneut nach INNEN; bügeln Sie. Heften Sie über die Oberkante. Heften Sie die Innenkante des Besatzes bis auf 12,5 cm an der Unterkante fest.

3. REIHEN Sie die obere Kante des RÜCKENTEILS (2) zwischen den Kerben **EIN**.

4. Stecken Sie die Passe RECHTS AUF RECHTS auf das Rückenteil, wobei die Schnittkanten gerade sind. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen; heften Sie. Stecken Sie die RECHTE Seite der Passe auf die LINKE Seite des Rückenteils, so dass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie durch alle Dicken. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht.

5. Bügeln Sie die Passe nach oben, sodass der Passenbesatz wie gezeigt nach unten zum Rücken zeigt. Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS die Passe an den Schulterkanten auf das Vorderteil.

6. Rollen Sie das Rückenteil und beide Vorderteile wie gezeigt zur Passe zusammen.

7. Bringen Sie den Passenbesatz nach oben und stecken Sie die Schulterkanten zusammen. (Das aufgerollte Hemd liegt zwischen den Lagen der Passe.) Nähen Sie durch alle Dicken hindurch, achten Sie darauf, dass Sie sich nicht im aufgerollten Hemd verfangen. **BESCHNEIDEN** Sie die Nähte.

8. Ziehen Sie das aufgerollte Hemd durch eine Armlochöffnung heraus und drehen Sie das Hemd mit der RECHTEN Seite nach außen. Bügeln Sie alle Passennähte. Heften Sie die hinteren Hals- und Armausschnittkanten maschinell zusammen.

9. Bringen Sie die aufbügelbare Einlage auf der LINKEN Seite eines KRAGENS (4) und eines NACKENBANDS (5) gemäß den Anweisungen des Herstellers an. Die verbleibenden Teile werden als Besätze verwendet.

10. Schneiden Sie die Halsausschnittkante des Hemdes zur Steppnaht ein. Stecken Sie die einzelne eingekerbte Kante des Bandes RECHTS AUF RECHTS auf die Halskante, platzieren Sie die kleinen Punkte an den Schulternähten, wobei die hinteren Mitten und die verbleibenden kleinen Punkten übereinstimmen. Nackenband reicht 1.5 cm über die vorderen Öffnungskanten hinaus. Nähen Sie die Halskante. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. Bügeln Sie das Band nach außen; bügeln Sie die Naht zum Band hin.

11. Nähen Sie den Besatz an den Kragen RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten bündig abschliessen, lassen Sie dabei die eingekerbten Kanten offen. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht; schneiden Sie die Ecken ein.

12. STEPPEN Sie den Kragenbesatz so weit wie möglich **UNTER**. Wenden Sie den Kragen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten maschinell zusammen.

13. Stecken Sie den Kragen (Besatzseite) auf das Nackenband RECHTS AUF RECHTS, wobei die hinteren Mitten, die Doppelkerben und die großen Punkte übereinstimmen. Heften Sie mit der Maschine.

14. Bügeln Sie unter 1.5 cm an der einmal eingekerbten Kante des Nackenbandbesatzes; beschneiden Sie auf 1 cm. Stecken Sie den Besatz des Nackenbandes auf das Nackenband (über dem Kragen) RECHTS AUF RECHTS, wobei die hinteren Mitten und die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie das Vorderteil und die doppelt gekerbte Kante. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.

15. Wenden Sie den Bandbesatz nach INNEN; bügeln Sie. Stecken Sie die gebügelte Besatzkante über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. **STEBPEN** Sie auf der AUSSENSEITE dicht an allen Kanten des Nackenbandes **KNAPPKANTIG**, wobei die gebügelte Kante des Besatzes auf der INNENSEITE mitgefasst wird.

16. Nähen Sie mit langen Maschinenstichen 6 mm von den unteren geschwungenen Kanten des Vorder- und Rückenteils, wie gezeigt.

17. Nähen Sie die Vorderteile an das Rückenteil an den Seiten und enden Sie an den großen Punkten.

18. Für die Schlitzöffnung an der Unterkante des ÄRMELS (6) entlang der Nahtlinien nähen. Drehen Sie und stechen Sie mit einem kleinen Stich über den Punkt.

19. Schneiden Sie zwischen den Nähten ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht an der Spitze einschneiden. **TIPP** - Um zu verhindern, dass der Stoff ausfranst, behandeln Sie die Spitze mit einem flüssigen Nahtversiegelungsmittel, wie z. B. Fray Check™. TESTEN Sie zuerst auf einem Stück Stoff.

20. Drücken Sie unter 6 mm an der nicht markierten Kante des DURCHGEHENDEN UNTERTRITTS (7). Breiten Sie die eingeschnittenen Kanten des Ärmels so auseinander, dass sie eine gerade Linie bilden. Stecken Sie die RECHTE Seite des durchgehenden Untertritts (6) auf die LINKE Seite der eingeschnittenen Kanten, wobei die Nahtlinien und kleinen Punkte übereinstimmen. Die Ärmelnahtzugabe wird an den Enden 6 mm betragen, aber in der Mitte des Punktes nahezu Null sein. Nähen Sie entlang der Nahtlinie und achten Sie darauf, dass Sie den Ärmel am mittleren Punkt nicht einschlagen. Bügeln Sie die Naht zum Untertritt hin.

21. Stecken Sie die gebügelte Kante des Untertritts leicht über die Naht nach AUSSEN. **STEBPEN** Sie dicht an der gebügelten Kante **KNAPPKANTIG**.

22. Drehen Sie die Vorderkante des Untertritts nach INNEN; heften Sie die untere Kante fest. Um den Untertritt zu fixieren, nähen Sie wie gezeigt diagonal über die obere Kante des Untertritts.

23.Für weiche Falten, auf der AUSSENSEITE, entlang der durchgezogenen Linien falten. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien; stecken Sie sie fest. Heften Sie über die Schnittkante.

24.Nähen Sie die Unterarmnaht.

25.Bringen Sie die EINLAGE auf den Manschettenteilen (8) an. Bügeln Sie unter 1.3 cm an der ungekehrten Kante der Maschette. Stecken Sie den Ärmel auf die Manschette RECHTS AUF RECHTS, lassen Sie dabei die Öffnungskanten an den kleinen Punkten. Nähen Sie.
BESCHNEIDEN Sie die Naht.

26.Bügeln Sie die Naht in Richtung Manschette und drücken Sie die Manschette nach außen.

27.Falten Sie die Manschette entlang der Falllinie RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die Enden.
BESCHNEIDEN Sie die Nähte.

28.Wenden Sie die Manschette; bügeln Sie. Stecken Sie auf der INNENSEITE die gebügelte Kante der Manschette 3 mm über der Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE.
NÄHEN Sie auf der **AUSSENSEITE IN DER NAHRILLE** oder in den "Graben" der Naht, wobei die gebügelte Kante auf der INNENSEITE mitgefasst wird.

29.Machen Sie Knopflöcher in der Manschette an den Markierungen.
Nähen Sie Knöpfe an den kleinen Punkten.

30.Drehen Sie den Ärmel RECHTS außen. Halten Sie das Hemd mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armloch zu Ihnen hin. Stecken Sie den **ÄRMEL** an der Armausschnittkante mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht RECHTS AUF RECHTS, wobei die Unterarmnähte, Kerben und die restlichen kleinen Punkte übereinstimmen. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe, schrumpfen Sie die Fülle heraus.

31.Öffnen Sie die untere Kante des Vorderteils entlang der Falllinie für den Besatz. Wenden Sie den Besatz auf die AUSSENSEITE. Nähen Sie 1.5 cm von der Unterkante des Besatzes. Beschneiden Sie den Besatz dicht an der Naht. Beschneiden Sie das Hemd bis auf 1.5 cm an der Innenkante des Besatzes.

32.Wenden Sie den Besatz nach INNEN und wenden Sie die 1.5 cm Saumzugabe nach oben. Drehen Sie die untere Schnittkante um 6 mm ein. Ziehen Sie am Faden, um die Fülle einzuhalten. Nähen Sie dicht an der Innenkante zwischen den Öffnungskanten, steppen Sie dabei genau oberhalb der großen Punkten übereck. Bügeln Sie. Heften Sie den Rest des Besatzes an der Innenkante fest.

33.Nähen Sie auf der AUSSENSEITE den Besatz wie geheftet mit der Maschine fest.
Entfernen Sie die Heftstiche.

34.Nähen Sie ein Knopfloch im Nackenband an der Markierung. Um Knopflöcher im RECHTEN Vorderteil zu markieren, legen Sie die KNOPFLOCHLEISTE (9) entlang der fertigen Kante des Kleidungsstücks, wobei die Mitten übereinstimmen, wie gezeigt. Übertragen Sie die Knopflochmarkierungen auf das Hemd. Stechen Sie die Knopflöcher auf den Markierungen. Lappen Sie das RECHTE Vorderteil über das LINKE, wobei die Mitten übereinstimmen.
Nähen Sie die Knöpfe unter den Knopflöchern.

WIE FOLGT FÜR MODELL B FORTFAHREN

HINWEISE: *Nähen Sie die Blütenblätter mit 6 mm Nähten. Wir schlagen vor, dass Sie Fotokopien der Blumenmuster anfertigen oder die Muster auf ein separates Stück Seidenpapier aufzeichnen. Auf diese Weise haben Sie ein frisches Muster für den Zuschnitt mehrerer Abschnitte von Stoff und Einlage.*

35.Bringen Sie auf der LINKEN Seite der Blöcke GROSSE BLUME (10) und KLEINE BLUME (11) je eine aufbügelbare Einlage an.

36.Stecken Sie die passenden Blütenblattabschnitte RECHTS AUF RECHTS, so dass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie, lassen Sie dabei das kurze gerade Ende offen. Schneiden Sie die Kurven ein. Wenden Sie das Blütenblattblatt; bügeln Sie. Nähen Sie 6 mm von den Schnittkanten entfernt. HINWEIS: Die Blütenblätter ergeben insgesamt sechs Blumen, zwei große und vier kleine. Trennen Sie die Blütenblätter des großen Blocks von den Blütenblättern des kleinen Blocks. Wenn Sie jedes Blütenblatt als zur großen oder kleinen Gruppe gehörig kennzeichnen, können Sie sie nicht verwechseln.

37.Machen Sie jede Blume wie folgt: Legen Sie drei große Blütenblätter in einer geraden Linie zusammen, so dass sich die inneren Kanten gerade treffen. Heften Sie von Hand die inneren Seitenkanten innerhalb der Nahtzugabe zusammen, wie gezeigt. Heften Sie von Hand drei mittelgroßen Blütenblätter und vier kleinen Blütenblätter auf die gleiche Weise zusammen.

38.Fädeln Sie eine Handnähnaht mit starkem Garn ein; verknoten Sie die freien Enden. Nähen Sie lange Stiche in jede Blütenblattgruppe entlang der 6 mm Naht und mit einem Abstand von etwa 6 mm. Ziehen Sie den Faden hoch, um die Blume zu formen, so dass sich die Blütenblätter leicht nach innen wölben. (Es bildet sich eine leichte Basis.) Befestigen Sie das erste und das letzte Blütenblatt an ihrem Platz. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die kleinen und mittleren Blütenblattgruppen.

39.Legen Sie eine mittlere Blütenblattgruppe auf eine große Blütenblattgruppe, wobei Sie die Zentren übereinstimmen und die Blütenblätter auf eine angenehme Art und Weise drehen. Heften Sie die Unterseite des mittleren Blütenblatts an das große Blütenblatt in der Nähe der Mitte an und lassen Sie dabei die Kanten der Blütenblätter frei. Befestigen Sie die kleine Blütenblattgruppe auf die gleiche Weise an der mittleren Blütenblattgruppe. Nähen Sie eine Stecknadel an der Unterseite der Blumenbasis fest, wie gezeigt.

FÜR MODELL C WIE FOLGT FORTFAHREN

40.Schneiden Sie jeden Kreis von BASIS (12) entlang der äußeren durchgezogenen Linie zu. Nähen Sie 6 mm von den Außenkanten entfernt. Nähen Sie 3 mm von der Schnittkante entfernt mit langen Stichen. Wenden Sie die Schnittkante entlang der 6 mm Naht nach innen. Ziehen Sie den Faden, um die Fülle zu verstärken; verknoten Sie die Enden. Bügeln Sie. Legen Sie die Basis beiseite.
TIPP - Es ist einfacher, den kleinen Kreis mit der Hand zu umnähen und die Kante mit den Fingern fest zu drücken.

41.Nähen Sie jede GROSSE BLUME (13), MITTLERE BLUME (14) und KLEINE BLUME (15) wie folgt: Beginnen Sie in der Mitte und falten Sie die Blume der Länge nach in der Mitte LINKS AUF LINKS, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Schneiden Sie die Endkanten zurecht und heften Sie sie fest. Die Falte wird weich, abgerundet und gewellt sein; bügeln Sie nicht.

42.ZUM EINREIHEN, nähen Sie mit einem langen Maschinenstich 6 mm von der Schnittkante und 3 mm unterhalb des ersten Stichs.

43.Ziehen Sie die Kräuseln so hoch, dass sie bei der kleinen Blume 39.5 cm, bei der mittleren Blume 42 cm und bei der großen Blume 56 cm misst. Befestigen Sie den Faden sicher.

44.Beginnen Sie an einem Ende und rollen Sie die gekräuselte Kante der Rose auf, heften Sie dabei von Hand.

45.SÄUMEN Sie die gebügelte Kante der Unterseite über die Schnittkante an der Unterseite der Rose, wie gezeigt. Befestigen Sie eine Stecknadel an der Unterseite jeder Blume. Stecken Sie die Blumen wie auf dem Umschlag gezeigt oder wie gewünscht auf das Hemd.